常见参数

参数	默认值
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	8192 (MB)(每台服务NodeManager服务器贡献的内存),工作中,要根据服务器的实际内存来调节。 比如服务器内存:64GB。给操作系统留出8G。还需要考虑这个服务器上是否还运行,比如Hbase。给Hbase留 出16GB,剩下的40GB留给yarn
yarn.nodemanager.resource.cpu-vcores	8,cpu核数,根据实际情况来配置,有几核就配置几个
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1024 (MB) ,每个Container最小的使用内存量
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8192 (MB) ,每个Container最大的使用内存量
yarn.scheduler.minimum-allocation- vcores	1,每个Container最少的使用核数
yarn.scheduler.maximum-allocation- vcores	4,每个Container最多使用的核数
mapreduce.map.memory.mb	1024(MB),每个MapTask运行所有的内存大小。此参数如果在Container的下限和上限之间,就用设置的参数值。 如果不在上限和下限范围,就取下限或上限值
mapreduce.reduce.memory.mb	1024 (MB)
yarn.resourcemanager.scheduler.class	org.apache.hadoop.yarn.server.resourcemanager.scheduler.capacity.CapacityScheduler 配置Yarn的调度器类型,默认是容器调度器。 另外两种调度器: ①FIFO 调度器 ②Fair 调度器