



인터페이스

08-2. 타입 변환과 다형성

혼자 공부하는 자바 (신용권 저)



시작하기 전에


[핵심 키워드] : 자동 타입 변환, 다형성, 강제 타입 변환, instanceof, 인터페이스 상 속


[핵심 포인트]

인터페이스도 메소드 재정의와 타입 변환되므로 다형성을 구현할 수 있다.

❖ 인터페이스의 다형성

■ 인터페이스 사용 방법은 동일하지만 구현 객체 교체하여 프로그램 실행 결과를 다양화










자동 타입 변환

- ❖ 자동 타입 변환 (promotion)
 - 구현 객체와 자식 객체는 인터페이스 타입으로 자동 타입 변환 된다.










필드의 다형성

❖ 필드의 다형성

```
public class Car {
   Tire frontLeftTire = new HankookTire();
   Tire frontRightTire = new HankookTire();
   Tire backLeftTire = new HankookTire();
   Tire backRightTire = new HankookTire();
   void run() {
     frontLeftTire.roll();
     frontRightTire.roll();
     backLeftTire.roll();
     backRightTire.roll();
}
```

```
Car myCar = new Car();
myCar.frontLeftTire = new KumhoTire();
myCar.frontRightTire = new KumhoTire();
```





매개 변수의 다형성

❖ 매개변수의 다형성

```
public interface Vehicle {
  public void run();
}
```

```
인터페이스 Vehicle Vehicle 구현 클래스 Bus
```

```
public class Driver {
    public void drive(Vehicle vehicle) {
     vehicle.run();    구현객체
     vehicle.run() 어소도가 실행됨
    }
}
```

```
Driver driver = new Driver();

Bus bus = new Bus();

driver.drive( bus );

자동타입 변환 발생

Vehicle vehicle = bus;
```



강제 타입 변환

❖ 강제 타입 변환 (casting)

■ 구현 객체가 인터페이스 타입으로 자동 변환하면 인터페이스에 선언된 메소드만 사용 가능 to to 1

```
RemoteControl
turnOn();
turnOff();
setVolume(int volume);
```

호출 가능

```
turnOn() { ··· }
```

turnOff() { ... }
setVolume(int volume) { ... }
setTime() { ... }

record() { ··· }

■ 구현 클래스에만 선언된 필드나 메소드를 사용할 경우 강제 타입 변환

```
강제타입 변환

▼
구현클래스 변수 = (구현클래스) 인터페이스변수;
```

```
interface Vehicle {
    void run();
}

class Bus implements Vehicle {
    void run() { … };
    void checkFare() { … };
}
```

```
Vehicle vehicle = new Bus();

vehicle.run(); //(가능)

vehicle.checkFare(); //(불가능)

Bus bus = (Bus) vehicle; //강제 타입 변환

bus.run(); //(가능)

bus.checkFare(); //(가능)
```

객체 타입 확인

❖ 객체 타입 확인 instanceof

■ 구현 객체가 변환되어 있는지 알 수 없는 상태에서 강제 타입 변환할 경우 ClassCastException 발생

```
Vehicle vehicle = new Taxi();
Bus bus = (Bus) vehicle;
public void drive(Vehicle vehicle) {
  Bus bus = (Bus) vehicle;
  bus.checkFare();
```

■ instanceof 연산자로 확인 후 안전하게 강제 타입 변환



예제

13

```
1 package sec02.exam04;
           3 public interface Vehicle {
                                            public void run();
           5 }

☑ Taxi.java 
※
           1 package sec02.exam04;
           3 public class Taxi implements Vehicle {
                                            @Override
                                            public void run() {
          5
                                                                  System.out.println("택시가 달립니다.");
           7
         8 }
           9

    Bus.java 
    S
    Bus.java 
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S
    S

           1 package sec02.exam04;
                   public class Bus implements Vehicle {
                                            @Override
           4⊜
         5
                                            public void run() {
                                                                  System.out.println("버스가 달립니다.");
                                            public void checkFare() {
         9⊜
                                                                  System.out.println("승차요금을 체크합니다.");
    10
    11
   12 }
```

예제

```
☑ DriverExample.java ⋈
 1 package sec02.exam04;
  2
  3 public class DriverExample {
        public static void main(String[] args) {
 4⊖
            Driver driver = new Driver();
            Bus bus = new Bus();
            Taxi taxi = new Taxi();
10
            driver.drive(bus);
11
            driver.drive(taxi);
12
13 }
☑ Driver.java ⋈
  1 package sec02.exam04;
  3 public class Driver {
        public void drive(Vehicle vehicle) {
            if(vehicle instanceof Bus) {
                 Bus bus = (Bus) vehicle;
                 bus.checkFare();
            vehicle.run();
10
11 }
```

인터페이스 상속

❖ 인터페이스 상속

• 인터페이스는 다중 상속을 할 수 있다.

```
public interface 하위인터페이스 extends 상위인터페이스1, 상위인터페이스2 { … }
                     </interface>>
                                                   <<iinterface>>
          methodA()
                                                                methodB()
                      InterfaceA
                                                    InterfaceB
                            상속
                                                    상속
                                    <<iinterface>>
                                                 methodC()
                                     InterfaceC
             public interface InterfaceC extends InterfaceA, InterfaceB {
                                      public class ImplementationC implements InterfaceC {
하위인터페이스 변수 = new 구현클래스(…);
                                      ImplementationC impl = new ImplementationC();
상위인터페이스1 변수 = new 구현클래스(\cdots);
                                      InterfaceC ic = impl;
상위인터페이스2 변수 = new 구현클래스(…);
                                      InterfaceA ia = impl;
```

『혼자 공부하는 자바』 10/15

InterfaceB ib = impl;

예제

```
1 package sec02.exam05;
 3 public interface InterfaceA {
       public void methodA();
1 package sec02.exam05;
 3 public interface InterfaceB {
       public void methodB();
1 package sec02.exam05;
 3 public interface InterfaceC extends InterfaceA, InterfaceB {
                                                                       H
       public void methodC();
 5 }
```

```
☑ Example.java 
☒

   1 package sec02.exam05;
                                                                 1 package sec02.exam05;
   3 public class Example {
                                                                   public class ImplementationC implements InterfaceC {
                                                                       public void methodA() {
         public static void main(String[] args) {
             ImplementationC impl = new ImplementationC();
                                                                           System.out.println("ImplementationC-methodA() 실행");
                                                                 6
             InterfaceA ia = impl;
                                                                 7
             ia.methodA();
                                                                       public void methodB() {
                                                               △ 8Θ
             System.out.println();
                                                                           System.out.println("ImplementationC-methodB() 실행");
                                                                 9
                                                                10
             InterfaceB ib = impl;
                                                                11
             ib.methodB();
                                                                       public void methodC() {
                                                               △12⊝
             System.out.println();
                                                                           System.out.println("ImplementationC-methodC() 실행");
                                                                13
                                                                14
             InterfaceC ic = impl;
                                                                15 }
             ic.methodA();
  16
                                                                16
             ic.methodB();
  17
                                                                17
             ic.methodC();
  18
  19
= 20 }
```

키워드로 끝내는 핵심 포인트

- 자동 타입 변환: 구현 객체는 인터페이스 변수로 자동 타입 변환된다.
- 다형성 : 인터페이스도 재정의와 타입 변환 기능 제공하므로 다형성을 구현할 수 있다.
- 강제 타입 변환 : 인터페이스에 대입된 구현 객체를 다시 원래 타입으로 변환하는 것을 말한다.
- instanceof: 객체가 어떤 타입인지 조사할 때 사용한다. 강제 타입 변환 전에 사용.
- 인터페이스 상속 : 인터페이스는 다중 상속 허용한다.





Thank You!

