کرک کردن**WEP**

أرش طاهر كلاته 882980

امنيت شبكه

WEP یکی از اولین الگوریتمهای تدوین شده توسط IEEE برای تامین امنیت شبکههای بیسیم است که به عنوان بخشی از استاندارد ۸۰۲٬۱۱ معرفی شد. WEP خود از روش RC4 برای رمز گذاری استفاده میکند.

الگوریتم WEP به تدریج و با آشکار شدن اشکالات امنیتی شدید، منسوخ شده و هماکنون بیشتر از WPA استفاده میکنند. میشود . هرچند هنوز هم تعداد زیادی از کاربران خانگی از WEP استفاده میکنند.

در حال حاضر دو روش کلی برای کرک کردن WEP وجود دارد: روش FMS و روش Chopping در حال حاضر دو روش کلی برای کرک کردن attack

در این روش از نقطه ضعف موجود در RC4 استفاده می کند: داشتن کلید ضعیف در بردار اولیه

Weak key : قسمت کوچکی از کلیدها که در آن نقاط رفتار رمزکنند نامطلوب است و با داشتن تعداد کافی از آن می توان به تدریج به سمت متن اولیه حرکت کرد؛

Initialization vector یک ورودی تصادفی که در مراحل اولیه رمز گذاری بر روی داده عمل میشود تا حدس زدن رابطه بین رمز و عبارت اصلی برای مهاجم سخت بشود.

از بین ۱۶ میلیون بردار اولیه برای ، WEP محققان چیزی در حدود ۹۰۰۰ تا کلید ضعیف پیدا کردهاند که می توان از آنها برای شکستن رمز استفاده کرد. معمولا برای کرک کردن WEP چیزی مابین ۱۵۰۰ تا ۵۰۰۰ بردار لازم است که برای به دست آوردن آنها به تقریبا ۵ میلیون بسته رمز شده احتیاج داریم . سپس این بردارها داده میشوند به Key به دست آوردن آنها به تقریبا ۵ میلیون بسته رمز شده احتیاج داریم . سپس این بردارها داده میشوند به Scheduling Algorithm و Pseudo Random Generator تا بایت به بایت کلید اصلی به دست آند

تمام این کارها به سادگی، با داشتن کمی امکانات بر هر کسی ممکن است. چیزهایی که لازم داریم باری این کار شامل یک دستگاه گیرنده وایرلس و برنامههای مربوط به این دریافت و شکستن قفلهای WEP است؛ از قبیل

air...-ng (تمام برنامههای مورد نیاز را می توان بر روی توزیع لینوکس Backtrack پیدا کرد

مشکل اصلی در این روش این است که کپچر کردن تعداد کافی بسته میتواند بسیار وقت گیر باشد . در حالت عادی کار گوش دادن به بستهها ممکن است هفتهها و بعضا ماهها طول بکشد، اما خوشبختانه میتوان با تزریق کردن بسته به شبکه به این کار صورت بسخشید . برای این منظور معمولا از بستههای ARP استفاده میشود.

مراحل کار در کل به صورت زیر است:

ابتدا در کنسول airmon-ng را اجرا می کنیم تا واسطههای شبکه خود را پیدا کنیم.

مک خود را ترجیحا عوض می کنیم و سپس برنامه airmon رو روی یکی از اینترفیسهای شبکه خود فعال می کنیم که دنبال قربانی بگردد . کانالی که هدف روی آن کار می کند و BBSID (مک آدرسAccess point ها) آن را استخراج و روی آن گوش میدهیم.

در انتها با استفاده برنامه aircrack دادههای جمع شده را برای تحلیل و شکستن رمز به کار میگیریم.