

Минимальные системные требования для установки pfSense для установки в Virtual Box 6.1 +


- 1)Процессор: 2 ядра.
- 2)ОЗУ: 2 ГБ (2048).
- 3)HDD: 10 ГБ.
- 4)Видеопамять: 32 мб.
- 5)Флопарь отключаем и перемещаем в самый низ, дабы не мешал.
- 6)Две сетевые карты:

Первую ставим **NAT**.

От NAT-а, pfSense получит примерно вот такой адрес: **10.0.2.2**

Вторую ставим **Сетевой мост**.

Здесь уже IP адрес пропишем руками.



Адаптер 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)

Адаптер 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (Сетевой мост, 'SAMSUNG Mobile USB Remote NDIS Network Device #3')

В настройках самого pfSense, в веб-морде это должно выглядеть вот так:

Система – Маршрутизация – Шлюзы.

Что мы здесь видим?

WAN_DHCP – это основной шлюз, который выводит нас в интернет (это АДАПТЕР 1 – NAT), он выдаёт совершенно левую подсеть.

LANGW (LAN) – 192.168.56.1 – это IP адрес самого VirtualBox-а, на него не обращаем внимания, он нас никуда не ведёт.

LANGW_2 (LAN) – это 10.39.44.117 – это наша локальная сеть с pfSense, т.е. наш локальный шлюз.
Default gateway IPv4 – здесь ставим того, кто нас выводит в интернет – это **WAN_DHCP**, т.е. NAT (АДАПТЕР 1 в Virtual Box-e).
Default gateway IPv6 – ничего (выключено).

Шлюзы

Статические Маршруты

Группы Шлюзов

Шлюзы

	Имя	По умолчанию	Интерфейс	Шлюз	IP-адрес для мониторинга	Описание	Действия
☒	WAN_DHCP	Default (IPv4)	WAN	10.0.2.2	10.0.2.2	Interface WAN_DHCP Gateway	
☐	LANGW		LAN	192.168.56.1	192.168.56.1	Interface lan Gateway	
☐	LANGW_2		LAN	10.39.44.117	10.39.44.117	Interface lan Gateway	

Сохранение

+ Добавить

Шлюз по умолчанию

Default gateway IPv4

WAN_DHCP

Select a gateway or failover gateway group to use as the default gateway.

Default gateway IPv6

Ничего

Select a gateway or failover gateway group to use as the default gateway.

Теперь, чтобы проверить пинг до какого-нибудь узла в интернетах, делаем следующее: Диагностика – Пинг и пингуем, например DNS Яндекса: 77.88.8.8

Как установить pfSense в Virtual Box 6.1+ ?

1) Здесь Ассепт.

Copyright and distribution notice

Copyright and Trademark Notices.

Copyright(c) 2004-2016. Electric Sheep Fencing, LLC ("ESF").
All Rights Reserved.

Copyright(c) 2014-2021. Rubicon Communications, LLC d/b/a Netgate
("Netgate").
All Rights Reserved.


All logos, text, and content of ESF and/or Netgate, including underlying HTML code, designs, and graphics used and/or depicted herein are protected under United States and international copyright and trademark laws and treaties, and may not be used or reproduced without the prior express written permission of ESF and/or Netgate.

"pfSense" is a registered trademark of ESF, exclusively licensed to Netgate, and may not be used without the prior express written permission of ESF and/or Netgate. All other trademarks shown herein are owned by the respective companies or persons indicated.


28%

<Accept>


2) Здесь Install – OK.




3) Continue with default keymap – Select.




4) Здесь Auto (UFS) BIOS – OK. После этого погнали в установку...



5) Здесь отвечаем NO.



- 6) Здесь REBOOT НЕ НАЖИМАЕМ, а просто гасим виртуальную машину и достаём образ диска. Потом запускаем машину обратно.



7) Здесь выбираем **2** и вводим IP адрес соответственно нашей инфраструктуре.

```
0) Logout (SSH only)
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
3) Reset webConfigurator password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
9) pfTop
10) Filter Logs
11) Restart webConfigurator
12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM

Enter an option: 2
```

Поскольку у меня это просто телефон, то подгоняем всё это дело под его IP.

IP: 10.39.44.xx

Mask: 255.255.255.0 (24)

Gateway: 10.39.44.117

DHCP: 10.39.44.117

DNS: 10.39.44.117

- 8) Здесь нас интересует только внутренняя сеть (LAN), поскольку WAN получает IP по DHCP (это АДАПТЕР 1).

Почему имеет смысл оставить WAN на DHCP?

Потому что, абсолютно без разницы, какой адрес получает WAN-интерфейс, попасть в веб-морду через него вы всё равно не сможете.

Это очень плохая идея и по умолчанию это запрещено правилами безопасности.

Веб-интерфейс pfSense слушает LAN-интерфейс, а не WAN.

```
Available interfaces:
```

```
1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
```

```
2 - LAN (em1 - static)
```

```
Enter the number of the interface you wish to configure: 2
```

9) Подгоняем его под нашу сеть.

Здесь пишем адрес, что-нибудь типа 10.39.44.**229**, или красивый 10.39.44.**100**.

```
Available interfaces:
```

```
1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
```

```
2 - LAN (em1 - static)
```

```
Enter the number of the interface you wish to configure: 2
```

```
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
```

```
> 10.39.44.229
```

10) Маска 24, без слэша, по СИДРУ.

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)

2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:

> 10.39.44.229

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.

e.g. 255.255.255.0 = 24

255.255.0.0 = 16

255.0.0.0 = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 31):

> 24

11) Шлюз: 10.39.44.117

```
Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 10.39.44.229

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
      255.255.0.0   = 16
      255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 31):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
> 10.39.44.117
```

12) Дальше спросит «Настроить IPv6 ?». Нажимаем Enter, т.е. «Нет».

```
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 10.39.44.229

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
      255.255.0.0   = 16
      255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 31):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
> 10.39.44.117

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
> 
```

13) DHCP Server. Не надо – n.

```
For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
> 10.39.44.117

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) 
```

14) Также отказываемся от возврата протокола HTTP как веб-конфигуратора. Здесь тоже n.

```
For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.  
For a LAN, press <ENTER> for none:  
> 10.39.44.117  
  
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:  
>  
  
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) n  
Disabling IPv4 DHCPD...  
Disabling IPv6 DHCPD...  
  
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n
```

15) Здесь просто Enter. Предварительные настройки закончены.

```
Please wait while the changes are saved to LAN...  
Reloading filter...  
Reloading routing configuration...  
DHCPD...  
  
The IPv4 LAN address has been set to 10.39.44.229/24  
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web  
browser:  
  
https://10.39.44.229/  
  
Press <ENTER> to continue.
```

Всё, можно открывать любимый браузер, заходить по указанному IP адресу и начинать настраивать pfSense через веб-морду.

Логин: **admin/pfsense**