

AUD/JPY SIGNAL TOOL

使い方マニュアル & 検証ガイド

豪ドル円スキャルピング / 順張り + レンジ対応版

1. ツール概要

このツールはAUD/JPY（豪ドル円）のスキャルピングに特化したエントリーシグナル判定ツールです。Yahoo Financeから1分足データを10秒ごとに取得し、相場の状態を自動判定してエントリータイミングを通知します。

対応通貨ペア	AUD/JPY（豪ドル円）
データソース	Yahoo Finance（1分足）
更新頻度	10秒ごと自動更新
損切り	-5pips（固定）
利確	+15pips（固定）
RR比	1:3
損益分岐勝率	約25%

2. セットアップ手順

Step 1	Pythonの確認	ターミナルで <code>python3 --version</code> を実行。Python 3.x.x と表示されればOK。
Step 2	フォルダ作成	ターミナルで <code>mkdir ~/Desktop/fx_signal</code> を実行。デスクトップにフォルダが作られる。
Step 3	ファイル配置	<code>fx_server.py</code> と <code>audjpy-signal.html</code> を <code>fx_signal</code> フォルダに移動する。
Step 4	サーバー起動	ターミナルで <code>cd ~/Desktop/fx_signal</code> を実行後、 <code>python3 fx_server.py</code> を実行。
Step 5	ブラウザで開く	<code>audjpy-signal.html</code> をダブルクリック。価格が表示されれば起動完了。

※ サーバー（ターミナル）は取引中は常に起動したままにしてください。終了時は `Ctrl+C` で停止。

3. 画面の見方

モードバナー（上部）	現在の相場タイプを表示。DOWN TREND / UP TREND / RANGE の3種類。
現在値	Yahoo Financeから取得したリアルタイム価格。変化方向で色が変わる。
本日高値 / 安値	当日のYahoo Finance高値・安値。エントリー判定の基準値。
相場タイプ	直近の値動きからトレンド / レンジを自動判定。
15分足トレンド	直近14本の価格推移から方向を判定（UP / DOWN / FLAT）。
高値更新 / 安値更新	本日の高値または安値を更新したかどうか。
エントリー条件	3つの条件がOK / NGで表示される。全部OKでシグナル発火。
SIGNALエリア	STANDBY → APPROACHING → ENTRY の順に変化する。
損切り / 利確レベル	ENTRYシグナル発火時に自動計算された具体的な価格を表示。
レンジバー	レンジモード時のみ表示。現在値がレンジ内のどこにいるかを可視化。
ACTIVITY LOG	シグナル発火履歴と価格更新ログ。直近10件を表示。

4. シグナルロジック

4-1. 相場タイプの自動判定

直近20本の価格データを分析し、値動きの幅と方向からトレンド / レンジを自動で切り替えます。

トレンド判定条件	直近の価格変化が閾値（8pips）以上、かつ方向が明確な場合
レンジ判定条件	直近の高値～安値の幅が20pips以下、かつトレンドが不明確な場合

4-2. ティレンドモードのエントリー条件

SELL ENTRY（売り）	15分足が下トレンド（直近で8pips以上の下落） / 本日安値を更新している / 東京（8～11時）またはロンドン（15～18時）セッション
BUY ENTRY（買い）	15分足が上トレンド（直近で8pips以上の上昇） / 本日高値を更新している / 東京（8～11時）またはロンドン（15～18時）セッション

4-3. レンジモードのエントリー条件

SELL ENTRY（上限売り）	現在値がレンジ上限から75%以上の位置 / 直前の足が陰線（下落） / 東京 / ロンドンセッション
BUY ENTRY（下限買い）	現在値がレンジ下限から25%以下の位置 / 直前の足が陽線（上昇） / 東京 / ロンドンセッション

5. エントリー手順

1	モード確認	画面上部のバナーでトレンド / レンジを確認する。
2	条件確認	エントリー条件の3項目が全て「OK」になっているか確認。
3	ENTRY確認	シグナルエリアが「SELL / BUY ENTRY」に変わったことを確認。
4	価格確認	表示されたエントリー価格・損切り価格・利確価格をメモする。
5	松井FXで注文	松井FXアプリを開いて成行またはレート指定で手動エントリー。
6	損切り設定	必ずSLレベルで逆指値注文を入れる（-5pips固定）。
7	利確設定	TPレベルで指値注文を入れる（+15pips固定）。

6. 検証方法

6-1. 毎日の記録

シグナルが出るたびに以下を記録してください。精度改善のために最低30トレード分のデータを集めることを推奨します。

日付/時刻	相場モード	エントリー価格	損切り価格	利確価格	結果	pips

6-2. 週次レビューの確認ポイント

勝率	シグナル総数に対する利確達成率を計算。25%以上あれば理論上プラス。
モード別成績	トレンドモードとレンジモードどちらが精度が高いか比較する。
時間帯別成績	東京セッションとロンドンセッションで勝率に差があるか確認。
APPROACHING率	APPROACHINGからENTRYに発展した割合を記録する。
フォルス率	シグナル後に逆行して損切りになるパターンを分析する。

6-3. 改善の判断基準

勝率 30%以上	現状維持。手法として機能している。
勝率 25～30%	ギリギリ損益分岐。時間帯を絞るなど追加フィルターを検討。
勝率 25%未満	手法の見直しが必要。エントリー条件の厳格化を検討。
連敗5回以上	その日のトレードを中止。相場との相性が悪い可能性がある。

7. 注意事項

!	このツールはあくまでエントリーの参考情報です。最終判断は必ず自分で行ってください。
!	Yahoo Financeのデータは松井FXの板と数pips程度の差が生じる場合があります。
!	fx_server.py（ターミナル）を起動していないとデータが取得できません。
!	オフセッション（深夜～早朝）はシグナルが出ても精度が低下する場合があります。
!	重要な経済指標発表前後（雇用統計・RBA政策金利など）はトレードを控えることを推奨します。
!	損切りは必ず設定してください。-5pipsルールを守ることがこの手法の前提です。