

СОДЕРЖАНИЕ

1. Возможности робота	3
2. Стратегия	
3. Условия входа и выхода	
4. Выставление заявок	
5. Подготовка Quik	
5.1 Системные требования	
5.2 Настройка таблиц и графиков	
6. Настройка параметров робота	
6.1 Программа для настройки робота	
6.2 Конфигурационный файл робота	
6.3 Работа стоп-лосс и тейк-профит	
7. Загрузка робота в Quik	
8. Описание столбцов портфеля	
9. Техническая поддержка	
or rowin rooms rodeopmin	22

1. Возможности робота

Робот BOT Stochastic обладает следующими возможностями:

- ✓ Полная автоматизация торговли (совершение сделок и контроль торговли)
- ✓ Возможность слежения за 10-ю инструментами одновременно
- ✓ Изменение настроек без остановки робота
- ✓ Возможность использования скользящего стоп-лосс
- √ Контроль числа лотов (контрактов) в торговле, что позволяет использовать его в качестве помощника, а не отдельной закрытой системы.
- ✓ Позволяет торговать на временных интервалах от 1-ой минуты до одного дня.

2. Стратегия

В основе робота **BOT Stochastic** лежит стратегия, основанная на контртрендовом индикаторе **Stochastic**.

Цель осциллятора Стохастик (Stochastic) - выявление ценовых тенденций и разворотов путем слежения за положением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов. Стохастик построен на следующей закономерности в поведении рыночной цены: при восходящей тенденции цены закрытия стремятся к верхней части ценового диапазона, а при нисходящей, соответственно, к нижней.

Робот позволяет реализовать контр-трендовую стратегию, и наилучшим образом подходит для рынков в состоянии флэта (боковом движении).



Рисунок 2.1 Отображение совершенных сделок в окне графика

Stochastic Oscillator («Стохастический осциллятор»)

Стохастический осциллятор показывает моменты, когда цена подходит близко к границе ее торгового диапазона за определенный период времени. Индикатор состоит из двух кривых: быстрой — %K, и медленной — %D.

Вычисление:

 $%K(m) = 100 *SMA (C - LLV_n, m) / SMA (HHV_n - LLV_n, m),$ %D = MA (%K, s),

где SMA – простая скользящая средняя (Simple Moving Average),

С – цена закрытия текущего периода,

 LLV_n – минимальная цена за последние n периодов,

 HHV_n – максимальная цена за последние n периодов,

т – сглаживание,

n – число периодов (обычно от 5 до 21),

5 – число периодов для расчета средней скользящей.



Параметры настройки:

- 1. «Параметры %К»:
 - «Кол-во периодов» количество периодов n,
- «Сглаживание» период, используемый для внутреннего сглаживания значений %*K*. Значение 1 рассматривается как сильная (быстрая) стохастика. Значение 3, принятое по умолчанию, рассматривается как медленная стохастика.
 - 2. «Параметры %D»:
 - «Кол-во периодов» количество периодов для расчета **МА**,
- «Метод» метод расчета *MA* (Simple, Exponential), по умолчанию используется «Simple»,
 - «Вид графика» выбор вида графика (линии, точки, пунктир),
 - «Цвет линии» выбор цвета линии.

3. Условия входа и выхода

Алгоритм работы робота представляет собой автоматическую систему слежения за значением линии Stochastic Oscillator и ценой.

Вход в длинную позицию осуществляется по следующим условиям:

- 1. Текущее значение быстрого стохастик больше текщего значения медленного стохастик плюс дельту разности линий индикатора.
- Предыдущие значения бытрого стохастик больше значений медленного, соответственно (при включенной опции Кол-во баров сравнения линий больше 1).
- 1. Быстрый стохастик ниже зоны перекупленности (ниже верхнего уровня).

Выход из длинной позиции происходит, если выполнено, хотя бы одно из следующих условий:

- 1. Выполнены условия для входа в короткую позицию.
- 2. Выход по ордеру стоп-лосс или тейк-профит.
- 3. Выход в конце работы робота (при активной соответствующей опции).
- 4. Выход перед клирингом (при активной соответствующей опции).
- 5. Выход по достижению максимальных убытка или прибыли (при активной соответствующей опции).

Вход в короткую позицию осуществляется по следующим условиям:

- Текущее значение быстрого стохастик меньше текщего значения медленного стохастик минус дельту разности линий индикатора.
- Предыдущие значения бытрого стохастик меньше значений медленного, соответственно (при включенной опции Кол-во баров сравнения линий больше 1).
- 1. Быстрый стохастик выше зоны перепроданности (выше нижнего уровня).

Выход из короткой позиции происходит, если выполнено, хотя бы одно из следующих условий:

- 1. Выполнены условия для входа в длинную позицию.
- 2. Выход по ордеру стоп-лосс или тейк-профит.
- Выход в конце работы робота (при активной соответствующей опции).
- 4. Выход перед клирингом (при активной соответствующей опции).
- Выход по достижению максимального убытка (при активной соответствующей опции).