

## 思考题讨论





- 思考题3.2 用直接法计算例3.6。
- · 思考题3.3 从电荷、电场的角度定性分析例 3.7中电介质板所受静电力的方向。

思考题3.4点电荷q与接地无穷大导体平板相距a,求体系总静电能、感应电荷的自能。

解答: 设感应电荷在q处的电势为 $U_q$ ,则总静电能

$$W_{\rm e} = \frac{1}{2} (q U_q + q' U_{\rm to}) = \frac{1}{2} \frac{-q^2}{4\pi \varepsilon_0 2a} + 0 = -\frac{q^2}{16\pi \varepsilon_0 a}$$

互能,即q在感应电荷电场中的电势能

$$W_{\underline{\pi}} = qU_q = -\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$$

感应电荷自能

$$W_{\mathbb{K}} = W_{\mathrm{e}} - W_{\mathbb{H}} = -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 a} + \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 a} = \frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 a}$$

# 第十五讲 2022-04-14 第4章 稳恒电流

- § 4.1 稳恒条件
- § 4.2 欧姆定律与焦耳定律
- § 4.3 电源与电动势
- § 4.4 基尔霍夫定律
- § 4.5 稳恒电流与静电场的综合求解

#### 欧姆定律微分形式的优点

- 便于说明导电的微观机制;
- 便于用场的观点阐述稳恒电路的基本原理;
- 便于研究大块导体中电流和电场的分布规律;
- 比积分形式适用范围更广:实验表明,欧姆定律的微分形式对于一些非稳恒情况也有效。
- 可导出截面不均匀导线的电阻公式

$$U = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int \rho \mathbf{j} \cdot d\mathbf{l} = \int \rho S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{l} / S = I \int \rho d\mathbf{l} / S,$$
$$\Rightarrow R = \int \rho d\mathbf{l} / S.$$

#### 2. 焦耳定律

焦耳定律(积分形式)为

$$P_{\rm e} = IU = U^2/R = I^2R$$

单位体积的热功率称为热功率密度

$$p=P/V=I^2R/V \tag{*}$$

类似推导欧姆定律微分形式  $\mathbf{j}=\sigma \mathbf{E}$  的做法,考虑一段长 $\Delta l$ 、截面积 $\Delta S$ 的电流管,则有

$$I = j\Delta S, \quad R = \frac{\Delta l}{\sigma \Delta S}, \quad V = \Delta S \Delta l,$$

将这三个量代入(\*)式,得焦耳定律的微分形式

$$p=j^2/\sigma$$

# 3. 经典电子论观点解释欧姆定律和焦耳定律以金属导体为例

- 微观结构:金属中的原子倾向于失去部分电子而成为正离子。全部正离子周期有序排列,形成"晶体点阵"或"晶格"。脱离原子的电子称为自由电子,它们不束缚于某一特定的正离子,而是为全体正离子所共有。
- 无外电场(且一切理想化,如温度均匀、自由电子数密度均匀)时,金属中的自由电子好像气体中的分子一样无规热运动,没有特定方向,因而;=0。

- 有外电场时,自由电子在电场力驱动下加速,直到与晶格碰撞。在电场力和碰撞力的共同作用下,自由电子沿外电场的反方向漂移,形成沿电场方向的宏观电流。
- 与晶格的碰撞改变电子的运动方向和速率,并将部分能量转移给晶格上的正离子,使其热振动加剧。
  这就是金属具有电阻和焦耳热的原因。
- 电子漂移速度的定量分析:电子在相邻两次碰撞之间匀加速漂移,而每次碰撞后电子对原来的速度完全丧失记忆,即沿各方向等概率散射,宏观定向速度u<sub>0</sub>=0 (见力学与理论力学下册)。

在下次碰撞之前,电子的宏观定向速度

$$u_1 = a\overline{\tau} = -e\overline{\tau}E/m$$


其中 $\bar{\tau}$ 为电子在相邻两次碰撞之间的平均自由飞行时间。设电子的平均自由程为 $\bar{\lambda}$ ,平均热运动速率为 $\bar{\upsilon}$ ,一般情况下 $\bar{\upsilon} >> u_1$ ,则近似有

$$\overline{\tau} = \overline{\lambda} / \overline{\upsilon}$$

而电子的漂移速度u应是碰撞前后宏观定向速度的平均,即

$$\boldsymbol{u} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{u}_0 + \boldsymbol{u}_1) = \frac{1}{2}\boldsymbol{u}_1 = -\frac{e\overline{\lambda}}{2m\overline{\upsilon}}\boldsymbol{E}$$

• j和u的定量关系: 在导体中过某点P作面元 $\Delta S \perp u$ 。经过 $\Delta t$ 后电子漂移距离为 $u \Delta t$ 。



以  $\Delta S$ 为底, $u\Delta t$ 为高,逆u方

向作一柱体,则在 $\Delta t$  时间内,只有柱体中的电子全部通过 $\Delta S$ 。设电子的数密度为n,这些电子的总数为 $nu\Delta t\Delta S$ , $\rightarrow \Delta I = \Delta q/\Delta t = neu\Delta S \rightarrow j = \Delta I/\Delta S = neu$ 考虑到方向,则

· j和E的定量关系:将u的表达式代入上式得

$$\mathbf{j} = \frac{ne^2\overline{\lambda}}{2m\overline{v}}\mathbf{E}$$

#### • 电导率

与欧姆定律 $\mathbf{i}=\sigma E$ 比较,可求得电导率的表达式为

$$\sigma = \frac{ne^2 \overline{\lambda}}{2m\overline{\upsilon}}$$

我们不仅解释了欧姆定律,而且导出了电导率与 微观量的关系。该关系定性正确,定量不符:

$$T \uparrow 则 \sigma \downarrow (\checkmark), \quad \sigma \propto \frac{1}{\overline{\upsilon}} \propto \frac{1}{\sqrt{T}} (\times).$$

严格定量的金属导电机制需要用到量子理论。

• 分析单位时间因碰撞而损失的能量,可以得到焦耳定律的微分形式  $p=j^2/\sigma$ 。

- 4. 欧姆定律的失效问题——j与E(I与U) 线性否?
- 1) 电场很强 (金属中 $E > 10^3 10^4 \text{V/m}$ ) 时, $u \sim \overline{\upsilon}$ ,计算 $\overline{\tau}$  时不可忽略与电场有关的u,即 $\overline{\tau} = \overline{\tau}(E)$ , $\rightarrow j$ 与E的 关系非线性。另,高速运动电子与晶格碰撞可使正 离子进一步电离,n=n(E),加剧j和E间的非线性。
- 2) 低气压下的电离气体, $\bar{\lambda} \uparrow$ ,  $\bar{\tau} \uparrow$ , 则 $u \uparrow$ , 从而导致欧姆定律失效,理由同前。
- 3) 晶体管、电子管,其导电机制导致I与U非线性。
- 4) 高频交变电场中的导体内,稳恒条件不成立。
- 5) 各向异性导体的 $\sigma$ 是张量,j与E不同向。
- 6) 超导体中。

## § 4.3 电源与电动势

#### 如何产生稳恒电流?

- 矛盾: 电流线闭合、电场线不闭合  $vs_j//E!$
- 破解: 非静电力, 助正电荷从低电势→高电势。


#### 常见的非静电力

- 溶液中离子对极板的化学亲和力;
- 与温度梯度和电子浓度梯度相联系的扩散作用;
- 光伏效应;
- 核力 (α放射性源);
- 磁场对运动电荷的洛伦兹力;
- 变化磁场产生的涡旋电场对电荷的作用力。

#### 1. 电源与电动势

提供非静电力的装置称电源。

作用之一:在电源内部提供 非静电力,将正电荷从负极 搬运到正极,如右图所示。



其中K表示单位正电荷所受非静电力,电路断开时K与E反向且平衡。

作用之二: 当电路接通时,电源会引发极板及外电路各处累积电荷,这些电荷在电路中产生静电场E,使电流经外电路由正极指向负极。

• 由上所述, 电荷q在电路受力情况是:

外电路F=qE,电源内F=q(K+E)

已经由F=qE得到了外电路欧姆定律 $j=\sigma E$ , 类比,可由F=q(K+E)得到电源内欧姆定律

$$j=\sigma_{r}(K+E)$$


•实际应用中,描述电源的性质,更常用的不是K,而是电动势 $\mathcal{E}$ ,它定义为

$$\mathcal{E} = \int_{-}^{+} \mathbf{K} \cdot d\mathbf{l} \; (电源内部)$$

可通过与电势比较来理解电动势的物理意义,其单位也是伏特。

#### 2. 常见的几种电源

- 1) 化学电池
- 通过化学反应提供非静电力,将 化学能转换为电能,使正、负电 荷分离并在两极板上累积,形成 两极间的电势差。
- 最先发明的电源之一——伏打电 池,由浸在稀硫酸溶液中一块铜 丹聂耳电池 片和一块锌片组成。化学反应使铜片带正电形成 正极,锌片带负电形成负极。
- 后来改进为丹聂耳电池。它是一种蓄电池,可以 充放电。




各类干电池和蓄电池、银 锌纽扣电池、锂电池等都 是化学电池。

#### 2) 光电池

 光能转化为电能的装置, 如太阳能电池。电池吸收 光能,产生光生电子—空穴 对,电池两端积累异号电 荷,产生电压—光生伏打 效应。

书中101第三行有误



干电池的结构示意





太阳能电池阵列

#### 3) 温差发电器

• 利用温差电效应把热直接转化成电能的装置。

温差电效应和 温差电堆示意图






用温差电偶测温度

#### 4) 核能电池

• 这种电池将核能直接转化为电能。

$$2e\int_A^B \mathbf{K} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{2}m_\alpha v^2 = 5 \times 10^6 \text{ eV}$$

$$\mathcal{E} = \int_{A}^{B} \mathbf{K} \cdot d\mathbf{r} = 2.5 \times 10^{6} \,\mathrm{V}.$$



核能电池示意图

- 5) 直流发电机
- 通过电磁感应(见第7章)将机械能,如水的重力 势能和风的动能转换为电能。

#### 3. 全电路欧姆定律

- 当电源两极断开、电源内部处于平衡状态时,E+K=0.
- 当外电路接通时,电路中将出现电流,这时有  $E+K=j/\sigma$ .
- 电源两端的电压 (路端电压),等于静电力把单位 正电荷从正极移到负极所做的功,即  $U = U_{+} - U_{-} = \int_{-}^{-} E \cdot d I$ ,
- 经电源内部积分可得

$$\int_{+(\triangleleft)}^{-} E \cdot \mathrm{d}l = \int_{+(\triangleleft)}^{-} (-K + j/\sigma) \cdot \mathrm{d}l = \int_{-(\triangleleft)}^{+} K \cdot \mathrm{d}l - \int_{-(\triangleleft)}^{+} j/\sigma \cdot \mathrm{d}l.$$

$$\int_{-(\triangle)}^{+} \frac{\mathbf{j}}{\sigma} \cdot d\mathbf{l} = \int_{-(\triangle)}^{+} \rho \frac{\mathbf{j} \cdot \mathbf{S}}{S} dl = I \int_{-(\triangle)}^{+} \rho \frac{dl}{S} = Ir,$$

- 将上两式以及电动势的定义式代入前页最后式得 $U=\mathcal{E}-Ir$ .
- 该式就是全电路欧姆定律,式中r为电源内阻。
  第二项取负号表明电流的正向在电源内部由负极指向正极。
- 外电路:  $U = \int_{+(f)}^{-} \frac{\mathbf{j}}{\sigma} \cdot d\mathbf{l} = IR$ , R是外电路的电阻。

$$\mathcal{E}=IR+Ir=I(R+r)$$
.

#### 说明: 稳恒电路的特点


- 电动势 $\mathcal{E}$ 和内阻r是电源的两个特征量,由电源的性质确定,与外电路无关。
- 路端电压U与电路电流I有关。开路时 (I=0) U= $\mathcal{E}$ ,即路端电压等于电动势。
- •用伏特计测量电源电动势,伏特计的R越大,I便越小,测得的U越接近 $\mathcal{E}(r$ 一般很小)。
- 应避免使电源短路,因电源内阻小,短路造成很大电流,烧坏电源。
- 外电路的均匀导体内无净电荷,电荷只可在表面。  $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0 \rightarrow \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \rightarrow \rho_e = 0$ .

#### 4. 稳恒电路中静电场的作用

主要体现在两个方面:

#### 1) 调节电荷分布

为使电流达到稳恒,静电场调节导线表面的电荷分布、不同导体界面上的电荷分布,以及非均匀导体内的体电荷分布。



#### 2) 作为能量的中转

- 在不存在非静电力的地方,静电场将正电荷从高电势处送到低电势处,做正功,使电场能减少。
- 在存在非静电力的地方,非静电力将正电荷从低电势处送到高电势处,反抗静电力作功,消耗非静电能,使电场能增加。
- 在闭合电路中,静电力的总功为零。电路上消耗的能量归根到底是非静电力提供的。


## § 4.4 基尔霍夫定律

• 简单电路: 欧姆定律可解(串/并联)

• 复杂电路: 基尔霍夫定律求解

#### 1. 四个基本概念

- 1) 节点: 在电路中, 3条或 更多导线的汇合点, 如点 *A、B、…、F*。
- 2) 支路: 相邻两节点间由电源和电阻串联而成的通路, 如AB、BD、DC等。



多回路直流电路

- 3) 回路:起点和终点重合在一个节点的环路,如环路 *ABDA、ABCA、ACFEA*等。

含。例如回路ABDA、ACFEA、BCDB等互相独立。

• 注意,独立回路的数目m减1正好等于支路的数目 $\ell$  减去节点的数目n,即 $m-1=\ell-n$  (?),这给独立回路的选择是否正确提供了判据 (参见例4.1)。

## 作业及思考题

- 作业: 4.6~4.8
- 预习: 4.4 基尔霍夫定律、4.5 稳恒电流与静电场的综合求解

### 下次课讨论

- 思考题4.1 解释电子与晶格碰撞的"失忆"性。
- 思考题4.2 分析焦耳定律的微观机制。