
## 思考题讨论

• 思考题6.5 闭合铁芯周长*l*,线圈安匝数*NI*。 对长边为*a*的狭长矩形环路 应用安培环路定理,*Ha=NI*,*H=NI/a*;对整个回路应用安培环路定理:*Hl=NI*,*H=NI/l*。



Which is  $\sqrt{?}$ 

# 第二十三讲 2022-05-19 第7章 电磁感应

- § 6.8 磁荷法
- § 7.1 电磁感应定律
- § 7.2 动生电动势与感生电动势
- § 7.3 互感与自感
- § 7.4 暂态过程

#### 2. 磁荷法和电流法的等效性

- 由 $p_{\text{m}} \leftrightarrow \mu_0 m$ 和 $J = \sum p_{\text{m} \text{分} \text{-}} / \Delta V$ 、 $M = \sum m_{\text{分} \text{-}} / \Delta V$ 得 $J = \mu_0 M$ ,
- 将上式代入 $J=\chi_{\rm m}\mu_0H$ 得

$$M=\chi_{\rm m}H$$

可见此处与电流法中的₹漏相同。


• 这里定义的H和B与电流观点中的H和B之间的区别仅仅在于H满足不同的环路定理。

$$\oint_{L} \boldsymbol{H} \cdot d\boldsymbol{l} = \begin{cases} 0, & \text{磁荷法} \\ \sum I_{0}, & \text{电流法} \end{cases}$$

- 这一差别决定了磁荷法的适用范围
- ▶ 对有传导电流的空间,因为磁荷法无法反映磁场的有旋性而失效,只能用电流法来求解。
- ▶ 对不存在传导电流的单连通空间,两种方法的环路 定理相同,由唯一性定理,两种方法等效。
- 磁荷法求解静磁场的要点
- ▶严格限于没有传导电流的单连通空间(见下页)。
- ▶ 对于此空间外的传导电流,应设法找到等效的磁荷分布。稳恒电流的等效磁荷分布总可以找到:稳恒电流分元电流环的叠加;元电流环⇔磁偶极子。

#### \* 附件: 单连通空间

拓扑学中的一个基本概念,在单连通空间中, 任何一个闭合回路都可以无限缩小成一点。



图(a) 中闭合球面之外的空间为单连通空间图(b) 中闭合环面之外的空间则不是

#### 3. 磁荷法的应用

磁荷法在静电场问题和静磁场问题之间搭起一座桥梁,使两类问题可以互相借用解法。两类问题的对应关系如下表:


静磁量	H	B	J	$q_{ m m}$	$\sigma_{\!\!\!\! m}$	$p_{ m m}$	$\mu_0$	μ	$\chi_{ m m}$
静电量	E	D	P	Q	$\sigma$	p	$\mathcal{E}_0$	$\mathcal{E}$	χe

• 在没有传导电流的单连通空间,电流法和磁荷法均适用。哪种方法简便,就采用哪种方法。

[例6.13] 一马蹄形永久磁铁,两磁极总面积为2S,磁化强度为M,求它对衔铁的吸力。

[解] 本题用磁荷法很简便,磁 极上的极化面磁荷密度

$$\sigma_{\rm m} = J = \mu_0 M_{\bullet}$$



衔铁离磁极很近的部分会感应出反号面磁荷,其吸力可由电容器两极板间的吸力(例3.6)

$$F_{\rm e} = -\sigma_{\rm e}^2 S / 2\varepsilon_0$$

加倍(面积是25),并通过电-磁量的对应关系求得

$$F_{\rm m} = -\sigma_{\rm m}^2 S / \mu_0 = -\mu_0 M^2 S.$$

[例6.14] 求平行板电容器边缘附近的电场分布 (体现边缘效应)。设极板间距为d,面电荷密度为 $\pm \sigma_e$ ,场点离

电容器边缘的距离r>>d,但 <<极板尺寸。

[解] 对应:  $\sigma_{\rm e} \leftrightarrow \sigma_{\rm m}$ 


磁偶极子 $p_{\rm m}=\sigma_{\rm m}d\Delta S \leftrightarrow$  磁矩 $m=p_{\rm m}/\mu_0=I\Delta S \rightarrow I=\sigma_{\rm m}dl\mu_0$  所有电流元  $\leftrightarrow$  四条沿电容器边缘的直线电流I,只需考虑离场点最近的一条 (另三条离场点无穷远)

$$H = \frac{I}{2\pi r} = \frac{\sigma_{\rm m} d}{2\pi \mu_0 r} \,,$$

回到原问题,有

$$E = \frac{\sigma_{\rm e} d}{2\pi \varepsilon_{\rm o} r}.$$

[例6.15] 两无穷长圆弧片状带电导体A和B绝缘,两侧棱边在y轴上 $\pm b$ 处十分靠近,顶部则与z轴分别交于a和c。已知a=0.4cm,b=0.5cm,c=0.8cm,b处电场强度 $E_b$ =8000V/cm,求 $U_{AB}$ 。



[解] 先解对应的磁场问题。通过分析位于y轴上±b处两无穷长反向直线电流的磁场,发现其等磁势面正好是通过±b的圆弧柱面(?),所以z轴上的磁场

$$H_z = \frac{bI}{\pi(b^2 + z^2)} = \frac{2H_b}{1 + (z/b)^2}, \Rightarrow E_z = \frac{2E_b}{1 + (z/b)^2}.$$

:. 
$$U_{AB} = \int_{a}^{c} E_{z} dz = 2bE_{b} \tan^{-1} \left[ \frac{b(c-a)}{b^{2} + ac} \right] = 2.7 \times 10^{3} \text{ V}.$$

[例6.16]用磁荷法求小载流线圈在非均匀外磁场中所受的力。

[解]电偶极子在外电场中所受力为

$$F=(p\cdot\nabla)E$$
,


所以磁偶极子所受力为

$$F = (p_{m} \cdot \nabla) H = (m \cdot \nabla) B$$
.

此即小载流线圈在非均匀外磁场中所受的力。

## 第6章小结

#### 磁场对电流的力和力矩



## § 7.1 电磁感应定律


- 继1820年丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应 后,人们便关心它的逆效应。1831年法拉第终于发 现了电磁感应现象。
- 1845年才由诺依曼和韦伯将其实验成果表达为数学形式,建立了电磁感应定律。
- 这是电磁学发展史上最辉煌的成就之一。
- ▶应用:对工业革命、进入电气化时代做出巨大贡献
- >理论: 为麦克斯韦建立普遍的电磁场理论奠定基础

#### 法拉第

- 执着的追求: 11年的实验
- 深邃的思想: 力统一,场概念。
- 伟大的贡献: 电磁感应、电解定律、磁光效应、电动机、发电机、法拉第圆筒
- 淡薄名利:谢绝了皇家学会会长、皇家学院的院长职务、爵士称号。"我是一个普通人。如果我接受皇家学会希望加在我身上的荣誉,那么我就不能保证自己的诚实和正直,连一年也保证不了。""法拉第出身平民,不想变成贵族"。

#### 1. 电磁感应的发现及其系列实验


· 偶然: 1831年,当法 拉第把电键S闭合的瞬 间,他观察到了磁针 的偏转; 而S断开瞬间 磁针会反向偏转。当S 稳定后,磁针回零。



结论:只有变化的电流才会在另一线圈中感应出电流,从而产生磁场,使磁针偏转。稳定的电流不会有此效应。

- 深入的思考, 法拉第的一系列实验
- 1) 是变化的电流还是变化的磁场产生感应电流?

法拉第用运动磁铁代替瞬变通电线圈,又用运动的稳流线圈代替运动磁铁,都得到相同的结果。



结论:变化的磁场产生感应电流。

#### 2) 感应电流还是感应电动势?


- $\triangleright$  在相同实验条件下,几何形状、大小相同而电阻不同的受感应线圈, $I\propto 1/R$ 。
- ▶推论:这些线圈的感应电动势应该相同,变化的磁场在导体中产生的是感应电动势。

#### 3) 变化的H还是变化的B?

其他条件不变,比较螺绕环无铁芯和有铁芯时电磁感应现象,会发现后者远强于前者。两种情况下的 H相同,后者的B远大于前者。可见,变化的B而非 H更接近电磁感应的本质。

# 4) 变化的磁场还是变化的磁通?

·如图,接有电压 表的导体框*CDEF* 放于垂直的均匀



磁场B中,当EF以速度 $\upsilon$ 向左滑动时, $\upsilon$ 越大则电压表指针偏转越大,EF反向运动时,指针反向偏转。

 实验中B没有变化,但导体框的面积随时间变化, 于是通过导体框的磁通量随时间变化。变化的磁通 产生感应电动势,单位时间内磁通量变化越大,感 应电动势越大。

#### 实验小结

- 电磁感应的实质:变化的磁通产生感应电动势。另: 一段孤立导线的两端也会产生感应电动势。
- 感应电动势大小: ∝磁通量变化的快慢;方向: 感应电流产生的附加磁通,总是阻止原磁通的变化。
- 2. 法拉第电磁感应定律
- 1) 数学表达

法拉第电磁感应定律被诺依曼、韦伯等人写成数学 形式,在SI单位制下为

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}.$$

#### 2) 几点说明

- 产生感应电动势的原因不是磁通量,而是它的变化。
- 如果被感应线圈有N匝,各匝感应电动势应叠加。 若第i圈的磁通量为 $\phi_i$ ,则有全磁通  $\Psi = \sum_{i=1}^N \phi_i$ ,

各匝磁通量相同时 $Y=N\phi$ ,整个线圈的感应电动势

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\,\Psi}{\mathrm{d}t} = -N\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}.$$


• 通过平面S的磁通量为 $\Phi=BS\cos\theta$ ,所以

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -S\cos\theta \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} - B\cos\theta \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} + BS\sin\theta \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}.$$

 $\rightarrow B$ 、S和 $\theta$ 中任一个随时间变化,都会有电磁感应。

- 感应电动势"方向":感应电流在回路中的磁通量 总阻碍引起感应电流的磁通量的变化。→楞次定律: 感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。(?)
- 两种方法确立感应电动势正负
- 按ε=|dΦ/dt|计算ε大小,再由楞次定律判断其方向。 优点:对简单体系比较简便,物理意义清晰,而且可以"无视"中间的具体过程。
- 》先选定回路的绕行方向,按右手定则标定 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{D}$ 的正向,由 $\mathcal{E}$ = $-d\mathcal{D}/dt$ 或 $\mathcal{E}$ = $-d\mathcal{V}/dt$ 计算 $\mathcal{E}$ 的代数值。若所得 $\mathcal{E}$ >0,表明电动势"方向"与回路绕行方向一致。优点:对复杂体系可以程式化。

[例7.1] 长度l=0.5m的ab段导线可自由滑动,0.5T的均匀磁场垂直指向纸内。回路中串接R=0.2 $\Omega$ 的电阻,其余部分电阻忽略不计。若ab段导线以速度v=5m/s向右匀速滑动,求回路的感应电流。



[解] 设绕行方向为逆时针,按右手定则规定 $\mathcal{E}$ 和 $\Phi$ 的正向。注意 $\Phi$ 的正向与B相反,所以 $\Phi=-Blx$ 。故  $\mathcal{E}=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t=Bl\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=Bl\upsilon,$   $I=\mathcal{E}/R=Bl\upsilon/R=4\times0.5\times0.5/0.2=5(A)$ .

[例7.2] 一无穷长螺线管单位长度匝数为n,通以交流电流 $I=I_0\cos\omega t$ 。在螺线管内置一圆线圈,匝数N,半径r,线圈平面与螺线管轴线垂直,求线圈的感应电动势。


[解] 如图,按右手定则规定 $\mathcal{E}$ 和 $\Phi$ 的正向。注意 $\Phi$ 的正向与B一致,所以

 $\Phi = B\pi r^2 = n\mu_0 I_0 \cos \omega t \,\pi r^2,$ 故 $\mathcal{E} = -Nd\Phi/dt = n\mu_0 \pi r^2 \omega N I_0 \sin \omega t.$ 

#### 3. 电磁感应定律与高斯定理关系

• 法···律: 
$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iint_{S} \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}$$
, 其中 $\mathbf{B}$ 可随时间变化。

•  $\Phi$ 的合法性: 以回路C为周边的曲面不唯一,如 $S_1$ 或 $S_2$ ,磁通量以何为据? 最简单有效的假定是



$$\iint_{S_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = -\iint_{S_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S},$$

$$\to \iint_{S_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oiint_{S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

可见法…律之成立,预示含时磁场也遵从高斯定律!

### § 7.2 动生电动势与感生电动势

- 法拉第电磁感应定律表明,只要通过回路的磁通量 随时间变化,就会在回路中产生感应电动势。而引 起磁通量变化的原因有两种:
- 1) 磁场不变,导体回路或其一部分在磁场中运动,从而使回路中的磁通量发生变化,产生动生电动势。
- 2) 回路不动,磁感强度随时间变化,从而使通过回路的磁通量发生变化,产生感生电动势。

#### 1. 动生电动势

动生电动势的本质?

- 》定性:棒内电子也获同样速度,因而受到竖直向上的洛仑兹力而向上运动,引起负/正电荷在棒上/下端积累,在棒内建立一个自下而上的静电场。当洛伦兹力等于电场力时达到平衡,ab间有稳定的电压,相当于一个电源,其电动势即感应电动势。

## 作业、预习及思考题

- 作业: 6.20~6.22
- 预习: 7.2 余下部分、7.3互感与自感

#### 下次课讨论

- 思考题6.6 磁荷法可以求电容器内部的E吗?
- 思考题6.7 直接积分计算例6.14的电场。
- 思考题7.1 楞次定律:为何感应电流的效果总是反抗,而不是增强引起感应电流的原因?