思考题讨论

- 思考题2.1 静电场中试探电荷能否稳定平衡?
- 思考题2.2 互相绝缘的中性导体 A, B, C, \cdots ,电势都是零,让A带上正电,证明:
 - 1) 所有这些导体的电势都高于零;
 - 2) 其它导体的电势都低于A的电势。

思考题2.2 参考答案

- 1) 设B导体电势最低,且 $U_B \le 0$,则B周围的电场线都由外指向B,由高斯定理 $\to B$ 的净电荷为负,与不带电矛盾! $\Rightarrow U_B > 0$
- 2) 设B导体电势最高,且 $U_B \ge U_A$,则B周围的电场线都由B指向外,由高斯定理 $\to B$ 的净电荷为正,与不带电矛盾! $\Rightarrow U_B < U_A$

第七讲 2022-03-15

第2章静电场中的导体和电介质

- § 2.1 物质的电性质
- § 2.2 静电场中的导体
- § 2.3 电容与电容器
- § 2.4 电介质
- § 2.5 极化强度矢量P
- § 2.6 电介质中静电场的基本定理
- § 2.7 边值关系和唯一性定理
- § 2.8 电像法

§ 2.3 电容和电容器


1. 孤立导体的电容

- 孤立导体:导体,附近没有其它导体和带电体。
- 电容: 一个电量为Q的孤立导体,电势为U(无穷远处为电势零点),则C=Q/U。
- 物理意义: 电容表征使导体每升高单位电势所需的 电量,反映导体或导体系容纳电荷的能力。
- 电容值由导体的形状、大小及周围环境决定(介质), 与导体所带电量多少和电势大小无关(?)。

- 电容单位
- ▶主单位:库仑/伏特,简称法拉,记作F
- ➤ 辅单位: 1µF=10⁻⁶F, 1pF=10⁻¹²F

[例] 求孤立导体球的电容,设半径为R。

$$U = \int_{R}^{\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_{R}^{\infty} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}R}$$
$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi\varepsilon_{0}R$$




- 性质
- > 孤立导体的尺度越大, 电容越大
- ➤ 电容越大,U固定时储存的Q越多

- ▶趣例:用孤立导体球要得到1F 电容,半径 $R=1/(4\pi\varepsilon_0)=9\times10^9$ (m)≈1.4×10³ R_E (R_E =6.4×10⁶m)
- 缺点
- > 孤立导体的电容一般很小,不能满足实际需求
- ▶实际电容附近经常存在其他导体或介质,孤立导体 近似难以满足

2. 电容器

- 构成
- ▶ 带有等量异号电荷、很靠近的两个导体



- ▶两导体夹层为绝缘物,如空气、云母片、塑料
- ightharpoonup 电容值 $C = \frac{Q}{\left|U_A U_B\right|} = \frac{Q}{U_{AB}}$
- 优点: 电容值大、静电屏蔽





高压电容器(20kV 5 ·**21μF)** (提高功率因数)



2.5

厘米



聚丙烯电容器 (单相电机起动和连续运物)





綠纶电容 (250V0.47μF)



陶瓷电容器 (20000V1000**p**F)




电解电容器 (160V470 μ F)






陶器电容器




薄膜电容器









- 分类
- >结构: 固定电容器、可变电容器和半可调电容
- ▶ 介质: 无机、有机、电解电容器、液体
- ▶用途: 高/低频旁路、滤波、整流、调谐、高/低 频耦合、小型电容器、储能


• 几种典型的电容器

1) 平板电容器: 两极板面积 S,两极间距 $d(S>>d^2)$ 令两极板电量分别为±Q,则

极间电场强度
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

两极板电势差 $\Delta U = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}$

电容器的电容
$$C = \frac{Q}{\Delta U} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$



 $C \propto S$ 和 $C \propto 1/d$ 对其它形状电容器也近似适用。

2) 同心导体球壳

设内球面半径 R_A ,外球面半径 R_B ,带电量为Q

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}}$$

$$U_{AB} = \int_{R_{A}}^{R_{B}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}} \left(\frac{1}{R_{A}} - \frac{1}{R_{B}}\right)$$

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = 4\pi\varepsilon_{0} \frac{R_{A}R_{B}}{R_{B} - R_{A}}$$

讨论 当 R_A , $R_B >>> R_B - R_A$ 时,可令 $R_B - R_A = d$ 和 $R_A R_B = R^2$,则 $C = 4\pi \varepsilon_0 R^2 / d = \varepsilon_0 S / d$,同平板电容器的电容 当 $R_B >>> R_A$ 时, $C = 4\pi \varepsilon_0 R_A$,同孤立导体球的电容

3) 同轴柱形导体壳

设长为L,内外半径分别为 R_A 、 R_B ,电量为Q,则

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_{0}r}, \quad \lambda = \frac{Q}{L}$$

$$\therefore U_{AB} = \int_{A}^{B} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_{R_{A}}^{R_{B}} \frac{1}{2\pi\varepsilon_{0}} \frac{\lambda}{r} dr$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_{0}} \ln \frac{R_{B}}{R_{A}} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_{0}L} \ln \frac{R_{B}}{R_{A}}$$

$$\therefore C = Q/U_{AB} = \frac{2\pi\varepsilon_{0}L}{\ln R_{B}/R_{A}}$$

讨论 当 $R_A \approx R_B >> R_B - R_A = d$ 时, $C = \varepsilon_0 S/d$,同平板电容器

- 计算电容的一般方法
- ➤ 先假设电容器的两极板带等量异号电荷±Q
- \rightarrow 求出极板之间的电场强度 E
- ➤ 求出极板之间的电势差 *U*
- ▶代入定义式C=Q/U求出电容
- 孤立导体电容与电容器的启示: 模型→应用
- ▶孤立导体电容:结构和原理简单,实用价值小, 是后者的引路者
- ▶电容器:结构和原理复杂,有实用价值,是前者的升级版

3. 电容器的连接

电容器的基本联接方式: 串联和并联


1) 电容器串联

由静电感应原理知,每一个电容器上带电量大小都是Q

$$Q = C_1 U_1 = C_2 U_2 = \dots = C_{N-1} U_{N-1} = C_N U_N,$$


$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_N = \sum_{i=1}^N U_i = Q \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i},$$

得
$$\frac{U}{Q} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{C_i}$$
, 故有 $\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{C_i}$.



2) 电容器并联

右图给出N个电容器并联的情况。A、B两端电势差为U,总电量大小为Q,则



$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_{N-1} + Q_N = C_1 U + C_2 U + \dots + C_{N-1} U + C_N U.$$
 总电容

$$C = Q / U = C_1 + C_2 + \dots + C_{N-1} + C_N = \sum_{i=1}^{N} C_i.$$

并联可增加系统的电容值。相反, 串联会减 小电容值, 但可提高整个电容器的耐压性能。

§ 2.4 电介质


电介质由大量电中性的分子组成,电子被原子 核紧紧束缚,几无自由电荷,不能导电。

被束缚的电荷在外电场中就真的不作为了吗?

退而求其次:宏观移动不可能,局部微变化呢? 束缚并不意味着毫无自由,电荷可以在原子的可控 范围内对外电场响应。

局部微变化有没有宏观效应?


若有, 电场与电介质如何相互影响?



- 1. 法拉第实验: 电介质对电场的影响
- 充电的电容器两板连接到静电计,静电计指针显示两板间的电势差;
- 保持一切条件不变,插入电介质,静电计指示两极板间电势差减小。
- 分析: $U_0>U\rightarrow |E_0|>|E|$,而 $E=E_0+E'\rightarrow$ 附加场E'与外场 E_0 反方向。E'为介质与外电场相互作用所产生!

2. 介质极化

E'与外场E₀反方向,说明电介质的表面出现了与极板电荷异号的电荷,这种电荷只能在分子范围内移动,与电介质是不可分离的,称为极化电荷或束缚电荷。



电介质在外电场作用下,其表面甚至内部出现极化电荷的现象,叫做电介质的极化。


电介质中的总电场为两个电场之和:

$$E = E_0 + E' \neq 0$$


3. 介质微观结构

- 中心模型
- ▶ 在分子中,所有正电荷和所有负电荷分别集中于两点上,称为正、负电荷的中心。
- ▶ 合理性: 电荷分布是对时间的积累,其中心则是在 此基础上对空间的平均。
- 介质分类
- ▶ 无极分子: 无外场时分子电荷的正负中心重合,无固有电偶极矩。如: He, Ne, O₂, CO₂, CH₄
- ▶ 有极分子: 无外场时分子电荷的正负中心分开,有固有电偶极矩,如:水, HCl, NH₃, CH₃OH


无极分子




有极分子




无外场时(热运动)





无序排列整体对 外不呈现电性

- 电偶极子在E中的受力 $F=(p\cdot\nabla)E(r)$
- 电偶极子在E中的力矩 $L=p\times E$



- 均匀外场中电偶极子不受力(这里电场是否均匀?)
- 在外电场力矩作用下,p总是向与E一致的方向偏转


4. 极化的微观机制


- 1) 无极分子的极化
- 无外电场时,无极分子的正、 负电荷重心重合, $p_{分}=0$,

$$ightarrow \sum p_{ ext{分子}} = 0$$
 ,

- 外电场使得正、负电荷中心发生位移,不再重合,形成电偶极子,表面出现束缚电荷。
- 极化是电荷中心相对位移的结果,故称为位移极化。

无极分子






位移极化

2) 有极分子的极化

无外电场时,有极分子可近 似为电偶极子,由于热运动 而排列无序。

$$p_{\mathcal{H}}\neq 0$$
, $\sum p_{\mathcal{H}}=0$,

- 外电场使得分子电偶极矩受 力矩作用而转向外场方向 (热运动干扰使转向不彻底), 表面出现束缚电荷。
- 极化是分子电偶极矩转向的结果,故称为取向极化。



几点说明

- 外电场中均匀介质内电中性,表面出现极化电荷
- 介质极化过程中束缚电荷无宏观移动,更不能转移 到其它带电体,只有微观变化(对比:静电感应时 导体中的自由电荷有宏观移动)
- 无外场时分子的电偶极矩称固有电偶极矩; 外电场引起的电偶极矩称感应电偶极矩(远小于前者)
- 无极分子只有位移极化;有极分子有两种极化,取 向极化>>位移极化;取向极化有温度效应
- 极化电荷的电场使介质中实际电场减弱

电介质与导体的区别

	电介质	导体
	不导电	导电
在静电场中	电子和原子核在电场作用下在原子范围内作微观的相对位移	自由电子在电场作用下脱离所属原子作宏观移动
静电平衡时	内部场强 $E\neq 0$	内部场强 $E=0$

作业、预习及思考题

- 作业: 2.6, 2.8~2.11
- 补充作业: 两个电容器的标称值分别为300pF/50V和200pF/100V,求串联的总电容和总耐压值。
- 预习: 2.5 极化强度矢量P、2.6 电介质中静电场的基本定理

下次课讨论

- 思考题2.3 比较感应电荷与极化电荷、极化电荷与束缚电荷的区别。
- 思考题2.4 如何理解温度对两种极化的影响?