- **flex布局简介**
  - 由于传统布局过于复杂，所以2009年，W3C 提出了一种新的布局方案，叫Flex布局（或叫伸缩布局、弹性布局）。
  - 总之一句话：flex布局比较新，比较简单

- **使用步骤**
  - 第一步：给父盒子设置 display: flex;
    - 父盒子就变成了弹性盒子（Flexbox），一般称为容器
    - 子元素一般称为项目
  - 第二步：给容器或项目添加属性，目的：控制项目在容器中的大小或位置

- **主轴和侧轴**
  - 主轴和侧轴始终保存垂直
  - 项目永远按照主轴的方向进行排列（重要！）



- **容器属性 - 设置主轴方向**
  - 主轴默认是水平方向, 侧轴默认是垂直方向
  - 属性：flex-direction
  - 值：

属性值	作用	使用概率
row	(默认值) 行, 水平	
column	* 列, 垂直	99%
row-reverse	行, 从右向左	0.001%
column-reverse	列, 从下向上	0.001%

- **容器属性 - 设置主轴对齐方式**
  - 属性：justify-content
  - 值：

属性值	作用	使用概率
flex-start	(默认值) 项目从起点到终点进行排列	
flex-end	项目从终点到起点进行排列	50%
center	所有项目都居中	99%
space-around	空白在项目两侧（空白间距不等）	1%
space-between	空白在相邻项目之间	1%
space-evenly	空白在项目两侧（空白间距相等）	1%

- **容器属性 - 设置侧轴对齐方式**
  - 属性: align-items
  - 值：

属性值	作用	使用概率
stretch	（默认值）当项目不设置height时，项目在侧轴方向上被拉伸至铺满容器	
flex-start	在侧轴方向上项目靠近起点	0.001%
flex-end	在侧轴方向上项目靠近终点	50%
center	在侧轴方向上项目居中	99%

- **容器属性 - 换行**
  - 属性: flex-wrap （使用概率：1%）
  - 值：

属性值	作用	使用概率
nowrap	（默认值）不换行	
wrap	换行	1%

  - 注意： 换行的条件有两个（缺一不可）：1. flex-wrap: wrap; 2. 项目的宽度之和要大于容器的宽度

- **项目属性 - 设置项目所占主轴方向的大小**
  - 属性: flex
  - 值：

属性值	作用	使用概率
默认值（没有名字）	项目不会放大，但会缩小	
auto	项目既可以放大，也可以缩小	99%
none	项目不可以缩放	99%
纯数字	项目等比例缩放	99%

        - 默认值可以认为是initial。
        - 此属性为三个属性的简写属性，参考flex。

- **项目属性 - 设置项目在布局时的顺序**
    - 参考：order

- **大总结 - 书写flex布局的步骤**
    - 找到父子关系，将父元素设置display: flex;
    - 确定主轴方向
    - 使用flex属性设置子元素在主轴方向上的大小
    - 设置主轴对齐方式
    - 设置侧轴对齐方式

- **大总结 - 使用场景**
    - 传统布局
        - 布局繁琐
        - 兼容性好
    - flex布局
        - 布局简单
        - IE9-不支持
    - 总结：
        - 移动端：首选flex布局
        - pc端：
            - 对兼容性要求不高，也是首选flex布局
            - 如果需要兼容IE，则使用传统布局
- **结尾**
    - 关于更多flex的介绍（例如子元素的flex属性是哪三个属性复合而成、这三个属性的作用和初始值都是什么），可以参考flex 布局的基本概念-MDN
    - flex布局中，如果某个元素（例如一段文字）总是**撑开容器**，可以把这个元素的 **width** 设置为0