推送模板

1. 点击通知打开应用模板

1.1 模板说明

pushType	说明	描述值
Notification	点击通知启动 应用	在通知栏显示一条含图标、标题等的通知,用户点击后激活您的应用(iOS不推荐使用该模板,详情请看i <u>OS模板</u> 说明

1.2 模板参数说明

结构体	成员	长度	必填	说明
Notification	set_appld	_	是	设定接收的应用
	set_appKey	_	是	用于鉴定身份是否合法
	set_title	40中/英字 符	是	通知标题
	set_text	600中/英字 符	是	通知内容
	set_logo	40中/英字 符	是	通知的图标名称,包含后缀名(需要在客户端开发时嵌入), 如"push.png"
	set_logoURL	100中/英字 符	是	通知的图标url地址
	set_isRing	_	否	收到通知是否响铃:GT <i>ON响铃,GT</i> OFF不响铃。默认响铃。
	set_isVibrate	_	否	收到通知是否振动:GT <i>ON振动,GT</i> OFF不振动。默认振动。
	set_isClearable		否	通知是否可清除:GT <i>ON可清除,GT</i> OFF不可清除。默认可清除。
	set_transmissionType	4Byte	是	收到消息是否立即启动应用: 1为立即启动, 2则广播等待客户 端自启动
	set_transmissionContent	2048中/英 字符	是	透传内容, 不支持转义字符
	set_duration	_	否	消息展示时间(格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	set_pushInfo	_	否	IOS推送使用该字段,详见IOS模板推送说明

1.3 NotificationTemplate代码实例

```
function IGtNotificationTemplateDemo(){
   $template = new IGtNotificationTemplate();
                                                 //应用appid
   $template->set_appId(APPID);
                                                 //应用appkey
   $template->set_appkey(APPKEY);
   $template->set_transmissionType(1);
                                                 //透传消息类型
   $template->set_transmissionContent("测试离线"); //透传内容
   $template->set_title("个推");
                                                //通知栏标题
   $template->set_text("个推最新版点击下载"); //通知栏内容
   $template->set_logo("logo.png");
                                                 //通知栏logo
   $template->set logoURL("http://www.igetui.com/logo.png"); //通知栏logo链接
   $template->set_isRing(true);
                                                 //是否响铃
   $template->set_isVibrate(true);
                                                 //是否震动
   $template->set_isClearable(true);
                                                 //通知栏是否可清除
   //$template->set_duration(BEGINTIME,ENDTIME); //设置ANDROID客户端在此时间区间内展示消息
   return $template;
}
```

2. 点击通知打开网页模板

2.1 模板说明

pushType	说明	描述值
Link	点击通知打开 网页	在通知栏显示一条含图标、标题等的通知,用户点击后可打开您指定的网页(iOS不推荐使用该模板,详情请看 <u>iOS模板</u> 说明

2.2 模板参数说明

结构体	成员	长度	必填	说明
LinkTemplate	set_appld	_	是	设定接收的应用
	set_appKey	_	是	用于鉴定身份是否合法
	set_title	40中/英字符	是	通知标题
	set_text	600中/英字 符	是	通知内容
	set_logo	40中/英字符	是	通知的图标名称,包含后缀名(需要在客户端开发时嵌入), 如"push.png"
	set_logoURL	100中/英字 符	是	通知的图标url地址
	set_isRing	_	否	收到通知是否响铃:GT <i>ON响铃,GT</i> OFF不响铃。默认响铃。
	set_isVibrate	_	否	收到通知是否振动:GT <i>ON振动,GT</i> OFF不振动。默认振动。
	set_isClearable	_	否	通知是否可清除:GT <i>ON可清除,GT</i> OFF不可清除。默认可清除。
	set_url	200中/英字 符	是	点击通知后打开的网页地址
	set_duration	_	否	消息展示时间(格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	set_pushInfo	_	否	IOS推送使用该字段,详见 <u>iOS模板</u> 推送说明

2.3 LinkTemplate代码实例

```
function IGtLinkTemplateDemo(){
   $template = new IGtLinkTemplate();
   $template ->set_appId(APPID);
                                              //应用appid
   $template ->set_appkey(APPKEY);
                                              //应用appkey
   $template ->set_title("请输入通知标题");
                                           //通知栏标题
   $template ->set_text("请输入通知内容");
                                            //通知栏内容
   $template->set_logo("");
                                              //通知栏logo
   $template->set_logoURL("");
                                              //通知栏logo链接
                                              //是否响铃
   $template ->set_isRing(true);
   $template ->set_isVibrate(true);
                                              //是否震动
   $template ->set_isClearable(true);
                                              //通知栏是否可清除
   $template ->set_url("http://www.igetui.com/"); //打开连接地址
   //$template->set_duration(BEGINTIME,ENDTIME); //设置ANDROID客户端在此时间区间内展示消息
   return $template;
}
```

3. 点击通知弹窗下载模板

3.1 模板说明

pushType	说明	描述
NotyPopLoad	通知栏弹框下 载模板	在通知栏显示一条含图标、标题等的通知,用户点击后弹出框,用户可以选择直接下载应用或者取消下载应用。(iOS不支持使用该模板)

3.2 模板参数说明

结构体	成员	长度	必填	说明
NotyPopLoadTemplate	set_notylcon	40中/英字符	是	通知栏图标
	set_notyTitle	40中/英字符	是	通知栏标题
	set_notyContent	600中/英字 符	是	通知栏内容
	set_isCleared	_	否	通知栏是否可以清除(默认是)
	set_isBelled	_	否	是否响铃(默认是)
	set_isVibrational	_	否	是否震动(默认是)
	set_popTitle	40中/英字符	是	弹出框标题
	set_popContent	600中/英字 符	是	弹出框内容
	set_popImage	200中/英字 符	是	弹出框图标
	set_popButton1	4中/英字符	是	弹出框左边按钮名称
	set_popButton2	4中/英字符	是	弹出框右边按钮名称
	set_loadlcon	40中/英字符	是	下载图标(本地的则需要加file:// 网络图标则直接输入网络url 地址)
	set_loadTitle	40中/英字符	是	下载标题
	set_loadUrl	200中/英字 符	是	下载地址
	set_isAutoInstall	_	否	是否自动安装(默认否)
	set_isActived	_	否	安装完成后是否自动启动应用程序 (默认否)
	set_android	40中/英字符	否	安卓标识
	set_symbia	40中/英字符	否	塞班标识
	set_los	40中/英字符	否	苹果标识
	set_duration	_	否	消息展示时间(格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

3.3 NotyPopLoadTemplate代码实例

```
function IGtNotyPopLoadTemplateDemo(){
   $template = new IGtNotyPopLoadTemplate();
   $template ->set_appId(APPID); //应用appid
   $template ->set_appkey(APPKEY); //应用appkey
   //通知栏
   $template ->set_notyTitle("个推");
                                                  //通知栏标题
   $template ->set_notyContent("个推最新版点击下载"); //通知栏内容
   $template ->set_notyIcon("");
                                                   //通知栏logo
   $template ->set_isBelled(true);
                                                  //是否响铃
   $template ->set isVibrationed(true);
                                                  //是否震动
   $template ->set_isCleared(true);
                                                  //通知栏是否可清除
   //弹框
   $template ->set popTitle("弹框标题"); //弹框标题
   $template ->set_popContent("弹框内容"); //弹框内容
   $template ->set_popImage("");
                                       //弹框图片
   $template ->set_popButton1("下载");
                                       //左键
   $template ->set_popButton2("取消");
                                       //右键
   //下载
   $template ->set loadIcon("");
                                        //弹框图片
   $template ->set_loadTitle("地震速报下载");
   $template ->set_loadUrl("http://dizhensubao.igexin.com/dl/com.ceic.apk");
   $template ->set_isAutoInstall(false);
   $template ->set_isActived(true);
   //$template->set_duration(BEGINTIME,ENDTIME); //设置ANDROID客户端在此时间区间内展示消息
   return $template;
}
```

4. 透传消息模版

4.1 模板说明

pushType	说明	描述
Transmission	透传(payload)	数据经SDK传给您的客户端,由您写代码决定如何处理展现给用户

4.2 模板参数说明

结构体	成员	长度	必填	说明
TransmissionTemplate	set_appld	_	是	设定接收的应用
	set_appKey	_	是	用于鉴定身份是否合法
	set_transmissionContent	2048中/英 字符	是	透传内容,不支持转义字符
	set_transmissionType	4byte	是	收到消息是否立即启动应用,1为立即启动,2则广播 等待客户端自启动
	set_duration	_	否	消息展示时间(格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	set_pushInfo	_	否	IOS推送使用该字段,详见 <u>iOS模板</u> 推送说明

4.3 TransmissionTemplate代码实例

```
function IGtTransmissionTemplateDemo(){
    $template = new IGtTransmissionTemplate();
    //应用appid
    $template->set_appId(APPID);
    //应用appkey
    $template->set_appkey(APPKEY);
    //透传消息类型
    $template->set_transmissionType(1);
    //透传内容
    $template->set transmissionContent("测试离线");
    //$template->set_duration(BEGINTIME,ENDTIME); //设置ANDROID客户端在此时间区间内展示消息
    //这是老方法,新方法参见iOS模板说明(PHP)*/
    //$template->set_pushInfo("actionLocKey","badge","message",
    //"sound","payload","locKey","locArgs","launchImage");
   return $template;
}
```

5. iOS模版说明

5.1 模板说明

iOS推送动作模板支持点击通知打开应用模板、点击通知打开网页模板、透传消息模板(建议使用透传消息模板)。

只需在TransmissionTemplate(透传消息模板)/LinkTemplate(点击通知打开网页模板)/NotificationTemplate(点击通知打开应用模板) 代码中中通过setAPNInfo接口设置相应的APNS通知参数即可。

注:由于在iOS中只有当应用启动时才能通过个推SDK进行推送(未启动应用时通过APNS进行推送),而使用LinkTemplate(点击 通知打开网页模板)和NotificationTemplate(点击通知打开应用模板)进行推送的话在客户端是以弹窗方式进行通知,因此不推荐在 iOS上使用这两个推送动作模板。

另外,使用个推SDK的TransmissionTemplate(透传消息模板)发送消息,其传输的数据最大为是2KB,而APNS最大只支持256Byte,因此建议iOS推送采用TransmissionTemplate(透传消息模板)。

原先setPushInfo有两个版本,一个用于简单的APNS通知,一个用于完整功能的APNS通知:

setPushInfo(actionKey, badge, message, sound) 和 setPushInfo(actionLocKey, badge, message, sound, payload, locKey, locArgs, launchImage), 目前不再建议使用!

以及 未在文档体现的函数def setPushInfo(actionLocKey, badge, message, sound, payload, locKey, locArgs, launchImage, contentAvailable), 目前也不建议使用!

5.2 对应接口

setAPNInfo(APNPayload payload)

5.3 参数描述:

set_apnInfo具体参数含义详见苹果APNS文档:

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/NetworkingInternet/Conceptual/RemoteNotificationsPG/Chapters/ApplePushService.html

5.4 参数说明:

结构体	成员	说明
APNPayload	Badge	应用icon上显示的数字
	ContentAvailable	推送直接带有透传数据
	Sound	通知铃声文件名
	Category	在客户端通知栏触发特定的action和button显示
	addCustomMsg	增加自定义的数据
APNPayload.SimpleAlertMsg	SimpleAlertMsg	通知文本消息字符串
APNPayload.DictionaryAlertMsg	Body	通知文本消息字符串
	ActionLocKey	(用于多语言支持)指定执行按钮所使用的Localizable.strings
	LocKey	(用于多语言支持)指定Localizable.strings文件中相应的key
	addLocArgs	如果loc-key中使用的占位符,则在loc-args中指定各参数
	Launchlmage	指定启动界面图片名
	Title	通知标题
	TitleLocKey	(用于多语言支持)对于标题指定执行按钮所使用的Localizable.strings,仅 支持IOS8.2以上版本
	TitleLocArg	对于标题, 如果loc-key中使用的占位符,则在loc-args中指定各参数,仅支持 IOS8.2以上版本

5.5 代码实例:

```
function IGtTransmissionTemplateDemo(){
       $template = new IGtTransmissionTemplate();
       $template->set_appId(APPID);//应用appid
       $template->set_appkey(APPKEY);//应用appkey
       $template->set_transmissionType(1);//透传消息类型
       $template->set_transmissionContent("测试离线ddd");//透传内容
       //$template->set_duration(BEGINTIME,ENDTIME); //设置ANDROID客户端在此时间区间内展示消息
// 如下有两个推送模版,一个简单一个高级,可以互相切换使用。此处以高级为例,所以把简单模版注释掉。
//
         APN简单推送
//
       $apn = new IGtAPNPayload();
//
       $alertmsg=new SimpleAlertMsg();
//
       $alertmsg->alertMsg="";
//
       $apn->alertMsg=$alertmsg;
//
       $apn->badge=2;
//
       $apn->sound="";
//
       $apn->add_customMsg("payload","payload");
//
       $apn->contentAvailable=1;
11
       $apn->category="ACTIONABLE";
//
       $template->set_apnInfo($apn);
//
        APN高级推送
       $apn = new IGtAPNPayload();
       $alertmsg=new DictionaryAlertMsg();
       $alertmsg->body="body";
       $alertmsg->actionLocKey="ActionLockey";
       $alertmsg->locKey="LocKey";
       $alertmsg->locArgs=array("locargs");
       $alertmsg->launchImage="launchimage";
//
         IOS8.2 支持
       $alertmsg->title="水培喝水";
       $alertmsg->titleLocKey="TitleLocKey";
       $alertmsg->titleLocArgs=array("TitleLocArg");
       $apn->alertMsg=$alertmsg;
       $apn->badge=1;
       $apn->sound="";
       $apn->add_customMsg("payload","阿波罗度上市");
//
       $apn->contentAvailable=1;
       $apn->category="ACTIONABLE";
       $template->set_apnInfo($apn);
       return $template;
}
```