

럭키드로우 사용 안내

부스에서 어떻게 뽑히는지, 관리 화면에서 무엇을 누르시면 되는지 화면 그대로 담았습니다. 처음부터 끝까지 한 번만 읽어 주세요.

가장 자주 나는 사고 세 가지

1. '실제 운영' 을 안 켜 채 행사를 시작 — 하루 종일 재고가 줄지 않습니다.
2. 바꾸고 '저장' 을 안 누름 — 상품·운영 화면은 저장을 눌러야 반영됩니다.
3. 배송 정보를 안 내려받고 지움 — 사본이 없어 되돌릴 수 없습니다.

화면 캡처는 체험용 이벤트에서 찍었습니다. 상품 이름·수량·색은 실제 이벤트와 다릅니다.
색·이미지·글씨체는 저희가 미리 맞춰 두었습니다 — 주최자님이 만지실 항목이 아닙니다.

목차

1	이 이벤트는 이렇게 굴러갑니다	누가 뽑는가
2	행사 전날 준비	기기·로그인·체크리스트
3	부스에서 보이는 화면	뽑기부터 배송지 입력까지
4	관리 화면 둘러보기	대시보드와 메뉴
5	상품과 수량	적은 숫자가 곧 뽑을 수 있는 수량
6	운영 스위치와 저장	실제 운영 · 마감 · 잠금
7	방문자에게 어떻게 보일지	결과 표시 · 경품 미리보기
8	다국어	상품 이름은 직접 적으셔야 합니다
9	묶음 뽑기 제한	켜면 치르는 대가
10	배송 정보	개인정보 · 보관 기간
11	행사 당일 순서	아침에 이 순서로
12	저희에게 말씀해 주세요	주최자님이 못 바꾸는 것

이 문서를 읽는 법

3장은 방문자와 스태프가 부스에서 보게 될 화면입니다. 미리 한 번 보셔야 현장에서 “이게 맞나요?” 하는 질문에 답하실 수 있습니다.

5장부터 10장이 주최자님이 실제로 손대시는 부분입니다. 시간이 없으시면 **5장(수량)**, **6장(저장)**, **10장(배송 정보)** 세 곳만 읽어 주세요.

이 문서에서 사람은 세 부류입니다

- **방문자** — 카페에 온 손님입니다.
- **스태프** — 부스에서 기기를 누르는 분입니다. 뽑기는 스태프가 합니다.
- **주최자** — 이 문서를 읽고 계신 분입니다. 상품·수량·운영을 정하십니다.

1장 이 이벤트는 이렇게 굴러갑니다

럭시드로우는 방문자가 자기 휴대폰으로 뽑는 방식이 아닙니다. 부스에 세워 둔 태블릿에서 스태프가 방문자 앞에서 눌러 뽑습니다.

왜 스태프가 뽑나요

주소가 밖으로 알려져도 남이 재고를 태울 수 없어야 하기 때문입니다. 그래서 **로그인이 되어 있지 않은 기기에서는 뽑기 버튼이 아예 눌리지 않습니다**. 버튼 아래에 **“스태프가 로그인해야 뽑을 수 있어요”** 라고 떠 있으면 그 기기는 로그인이 안 된 상태입니다.

화면은 두 개뿐입니다

추첨 화면	부스 기기에서 여는 화면입니다. 여기서 뽑습니다. 이벤트 주소를 그대로 열면 나옵니다.
관리 화면	주최자님이 상품·수량·운영을 정하는 화면입니다. 이벤트 주소 뒤에 /admin 을 붙이면 나옵니다. 추첨 화면 맨 아래 흐릿한 글씨로도 들어가실 수 있습니다.

‘스태프 화면’ 은 이 이벤트에 없습니다

다른 이벤트(포토카드·스탬프)에는 스태프 전용 화면이 따로 있지만, 럭키드로우는 **추첨 화면 자체가 곧 스태프 화면**입니다. 부스 기기에는 추첨 화면 하나만 띄워 두시면 됩니다.

한 번에 여러 개도 뽑힙니다

개수를 정하고 한 번 누르면 그만큼 한꺼번에 뽑힙니다. 구매 금액에 따라 3개·5개·10개를 드리는 운영이라면 그대로 쓰시면 됩니다. 한 번에 최대 100개까지 됩니다.

재고는 모든 기기가 함께 씁니다

태블릿을 두 대 쓰시든 세 대 쓰시든 재고는 하나입니다. 한 기기에서 뽑으면 다른 기기의 남은 수량도 **가만히 두어도 따라서 줄어듭니다**. 관리 화면에서 마감을 켜시면 부스 기기들도 바로 마감 화면으로 바뀝니다.

당일 아침에 처음 만지시면 반드시 무언가 빠집니다. 전일 밤에 아래까지만 해 두시면 당일에는 스위치 두 개만 만지시면 됩니다.

기기

- **아이패드**는 가로로 두고 쓰시길 권합니다. 화면이 그 비율에 맞춰져 있습니다.
- 브라우저는 아이패드면 사파리, 갤럭시탭이면 크롬을 쓰시는 편이 안전합니다.
- 추천 화면을 열고 **'홈 화면에 추가'** 를 해 두세요. 주소창 없이 앱처럼 열려서 현장에서 주소를 찾을 일이 없습니다.
- 추가된 앱을 열어 **로그인까지 해 두세요**. 로그인은 추천 화면 맨 아래 흐릿한 **'관리자로 로그인'** 입니다. 한 번 하면 유지됩니다.
- 기기·브라우저마다 표시가 조금씩 다릅니다. 전일 반드시 한 번 테스트해 주세요.

스태프가 여럿이면 계정을 나눠 주세요

관리 화면 왼쪽 **'스태프 계정'** 에서 계정을 따로 만드실 수 있습니다. 한 계정을 돌려 쓰시면 누가 뽑았는지 기록이 섞입니다.

전일 체크리스트


- ☐ 부스에서 쓸 기기마다 추천 화면을 열고 **홈 화면에 추가 → 로그인까지 해** 둡니다.
- ☐ 관리 화면 **'상품 · 운영'** 에서 상품과 수량을 넣고 **저장**합니다. (5장)
- ☐ 리허설 상태로 몇 번 뽑아 보며 화면을 확인합니다. **재고는 줄지 않습니다**.
- ☐ 배송이 필요한 상품이 있으면 **'배송'** 칸을 **'필요'** 로 켜 둡니다.
- ☐ **'설정 잠금'** 과 **'행사 마감'** 을 켜고 **저장**합니다.

마지막 줄까지 해 두시면, 당일 아침 전까지 스태프가 실수로 수량을 건드리거나 미리 뽑아 버릴 일이 없습니다.

비밀번호는 꼭 바꿔 주세요

처음 받으신 비밀번호는 저희도 아는 값입니다. 관리 화면 왼쪽 **'내 계정'** 에서 주최자님만 아는 값으로 바꿔 주세요.

아래는 부스 기기(아이패드 가로)에서 보이는 화면 그대로입니다. 방문자가 옆에서 같이 보는 화면이라 미리 알고 계시는 편이 좋습니다.



뽑기 화면 — 스태프가 개수를 정하고 누릅니다.


- **① 경품 미리보기** — 어떤 상품이 준비돼 있는지 방문자에게 보여 줍니다. 보여 줄지 말지는 주최자님이 정하십니다(7장).
- **② 리허설 안내** — 이 줄이 보이면 **연습 중**이라 아무리 뽑아도 재고가 줄지 않습니다. 행사 중에 이 줄이 보이면 잘못된 것입니다.
- **③ 개수 고르기** — 1개·5개·10개 버튼이나 + -로 정합니다.
- **④ 뽑기 버튼** — 누르면 그 자리에서 결과가 나옵니다. 로그인 안 된 기기에서는 이 버튼이 눌리지 않습니다.

남은 수량이 적어지면 이 자리에 **“남은 경품 N개, 서둘러요!”** 가 대신 뜹니다.

당첨 연출 — 굿어서 확인합니다



뽑기 화면의 ① '경품 미리보기' 를 누르면 나오는 목록입니다. 남은 수량까지 보여 줄지도 고르실 수 있습니다.



뽑은 직후 — 비싼 등수만 덮여 있습니다.

굿은 뒤 — 상품이 드러나고 색종이가 쏟아집니다.

낮은 등수는 순서대로 스르륵 나타나고, **비싼 등수만 덮여 있어 방문자가 직접 굿습니다.** 어느 등수를 덮을지는 저희가 미리 정해 두었습니다. 10개를 한 번에 뽑아도 **굿는 칸은 비싼 등수뿐**이라 줄이 밀리지 않습니다.

정산과 배송

전체 결과

리허설이라 재고는 출지 않았어요.

1등

사인 플라로이드

배송 1개

3등

포토카드

1개

4등

스티커

8개

배송지 입력

처음으로

'전체 결과 보기' 를 누르면 나오는 화면입니다. 같은 상품끼리 묶여 개수로 나오니 스태프가 무엇을 몇 개 드려야 하는지 여기서 확인하시면 됩니다.

전체 결과에는 상품명에 항상 나옵니다

방문자 화면을 '등수만' 으로 해 두셔도 이 화면에는 상품명에 나옵니다. 연출이 아니라 스태프가 물건을 건네기 위한 목록이기 때문입니다.

배송 정보 입력

당첨 상품 수령을 위해 아래 정보를 입력해주세요.

배송 대상 상품

1등 · 사인 플라로이드

1개

받는 분

김체험

연락처

010-0000-0000

주소

서울특별시 마포구 체험로 12, 3층 (체험용 예시 주소)

☒ 개인정보 수집·이용 동의

목적: 경품 배송 · 이벤트가 끝나면 즉시 폐기돼요.


취소

보내기

배송이 필요한 상품이 나왔을 때만 ‘배송지 입력’ 버튼이 생깁니다. 방문자가 직접 이름·연락처·주소를 넣습니다. (위 내용은 예시로 넣은 값입니다.)

한 번 낸 내용은 방문자 본인도 다시 볼 수 없습니다. 잘못 적으셨다는 분이 계시면 스태프에게 말씀해 달라고 안내해 주세요 — 주최자님이 관리 화면에서 확인하실 수 있습니다.

마감 화면



관리 화면에서 ‘행사 마감’ 을 켜고 저장하면 부스 기기가 이 화면으로 바뀝니다. 상품이 다 소진되어도 같은 화면이 나옵니다.

마감은 언제든지 되돌릴 수 있습니다


다시 열면 방문자가 이어서 뵙을 수 있습니다. 지워지는 것은 없습니다. 그래서 **전날 밤에는 마감을 커두시고, 당일 아침에 끄시는** 운영을 권합니다 — 준비 중에 누가 놀러 재고가 나가는 일이 없습니다.

마감을 켜도 관리 화면은 그대로 열립니다

마감은 방문자 쪽만 닫습니다. 주최자님은 계속 들어와 수량을 고치고 배송 정보를 확인하실 수 있습니다.

4장 관리 화면 둘러보기

이벤트 주소 뒤에 `/admin` 을 붙여 로그인하시면 아래 화면이 나옵니다. 처음 열리는 곳은 **대시보드**입니다 — 보는 화면이지 고치는 화면이 아닙니다.



대시보드 — 오늘 얼마나 나갔는지, 무엇이 남았는지 한눈에 봅니다. 30초마다 저절로 갱신됩니다.

왼쪽 메뉴

대시보드	오늘·전체 나간 경품, 남은 재고, 품목별 남은 비율.
상품 · 운영	주최자님이 제일 자주 여실 화면입니다. 상품·수량과 운영 설정이 함께 있습니다. (5~9장)
배송 정보	배송 상품에 당첨된 방문자가 남긴 주소입니다. (10장)
내 계정	비밀번호를 바꾸는 곳입니다.
스태프 계정	부스 기기에서 쓸 스태프 계정을 만듭니다.

위 캡처는 로그인 없이 열리는 체험용 화면이라 ‘내 계정’ · ‘스태프 계정’ 이 보이지 않습니다. 실제 이벤트 화면에서는 왼쪽 아래 ‘계정’ 묶음에 함께 나옵니다.

맨 위에 빨간 줄이 떠 있으면 읽어 주세요

“리허설이 켜져 있어요 — 뽑아도 재고가 줄지 않고 기록에도 안 남아요.”

행사 중에 이 줄이 보이면 지금 판매분이 하나도 집계되지 않고 있습니다. 오른쪽 ‘고치러 가기 →’를 누르시면 바로 그 자리로 갑니다.

5장 상품과 수량

왼쪽 메뉴 '상품 · 운영' 을 여시면 맨 위에 오늘 현황이 나옵니다.

남은 수량

460 개

상품 4종

오늘 나간 수량

0 개

누적 0개

지금 운영 상태

● 리허설

뽑아도 재고가 줄지 않아요

지금 운영 상태가 '리허설' 이면 연습 중, '실제 운영' 이면 뽑을 때마다 재고가 줄어드는 상태입니다.

상품 4종

4 여러 개 붙여넣기 + 상품 추가

등수는 줄 순서예요 · 남은 수량에 적은 만큼만 뽑을 수 있어요 · 다음 날 물량을 더할 땐 지금 남은 수량에 더해서 적어 주세요 · 오늘 나감과 누적은 뽑힌 기록에서 센 값이라 고칠 수 없어요.

등수 · 상품명	남은 수량 2	오늘 나감	누적	배송
1등 사인 폴라로이드 * 다른 언어	1 20	0	0	3 필요 x
2등 아크릴 스탠드 * 다른 언어	20	0	0	아니요 x
3등 포토카드 * 다른 언어	120	0	0	아니요 x
4등 스티커 * 다른 언어	300	0	0	아니요 x
합계	460	0		

상품 표 — 줄 순서가 곧 등수입니다. 맨 위가 1등입니다.

- ① 남은 수량 — 여기 적으신 숫자가 곧 지금 뽑을 수 있는 개수입니다. 고치실 수 있는 칸은 이것 하나뿐입니다.
- ② 오늘 나감 · 누적 — 실제로 뽑힌 기록에서 자동으로 센 값이라 고치실 수 없습니다. 행사가 끝나고 이 숫자를 보시면 오늘 얼마나 나갔는지 바로 아십니다.
- ③ 배송 — '필요' 로 켜 두시면 그 상품이 당첨됐을 때 방문자 화면에 배송지 입력창이 뜹니다.
- ④ 여러 개 붙여넣기 — 상품이 많으실 때 한 번에 넣습니다. 한 줄에 이름, 수량 순으로 적으시고, 수량 뒤에 배송 이라고 적으시면 배송 상품이 됩니다.

이튿날 운영

다음 날 물량은 '더해서' 적어 주세요

이 칸은 더하는 칸이 아니라 지금 값을 그대로 정하는 칸입니다. 그래서 이튿날에는 **어제 남은 수량 + 오늘 가져오신 개수**를 주최자님이 계산해 적으셔야 합니다.

예를 들어 화면에 남은 수량이 **12**로 보이고 오늘 **30개**를 더 가져오셨다면, 그 칸에 **42**라고 적으시면 됩니다.

수량을 고치실 땐 뿔기를 멈춰 주세요

주최자님이 **42**를 적는 사이에 부스에서 누가 뿔으면, 그 나간 개수가 주최자님이 적은 숫자에 **뺀**여 사라집니다.

수량 편집은 **'행사 마감'이나 '설정 잠금'**을 켜서 **뿔기가 멈춘 상태**에서 하시고, 다 끝난 뒤 다시 여세요. 어차피 전날 밤에 하시는 작업입니다.

상품을 지우면

아래 등수가 하나씩 당겨지며 다시 매겨집니다. **이미 뿔힌 기록은 그대로 남습니다** — 오늘 나간 개수가 사라지지는 않습니다.

수량을 0으로 두면

그 상품은 나오지 않습니다. 목록에서 지우지 않고 잠시 빼 두고 싶으실 때 쓰시면 됩니다. 모든 상품의 수량이 0이 되면 부스 화면은 마감 화면으로 바뀝니다.

상품은 100종까지

그보다 많이 필요하시면 말씀해 주세요.

운영

실제 운영

끄면 리허설이에요. 뽑아도 재고가 줄지 않아요.



행사 마감

켜면 방문자가 더 못 뽑아요. 언제든 다시 열 수 있어요.



설정 잠금

상품과 수량만 못 고치게 잠가요. 뽑기는 그대로 돼요.



같은 화면을 아래로 내리시면 나오는 '운영' 스위치 세 개입니다.

실제 운영	처음에는 꺼져 있습니다(리허설). 꺼져 있는 동안에는 아무리 뽑아도 재고가 줄지 않고 기록에도 남지 않습니다. 행사 시작 전에 반드시 켜고 저장해 주세요. 전날 시연하다 한정 상품을 태워 버리는 사고가 더 비싸서 이렇게 해 두었습니다.
행사 마감	켜면 방문자가 더 못 뽑습니다. 언제든 다시 열 수 있습니다.
설정 잠금	상품과 수량만 못 고치게 잠급니다. 뽑기는 그대로 됩니다. 스태프가 실수로 수량을 건드리는 것을 막고 싶으실 때 쓰세요.

당첨 결과 표시

뽑은 방문자 화면에 무엇으로 보일지 정해요.

등수와 상품명

등수만

상품명만

뽑은 방문자 화면에 무엇으로 보일지 고릅니다.

- **등수와 상품명** — 기본값입니다. 대부분 이대로 쓰시면 됩니다.
- **등수만** — 상품명을 감추고 싶으실 때. 스태프가 무엇을 드릴지는 전체 결과 화면에서 봅니다.
- **상품명만** — 등수를 매기지 않고 상품만 보여 주고 싶으실 때.

경품 미리보기

☒ 뽑기 전에 경품 목록 보여주기

상품명이 스포일러가 되는 행사면 꺼 주세요.

☒ 남은 수량까지 보여주기

경품 목록을 보여줄 때만 고를 수 있어요.


뽑기 전에 경품 목록을 보여 줄지 정합니다.

- **뽑기 전에 경품 목록 보여주기** — 켜면 뽑기 화면에 '**경품 미리보기**' 버튼이 생깁니다. 상품명이 스포일러가 되는 행사면 꺼 주세요.
- **남은 수량까지 보여주기** — 위를 커셨을 때만 고르실 수 있습니다. 막바지에 "1등 1개 남음" 이 보이면 줄이 길어집니다. 원하지 않으시면 꺼 두세요.

고르신 뒤 '저장' 을 눌러 주세요

이 설정도 같은 화면이라 저장을 눌러야 방문자 화면에 반영됩니다.


외국에서 오시는 방문자를 받는 이벤트라면 **화면 오른쪽 위 지구본**으로 언어를 바꿀 수 있습니다. 한국어 · English · 中文 · 日本語 중에서, **이 이벤트에 켜 둔 언어만** 목록에 나옵니다.



부스 화면 오른쪽 위 지구본을 누르면 나옵니다. 방문자가 직접 바꿉니다. **한국어는 언제나 목록에 있습니다** — 다른 언어를 골랐다가 되돌아올 길이 있어야 하기 때문입니다.

어떤 언어를 켜지는 저희가 맞춰 드립니다

관리 화면에는 언어를 켜고 끄는 곳이 없습니다. 필요하신 언어를 말씀해 주시면 켜 드리고, 그때부터 지구본이 나타납니다. **아무 언어도 켜지 않은 이벤트에는 지구본 자체가 없습니다.**



English 를 고른 뽑기 화면입니다. 버튼과 안내가 통째로 바뀝니다.

화면 문구는 저희가, 상품 이름은 주최자님이

‘몇 개를 뽑을까요?’, ‘전체 결과’, ‘배송 정보 입력’ 처럼 화면에 원래 있는 문구는 저희가 번역해 두었습니다. 언어를 바꾸면 그대로 따라 바뀝니다.

하지만 **주최자님이 적으신 상품 이름은 저절로 번역되지 않습니다.** 저희가 무슨 상품인지 알 수 없기 때문입니다. 아래처럼 직접 적어 주셔야 합니다.

상품 이름 적기

상품 4종

여러 개 붙여넣기

+ 상품 추가

등수는 줄 순서예요 · 남은 수량에 적은 만큼만 뽑을 수 있어요 · 다음 날 물량을 더할 땐 지금 남은 수량에 더해서 적어 주세요 · 오늘 나감과 누적은 뽑힌 기록에서 센 값이라 고칠 수 없어요.

등수 · 상품명	남은 수량	오늘 나감	누적	배송
1등 사인 폴라로이드 다른 언어 English 사인 폴라로이드 20 中文 사인 폴라로이드 0 日本語 사인 폴라로이드 0 비워 두면 한국어가 그대로 보여요.				


필요

×

			2등 아크릴 스탠드 다른 언어	20	0	0	아니요 ×
3등 포토카드 다른 언어	120	0	0	아니요 ×			
4등 스티커 다른 언어	300	0	0	아니요 ×			
합계	460	0					

‘상품 · 운영’의 상품 표에서 상품 이름 아래 ‘다른 언어’를 누르면 커 둔 언어만큼 칸이 열립니다.

- 평소에는 **접혀 있습니다**. 상품이 열 줄이면 칸이 서른 개가 되기 때문입니다.
- 이미 적어 두신 게 있으면 ‘다른 언어’ 옆에 **1/3** 처럼 개수가 뜹니다. 열어 보지 않으셔도 채웠는지 아실 수 있습니다.
- 칸 안의 흐린 글씨는 **한국어 원문**입니다. 무엇을 옮기는 칸인지 보시라고 띄워 둔 것이지 저장된 값이 아닙니다.
- **비워 두셔도 됩니다**. 비워 두신 언어에는 한국어가 그대로 보입니다.



영어로 바꾼 화면입니다. 제목과 버튼은 영어로 바뀌었지만 상품 이름은 한국어 그대로입니다 — 위 칸을 안 채웠기 때문입니다. 고장이 아닙니다.

적으신 뒤 '저장' 을 눌러 주세요

상품 표와 같은 화면이라 저장을 눌러야 반영됩니다. 한 번 적어 두시면 경품 목록·당첨 결과·전체 결과·배송지 입력 화면에 모두 같은 이름으로 나옵니다.

화면 문구 중에 번역이 안 되고 한국어로 남아 있는 곳을 보시면 알려 주세요 — 채워 넣겠습니다. 방문자가 넣는 배송 주소는 번역 대상이 아닙니다(적으신 그대로 저장됩니다).

기본은 꺼져 있습니다. 켜지 않으셔도 아무 문제 없습니다. 10개를 한 번에 뽑을 때 흔한 상품이 우르르 쏟아지는 것이 신경 쓰이실 때만 쓰시는 기능입니다.

묶음 뽑기 제한



한 번에 5개 뽑을 때 상품마다 최대 개수를 정하기

켜면 상품 표에 열이 하나 늘어요. 비워 두면 그 상품은 제한이 없어요.

‘상품 · 운영’ 맨 아래에 있습니다.

켜면 어떻게 되나요

상품 표에 ‘5개당 최대’ 열이 하나 생깁니다. 거기에 숫자를 적으시면 한 묶음 안에서 그 상품이 그 개수를 넘지 않습니다. 비워 두신 상품은 제한이 없습니다.

5개당 최대에 3	5개 뽑기 → 최대 3개 · 10개 뽑기 → 최대 5개
비워 둬	제한 없음 (지금과 똑같이 나옵니다)


켜시면 치르는 대가가 있습니다

흔한 상품이 덜 나오는 만큼 **비싼 상품이 이론보다 빨리 소진됩니다**. 방문자 체감은 좋아지지만 행사 막바지에 낮은 등수만 남는 현상이 심해집니다. 고장이 아니라 이 기능의 본질적인 대가입니다.

또한 제한은 **한 번에 누른 묶음 안에서만** 작동합니다. 10개를 5개씩 두 번에 나눠 누르면 우회됩니다 — 누르는 사람이 스태프라 현장에서 지키시면 됩니다.

행사 막바지에 남은 상품이 부족해지면 제한을 잠시 풀고 채웁니다. “10개 뽑기를 눌렀는데 오류”가 나는 것보다 낫기 때문입니다.

방문자의 이름·연락처·주소가 그대로 들어 있는 유일한 화면입니다. 다른 어떤 화면보다 조심해서 다뤄주세요.



왼쪽 메뉴 '배송 정보'. 배송이 필요한 상품에 당첨된 방문자가 주소를 넣으면 여기에 한 줄씩 쌓입니다. 위 캡처는 체험용 화면이라 목록이 비어 있습니다 — 체험 이벤트에는 개인정보를 넣을 수 없게 막아 두었습니다.

여기서 하시는 일

- **찾기** — 이름·연락처·주소·상품으로 검색됩니다. 배송을 준비하며 한 명을 짚으실 때 쓰세요.
- **CSV 내려받기** — 엑셀에서 바로 열립니다. 한글도 깨지지 않습니다.
- **전체 지우기** — 배송이 끝나면 눌러 주세요.

지우기 전에 반드시 CSV 부터 내려받으세요

이 목록에는 다른 곳에 사본이 없습니다. 방문자 본인도 자기가 넣은 내용을 다시 볼 수 없습니다. 지우시면 되돌릴 방법이 없습니다.

순서는 언제나 ① **CSV 내려받기** → ② **배송 완료** → ③ **전체 지우기** 입니다.

이 목록은 누가 볼 수 있나요

주최자님 계정과 저희(플랫폼 운영자)만 볼 수 있습니다. 방문자는 자기가 넣은 내용조차 다시 못 봅니다 — 읽기를 열어 두면 그 이벤트 당첨자 전원의 개인정보가 새기 때문입니다.

보관 기간이 있습니다

행사 기간이 끝난 뒤 14일까지는 관리 화면에 들어와 배송 정보를 꺼내실 수 있습니다. 추첨은 이때 되지 않습니다.

15일째가 되면 이 이벤트의 자료가 자동으로 모두 삭제됩니다. 배송 정보도 함께 사라지니 그 전에 꼭 내려받아 주세요. 정확한 날짜는 전달드린 안내 메시지에 적혀 있습니다.

대시보드 오른쪽 아래 **‘행사 자료 내보내기’** 를 쓰시면 배송 정보를 포함한 행사 자료를 CSV 여러 개로 한 번에 받으실 수 있습니다. 개인정보가 든 파일이 섞여 있으니 받으신 뒤 보관에 유의해 주세요.

전날 준비(2장)를 마치셨다면 당일 아침에 하실 일은 네 가지뿐입니다.

- ☐ 관리 화면 **‘상품 · 운영’** 을 엽니다.
- ☐ **‘행사 마감’** 을 끕니다. (수량을 고치실 게 있으면 **‘설정 잠금’** 도 함께)
- ☐ **‘실제 운영’** 을 켭니다. — 이걸 잊으면 재고가 줄지 않습니다.
- ☐ 맨 아래 **‘저장’** 을 누릅니다. 위 두 가지는 저장해야 반영됩니다.

제대로 됐는지 확인하는 법

부스 기기에서 추천 화면을 새로고침해 보세요. **리허설 안내 줄이 안 보이면 정상**입니다. 관리 화면 위쪽 빨간 줄도 사라져 있어야 합니다.

행사 중에 보시면 좋은 것

- **대시보드** — 오늘 몇 개가 나갔는지, 무엇이 얼마 남았는지 봅니다.
- 재고가 얼마 안 남았을 때 부스 화면에 **“남은 경품 N개, 서둘러요!”** 가 뜹니다.
- 마감하실 때는 **‘행사 마감’** 을 켜고 **저장**하시면 모든 기기가 바로 닫힙니다.

이럴 땐 이렇게

뽑기 버튼이 눌리지 않아요	그 기기가 로그인이 안 된 상태입니다. 화면 맨 아래 ‘관리자로 로그인’ 으로 로그인해 주세요.
뽑았는데 재고가 안 줄어요	‘실제 운영’ 이 꺼져 있습니다. 켜고 저장 해 주세요.
수량을 고쳤는데 그대로예요	맨 아래 ‘저장’ 을 안 누르셨습니다.
수량을 못 고치겠어요	‘설정 잠금’ 이 켜져 있습니다. 끄고 저장한 뒤 고쳐 주세요.
방문자 화면이 마감으로 떠요	‘행사 마감’ 이 켜져 있거나 모든 상품의 남은 수량이 0입니다.

아래는 관리 화면에 없는 항목입니다. 주최자님이 잘못 만지실까 걱정하실 필요가 없도록 처음부터 저희가 맡아 두었습니다. 바꾸고 싶으신 게 있으면 편하게 연락 주세요.

색 · 배경 · 로고 · 글씨체	이벤트 분위기에 맞춰 저희가 미리 맞춰 두었습니다.
덮여 있다가 굵는 등수	몇 등까지 굵게 할지, 덮개에 어떤 문양을 넣을지 정해 드립니다.
뽑기 버튼 문구 · 마감 문구	"DRAW!" 대신 원하시는 문구로 바꿔 드립니다.
상품이 100종을 넘을 때	말씀해 주시면 조정해 드립니다.
행사 기간 연장	기간이 지나면 주소가 닫힙니다. 연장이 필요하시면 미리 말씀해 주세요.

행사가 끝난 뒤

- 배송 정보를 CSV 로 내려받아 주세요. 이게 가장 중요합니다.
- 배송이 끝나면 '전체 지우기' 로 개인정보를 지워 주세요.
- 행사 기간이 끝난 뒤 14일까지 관리 화면에 들어오실 수 있고, 15일째에 자료가 모두 삭제됩니다.

마지막으로 한 번만 더

1. 행사 시작 전 '실제 운영' 켜고 저장
2. 바꾸셨으면 '저장'
3. 지우기 전에 'CSV 내려받기'

이 세 가지만 지키시면 나머지는 크게 어긋날 일이 없습니다. 궁금한 점은 언제든지 편하게 연락 주세요.