# Interrupts

Cl. Schnörr / HM

## Gliederung

- 1. Einführung und Übersicht
- 2. Prozesse und Threads
- 3. Interrupts
- 4. Scheduling
- 5. Synchronisation
- 6. Interprozesskommunikation
- 7. Speicherverwaltung

BS-I / Gliederung

# Interrupts

# Übersicht:

BS-I / Interrupts

- Motivation
- Interrupt-Klassen
- Interrupt-Bearbeitung
- Interrupt-Prioritäten
- Mehrfach-Interrupts
- I/O vs. CPU-lastige Prozesse
- Interrupt-Handler
- Software-Interrupts und System Calls

# Motivation (1)

### Wozu Interrupts?

- Festplattenzugriff ca. um Faktor 1.000.000 langsamer als CPU-Anweisung
- Naiver Ansatz:

```
naiv() {
   rechne(500 ZE);
   sende_anfrage_an( disk );
   while( ! antwort ) {
      /* Schleife rechnet 1.000.000 ZE lang */
      antwort = test_ob_fertig( disk );
```

• Pollen: in Dauerschleife wiederholte Geräteabfragen

Cl. Schnörr / HM

### Motivation (2)


#### Pollen:

- Pollen verbraucht sehr viel Rechenzeit
- I/O-Gerät pollen

- auch bei parallelen Prozessen: Pollen noch ungünstig
- besser: in der Wartezeit etwas anderes tun
- Idee:
- Prozess, der I/O-Anfrage gestartet hat, unterbrechen und schlafen legen, bis Anfrage bearbeitet
- > die Zwischenzeit anderweitig nutzen

#### Frage:

- > woher weiß System ohne Polling,
  - · wann Anfrage fertig ist,
  - · wann Prozess weiterarbeiten kann



BS-I / Interrupts

Cl. Schnörr / HM

schnorr / HM

#### Motivation (3)

#### Lösung:

- > Interrupts: bestimmte Ereignisse können normalen Ablauf unterbrechen
- > nach jeder CPU-Anweisung prüfen (in Hardware), ob Interrupt-Anfrage anhängig

#### Vorteile:

- Effizienz:
  - I/O-Zugriffe langsam -> Nutzung der Zeit für andere Prozesse
- Programmlogik:
  - kein Pollen, sondern Geräte signalisieren Hardware-basiert den Status
- Nachteile:
  - Mehraufwand:
  - Kommunikation mit Hardware komplexer
  - Instruction-Cycle enthält zusätzlichen Schritt

BS-I / Interrupts Cl. Schnörr / HM

# Interrupt-Klassen

#### Welche Interrupt-Klassen werden unterschieden?


#### Hardware-Interrupts:

- Hardware-Fehler
  - Stromausfall, RAM-Paritätsfehler
- > Timer
- I/O (asynchrone Interrupts)
  - Meldung vom I/O-Controller: "Aktion abgeschlossen"

#### Software-Interrupts (Exceptions, Traps, synchrone Interrupts)

> falscher Speicherzugriff, Division durch 0, unbekannte CPU-Instruktion, ...

# Interrupt-Bearbeitung (1)




### Interrupt-Bearbeitung (2)

#### Grundsätzlicher Ablauf:

- Interrupt tritt auf
- Laufender Befehl wird (nach aktuellem Befehl) unterbrochen, BS übernimmt Kontrolle
- BS speichert Daten des Prozesses (Kontext-Wechsel) (wie bei Prozess-Wechels -> Scheduler)
- ➤ BS ruft hinterlegten Interrupt-Handler auf
  - Interrupt-Vektor (Adresse des Int.Handlers) zusammengesetzt aus
  - I-Register: oberer Teil der Adresse der Interrupt-Handler-Tabelle
  - Adreßteil vom Peripheriegerät (unterer Teil)
- danach: Scheduler wählt Prozess aus, der weiterarbeiten darf (z.B. den unterbrochenen)

BS-I / Interrupts Cl. Schnörr / HM 9

#### Interrupt-Bearbeitung (3)



BS-I / Interrupts Cl. Schnörr / HM

# Interrupt-Prioritäten


#### Was tun bei Mehrfach-Interrupts?

### Drei Möglichkeiten:


- Während Interrupt andere sperren (andere "maskieren", DI = disable interrupts)
   --> Warteschlange
- 2. Während Interrupts andere zulassen
- 3. Interrupt-Prioritäten:
  - a. nur Interrupts mit höherer Priorität unterbrechen solche mit niedrigerer
  - b. CPU vermerkt Priorität in Interrupt-Statusregister

#### Interrupt-Prioritäten:

#### Beispiele:



# Mehrfach-Interrupts



#### I/O vs. CPU-lastig (1)

#### Welchen Einfluß haben Interrupts auf unterschiedliche Prozesstypen?

#### CPU-lastiger Prozess

- benötigt überwiegend CPU-Rechenzeit und vergleichsweise wenig I/O-Operationen
- > nach längeren Rechenphasen nur gelegentlich durch I/O-Wartezeiten unterbrochen

#### I/O-lastiger Prozess:

- führt viele I/O-Operationen durch und benötigt vergleichsweise wenig Rechenzeit
- kurze Rechenphasen wechseln sich mit häufigen I/O-Wartezeiten ab

BS-I / Interrupts CI. Schnörr / HM 13

#### I/O vs. CPU-lastig (2)

Welchen Einfluß haben Interrupts auf Prozesse mit unterschiedlichen Anforderungen?

#### **Multitasking und Interrupts**

- Multitasking verbessert CPU-Nutzung:
  - > I/O-lastiger Prozess wartet auf I/O-Events
  - > CPU-lastiger Prozess rechnet weiter
- Prozess stößt I/O-Operation an und legt sich schlafen (wartet auf Signal)
- optimale Performance: gute Mischung I/O- und CPU-lastiger Prozesse
- aber: I/O-Prozesse können benachteiligt ein --> Kap.Scheduling


BS-I / Interrupts CI. Schnörr / HM

# I/O vs. CPU-lastig (3)



#### Ausführreihenfolge mit Round Robin, Zeitquantum 15:

BS-I / Interrupts



Prozess	CPU-Zeit	I/O-Zeit	Summe	Laufzeit	Wartezeit *)
P1	6	10	16	84	68
P2	30	0	30	64	34
P3	25	5	30	91	61
P4	30	0	30	82	52

Cl. Schnörr / HM

# **Praxis: Interrupts**

schno	err@clswork:	~ 3% <b>cat</b>	/proc/interrupts	
	CPU0	CPU1	[]	
0:	11102	0	IR-IO-APIC-edge	timer
1:	9	0	IR-IO-APIC-edge	i8042
8:	1	0	IR-IO-APIC-edge	rtc0
9:	0	0	IR-IO-APIC-fasteoi	acpi
12:	164	0	IR-IO-APIC-edge	i8042
16:	0	0	IR-IO-APIC-fasteoi	uhci_hcd:usb3, pata_jmicron
17:	10	0	IR-IO-APIC-fasteoi	firewire_ohci
18:	0	0	IR-IO-APIC-fasteoi	ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb8
19:	10182	0	IR-IO-APIC-fasteoi	ata_piix, ata_piix, []
21:	0	0	IR-IO-APIC-fasteoi	uhci_hcd:usb4
23:	0	0	IR-IO-APIC-fasteoi	ehci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb6
24:	183	340	IR-IO-APIC-fasteoi	nvidia
54:	2076	0	IR-IO-APIC-fasteoi	nvidia
61:	336	0	IR-IO-APIC-fasteoi	snd_hda_intel
88:	0	0	DMAR_MSI-edge	dmar0
89:	0	0	DMAR_MSI-edge	dmar1
91:	1	0	IR-PCI-MSI-edge	eth0
92:	290	0	IR-PCI-MSI-edge	eth0-TxRx-0
93:	24	0	IR-PCI-MSI-edge	eth0-TxRx-1
[]				

### Interrupt-Handler (1)

#### Für jedes Gerät:

- Interrupt Request (IRQ) Line
- Interrupt-Handler (Interrupt Service Routine (ISR)) ist Teil des Gerätetreibers
- C-Funktion
- läuft in speziellem Kontext (Interrupt Context, I-Register der CPU gesetzt)
- "top half" und "bottom half"

#### "top half"

- Interrupt-Handler
- startet sofort, erledigt zeitkritische Dinge, z.B.;
  - Kontext-Wechsel,
  - bestätigt der Hardware den Erhalt des Interrupts (Interrupt acknowledge)
  - > setzt Gerät zurück
- alles andere "bottom half"

#### ..bottom half"

- heißt Tasklet
- startet später, macht eigentliche Arbeit

BS-I / Interrupts CI. Schnörr / HM 17

#### Interrupt-Handler (2)

#### In welchem Kontext läuft was?

#### User Context:

- unterbrechbar (HW oder SW interrupts)
- > kann System-Calls aufrufen

#### Process Context:

- nach Software-Interrupt aus User-Kontext
- > läuft im Kernel
- Daten zwischen Kernel- und Prozessspeicher übertragen
- nur durch HW-Interrupt unterbrechbar

#### Kernel Context:


- > Funktionen des Kernels
- kein Datenaustausch zwischen Kernelund User-Space
- > nur durch HW-Interrupt unterbrechbar

#### Interrupt Context:

Software- und Hardware-Interrupts

BS-I / Interrupts Cl. Schnörr / HM

# Interrupt-Handler (3)



### Interrupt-Handler (5)

#### Top und bottom half / Tasklet

#### top half (ISR):

- > erledigt zeitkritische Dinge
- > erzeugt Tasklet und beendet sich
- dabei sind Interrupts gesperrt

#### bottom half (Tasklet)

- für längere Berechnungen für Interrupt-Behandlung zuständig
- dabei Interrupts zugelassen

#### Tasklets

- > ist kein Prozess (struct tasklet struct)
- läuft direkt im Kernel
- > im Interrupt-Kontext
- > zwei Priotitäten:
  - tasklet\_hi\_schedule: startet direkt nach ISR
  - tasklet\_schedule: startet erst, wenn kein anderer Soft-IRQ mehr anliegt

--> Lit. [4],[5]

### System Calls / Software Interrupts (1)

Was sind System Calls / Software Interrupts ?

#### System-Call:

- > Mechanismus, über den ein Anwendungsprogramm Dienste des BS nutzt
- bei Aufruf eines System-Calls wechselt BS in den Kernel-Mode ("privilegierter Modus")
- ➤ für viele Aufgaben sind Rechte notwendig, die normale Anwendungen nicht besitzen (User Mode vs. Kernel-Mode), --> nur über System-Calls möglich, z.B.
  - Zugriff auf Geräte (I/O)
- Kommunikation mit anderen Prozessen (IPC)

#### Software-Interrupt (Trap):


- oft genutzt zur Implementierung von System-Calls
- Nummer des System-Calls in Register eintragen und Software-Interrupt auslösen
- Wechsel in den Kernel-Mode und Bearbeitung des Interrupts/System-Calls

BS-I / Interrupts CI. Schnörr / HM 21

# System Calls / Software Interrupts (3)

Beispiel für System-Call:

Library-Funktion fread()



#### System Calls / Software Interrupts (2)

/usr/include/asm/unistd 32.h: über 300 System Calls

```
* This file contains the system
                                         #define __NR_chmod
                                                                   15
call numbers.
                                         #define __NR_lchown
                                                                   16
                                                                   17
* /
                                         #define __NR_break
                                         #define ___NR_oldstat
                                                                       18
                                                                   19
#define ___NR_restart_syscall
                                         #define __NR_lseek
#define __NR_exit
                                         #define __NR_getpid
                                                                   20
#define __NR_fork
                                         #define ___NR_mount
                                                                   21
#define __NR_read
                           3
                                         #define ___NR_umount
                                                                   22
#define __NR_write
                          4
                                         #define ___NR_setuid
                                                                   23
#define __NR_open
                          5
                                         #define __NR_getuid
                                                                   24
#define __NR_close
                                         #define __NR_stime
                                                                   25
                           6
#define ___NR_waitpid
                                         #define ___NR_ptrace
                                                                   26
#define __NR_creat
                          8
                                         #define __NR_alarm
                                                                   27
#define __NR_link
                          9
                                         #define ___NR_oldfstat
                                                                       28
#define __NR_unlink
                                         #define ___NR_pause
                                                                   29
                         10
#define ___NR_execve
                         11
                                         #define ___NR_utime
                                                                   30
#define __NR_chdir
                                         #define ___NR_stty
                                                                   31
                         12
                                                                   32
#define ___NR_time
                         13
                                         #define __NR_gtty
#define ___NR_mknod
                         14
                                         #define __NR_access
                                                                   33
```

BS-I / Interrupts CI. Schnörr / HM 22

# **Praxisbeispiele**

BS-I / Interrupts CI. Schnörr / HM 23 BS-I / Interrupts / Praxis CI. Schnörr / HM 24

#### Praxis: System Calls für Entwickler (1)

#### open()

#### Daten zum Lesen/Schreiben öffnen

```
int open ( const char *pathname, int flags );
int open( const char *pathname, int flags, mode_t mode );
int create( const char *pathname, mode_t mode );
Rückgabe: File Descriptor
man 2 open
Beispiel:
int fd = open( "/tmp/datei.txt", O_RDONLY );
```

BS-I / Interrupts / Praxis

#### Praxis: System Calls für Entwickler (3)

#### write()

#### Daten in Socket / Datei (File Descriptor) schreiben

int len = write(fd, line, bufsize);

```
ssize_t write( int fd, const void *buf, size_t count );
Rückgabe: Anzahl geschriebene Bytes
man 2 write
```

#### Praxis: System Calls für Entwickler (2)

#### read()

#### Daten aus Socket/Datei lesen

```
ssize_t read( int fd, void *buf, size_t count );
Rückgabe: Anzahl gelesene Bytes
man 2 read
Beispiel:
int bufsize = 128; char line[bufsize+1];
int fd = open( "/tmp/datei.txt", O_RDONLY );
int len = read( fd, line, bufsize );
```

BS-I / Interrupts / Praxis

Cl. Schnörr / HM

Praxis: System Calls für Entwickler (4)

#### close()

#### Socket / Datei (File Descriptor) schließen

```
int close (int fd);
Rückgabe: 0 bei Erfolg, sonst -1 (errno enthält den Grund)
man 2 close
Beispiel:
int rc;
if ((rc = close(fd)) < 0)
   printf("Fehler bei Schließen der Datei\n");
```

Cl. Schnörr / HM

#### Praxis: System Calls für Entwickler (5)

#### exit()

#### Programm mit Statusangabe beenden

```
void exit( int status );
Rückgabe: keine, aber Status wird an aufrufenden Prozess weitergegeben (<-> wait())
man 3 exit
Beispiel:
exit( 727 );
```

Anm.: auf der Shell kann der Status mit \$? abgefragt werden.

BS-I / Interrupts / Praxis

Cl. Schnörr / HM

29

#### Praxis: System Calls für Entwickler (6)

#### fork()

#### Neuen Prozess starten

BS-I / Interrupts / Praxis

Cl. Schnörr / HM

# Praxis: System Calls für Entwickler (7)

#### exec()

#### **Anderes Programm in Prozess laden**

execl( "/usr/bin/emacs", "", "/etc/fstab", (char \*)NULL );

#### Praxis: Header-Dateien

```
#include <fcntl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdlib.h>
```

Dateien sind in /usr/include zu finden, oder in Compiler-spezifischen Verzeichnissen.

sys/stat.h enthält z.B. S\_IRUSR, S\_IWUSR
fcntl.h enthält z.B. O\_CREAT, O\_WRONLY

BS-I / Interrupts / Praxis CI. Schnörr / HM 31 BS-I / Interrupts / Praxis CI. Schnörr / HM 3