# RabbitMQ

- erlang: otp\_src\_24.3.4.6.tar.gz
- rabbitMQ: rabbitmq-server-generic-unix-3.10.0.tar.xz
- centos6或7

### 1、安装必要的依赖

yum -y install gcc glibc-devel make ncurses-devel openssl-devel xmlto perl wget gtk2-devel binutils-devel

### 2、安装erlang

(1)在/usr/local新建一个erlang文件夹

mkdir /usr/local/erlang

### (2)下载erlang

```
cd /usr/local/erlang
wget https://github.com/erlang/otp/releases/download/OTP-24.3.4.
6/otp_src_24.3.4.6.tar.gz
```

rabbitmq与erlang的版本依赖关系可以参考: https://www.rabbitmq.com/which-erlang.html

(3)解压erlang,等待解压完成

```
tar -zxvf otp_src_24.3.4.6.tar.gz
cd otp_src_24.3.4.6
```

#### (4)设置安装路径

```
./configure --prefix=/usr/local/erlang
```

#### (5)安装

#### (6)设置环境变量

此时erlang的安装目录就是在/usr/local/erlang下,安装完毕后,/usr/local/erlang下出现bin等目录,设置bin到环境变量中去。

vim /etc/profile 末尾添加下面一句: export PATH=\$PATH:/usr/local/erlang/bin 保存退出,执行如下生效: source /etc/profile

#### (7)出现如下说明已安装成功

[root@localhost rabbitmq-server-3.10.0]# erl -version
Erlang (SMP,ASYNC\_THREADS) (BEAM) emulator version 12.3.2.6

# 3、安装rabbitMQ

#### (1)下载

将下载的压缩包挪到/usr/local/rabbit下 wget https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-server/releases/downloa d/v3.10.0/rabbitmq-server-generic-unix-3.10.0.tar.xz

#### (2)解压两次

1、解压xz

xz -d rabbitmq-server-generic-unix-3.10.0.tar.xz

2、如果没安装xz, 请先安装

yum install -y xz

3、解压tar

tar -xvf rabbitmq-server-generic-unix-3.10.0.tar

#### (3)添加环境变量

vim /etc/profile 末尾添加下面一句:

```
export PATH=$PATH:/usr/local/rabbitmq_server-3.10.0/sbin
保存退出,执行如下生效:
source /etc/profile
```

#### (4)运行rabbitmq

#### 在sbin目录下执行:

```
后台运行(推荐): rabbitmq-server -detached
直接运行: rabbitmq-server -start
```

#### (5)开启web界面管理

```
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
```

#### (6)查看rabbitMO的状态

```
rabbitmqctl status
```

最后可以看到有三个重要的端口启动了监听,说明已经正常启动了。

```
Listeners

Interface: [::], port: 25672, protocol: clustering, purpose:
inter-node and CLI tool communication
Interface: [::], port: 5672, protocol: amqp, purpose: AMQP 0-9-1
and AMQP 1.0
Interface: [::], port: 15672, protocol: http, purpose: HTTP API
```

#### (7)访问管理页面

```
http://192.168.31.203:15672/
```

换成对应正确的ip, 此时若直接使用默认用户名密码guest登陆会报错, 我们需要新建一个用户。

```
rabbitmqctl list_users 查看所有用户
rabbitmqctl add_user admin admin 新增用户admin,密码 admin
rabbitmqctl set_user_tags admin administrator 设置admin为
administrator角色
```

此时使用admin账号就可以正常登录管理后台了。