大概了解了IP地址,接下来我们来聊一聊与之紧密关联的好基友子网掩码。

一、子网掩码

我们说, IP 地址实际上包含两个部分, 一部分是网络地址, 另一部分是机器地址。

- 网络地址: 英语是 Network Address , network 是网络的意思 address 是地址的意思。这个网络就是机器所在的网络。
- 机器地址:英语是 Host Address , host 是主机的意思,因此机器地址也被称为 主机地址。在计算机领域,一般把与互联网相连的任何一台机器都称为主机(host)。 因此我们接下去会用主机地址这个术语来替代机器地址。

正如我们上面做的比喻,主机地址就是居住地址。那么我们在互联网上定位一个主机,就类似去一个小区找人:首先通过网络地址找到这个人是哪个小区的;然后,再用主机地址从这个小区中找到这个人所在的房子即房门号。

小区就是子网地址,房门号就是主机地址。IP地址是这两个地址的合体,不过需要子 网掩码来帮助做界定,即哪部分标识小区地址,哪部分标识房门号。

子网掩码的英语是 subnet mask 。 subnet 是"子网"的意思, mask 是"面具、掩盖、遮盖、遮罩"的意思。

初学者会觉得这个名字好像没啥意义,还特别难记,实际上我们明白了它的作用之后,就会知道这个名字确实已经是很生动形象了,即会明白这里掩盖的意思。

子网掩码实际上就是类似于一个面具,可以掩盖一部分信息,显露一部分信息,从而 划分不同的信息。

IP 地址和子网掩码这两个信息是密不可分的,子网掩码指明了 IP 地址的哪一部分是网络地址,哪一部分是主机地址。(不过子网掩码只在IPV4中有用, IPv6中不用),我们可以找台机器看下:

```
[root@VM_0_13_centos ~]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
        inet 172.17.0.13 netmask 255.255.240.0 broadcast
172.17.15.255
        inet6 fe80::5054:ff:fea3:7d31 prefixlen 64 scopeid
0x20<link>
        ether 52:54:00:a3:7d:31 txqueuelen 1000 (Ethernet)
        RX packets 90807820 bytes 9186826659 (8.5 GiB)
        RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
        TX packets 96255008 bytes 15414513594 (14.3 GiB)
        TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions
0
```

```
lo: flags=73<UP,L00PBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions
```

我们关注下eth0,这个标识网卡,下面个lo是本地回环,不用关心。我们可以看到

```
inet 172.17.0.13 netmask 255.255.240.0 broadcast 172.17.15.255
```

里面的 inet 就是代码IP地址,后面个 netmask 就是子网掩码,我们上面说了,因为子网掩码只是用于和 IPv4 格式的 IP 地址配合,IPv6 格式的地址不需要子网掩码,所以子网掩码和 IPv4 的 IP 地址的格式是一样的,也是 4 个 字节。

那么我们来看看子网掩码是如何来区分子网地址和主机地址的。

定义:子网掩码中为 1 的二进制位代表 IP 地址的网络部分(网络地址)。子网掩码中为 0 的二进制位代表 IP 地址的主机部分(主机地址)。

小例子: 把 IP 地址 192.168.0.1 与子网掩码 255.255.0.0 相关联。

将十进制表示法转换为二进制就是:

```
255.255.0.0 -> 1111111111111111.000000000.00000000
192.168.0.1 -> 11000000.10101000.00000000.00000001
```

可以看到,这里的子网掩码的前面16bit都是1,后面16bit都是0,那么说明,前面16位是网络地址范围,即192.168.0.0,后面都是主机地址范围。我们知道,一个小区里面不可能就一个住户,那么类比这里,同一个网络地址下,不可能就一台主机,对于我们这里示例,这个网络地址下主机可用的IP地址范围是多少呢?

在这个网络里面的主机地址范围为: **192.168.0.0** - **192.168.255.255** , 即主机 地址全是0到主机地址全是1的范围。

这就是子网掩码的作用,用前面1的个数来确定网络地址(即子网地址),后面θ的个数来确定主机地址范围。

定义: 网络中可用的 IP 地址数 = 2 的 "子网掩码中 0 的个数" 次方

不过这里面有两个地址比较特殊:

- 地址范围中的第一个 IP 地址是这个网络的地址本身, 此地址不能为某个主机所用。
- 地址范围中的最后一个 IP 地址是一个特殊地址,即广播地址。该地址也不能为某个主机所用。实际上,它用于标识该网络中的所有主机。

网络地址本身是如何计算出来的呢?直接跟子网掩码进行&操作即可,比如这里的 **192.168.0.1** 和 **255.255.0.0** 进行&操作的结果就是 **192.168.0.0** ,即网络地址本身(没错,就是通过这个方式我们可以来确定属于哪个子网)。

广播地址就很简单了、主机部分全是1即可、即 192.168.255.255。

因此,假设一个网络有 16 个可用的 IP 地址,网络中的主机却只能使用 14 个地址,因为第一个和最后一个将保留给该网络的地址和广播地址。这条规则对于任何网络都是如此,总是有 2 个不能为主机所用的地址。

如果这里看明白了,实际上就已经掌握了子网掩码,但是好像有点不对劲。

我们看到上面示例里面的子网掩码好特殊啊,前面全是1,后面全是0,万一有个人告诉我一个子网掩码长这样咋整: **11111111.11100011.00000000.00000000**。

太棒了, 你只要告诉他: 你给的是错误的。就可以啦。

到这我们知道了,子网掩码就是这么特殊,前面全是1,后面全是0,不可能1010不断交叉出现。

二、特殊的地址

有部分 IP 地址范围被保留为供私人使用。这意味着,如果你在自己家中或在一个公司内部建立网络,则必须使用这些地址。

正如我们的小米路由器给分配的地址为 **192.168.31.1** , 华为路由器分配的 是 **192.168.101.1** 。

好像都是192打头的地址,这个是有讲究的。

RFC 1918 规定了的私有 IP 地址范围是:

- 10.0.0.0 / 255.0.0.0 : 对应的地址范围是 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 。被称为 A 类私有地址。
- 172.16.0.0 / 255.240.0.0 : 对应的地址范围是 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 。被称为 B 类私有地址。
- 192.168.0.0 / 255.255.0.0 : 对应的地址范围是 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 。被称为 C 类私有地址。

可以看到,我们家里路由器用的C类私有地址,因为A类和B类范围比较广,C类的范围够用了。

这些地址不属于互联网上的任何人,因此我的主机将能够访问互联网上的任何站点。

为什么要有私有地址呢?

假设我正在建立一个家庭网络,而我并不知道 RFC 1918。因此,我随机选择了一个网络,例如,网络 104.31.78.0 / 255.255.255.0 (对应的网络范围是 104.31.78.0 ~ 104.31.78.255)。

但不幸的是,该网络地址范围属于互联网上的某个人或机构。你也许会认为这并不要紧,因为无论如何,我的网络是私有的,不会打扰到互联网上的任何人。但实际上, 我将遇到问题...

例如, 我尝试去一个我喜欢的站点, 却不能访问了!

因为, 我要去的网站的 IP 地址是 **104.31.78.104**, 该地址属于我选择的网络范围 (**104.31.78.0** ~ **104.31.78.255**)。

因此,当我的主机尝试访问此地址时,它会认为该 IP 地址代表的主机位于和自己相同的网络中,因此无法访问该地址,我就无法连接到这个网站。

三、小结

好了, 学习了这么多, 我们对IP地址和子网掩码来做下总结:

- IP 地址实际上包含两个部分,一部分是网络的地址,另一部分是机器的地址。
- MAC地址就像是人的指纹,IP地址就像人住的房子,前者不会变化且唯一,后者是变化的。各有各自的作用,缺一不可。
- IPV4 地址和子网掩码是密不可分的,正是子网掩码指明了 IP 地址的哪一部分是网络地址,哪一部分是主机地址。
- 子网掩码中为 1 的二进制位代表 IP 地址的网络部分(网络地址), 为 0 的二进制位代表 IP 地址的主机部分(主机地址)。
- 在以二进制形式呈现的子网掩码中,为 1 的位必须在左边,为 0 的位必须在右边,不能混合使用 0 和 1。
- 属于同一网络的所有主机都有一个共同点:它们的网络地址的所有位都是相同的。
- 网络中可用的 IP 地址数 = 2 的 "子网掩码中 0 的个数" 次方个。
- 网络的第一个 IP 地址是主机地址的所有位都为 0 的地址,这个地址也是网络的地址本身,不能为网络中的主机所用。网络的最后一个 IP 地址是主机地址的所有位都为 1 的地址,这个地址被称为广播地址,用于标识该网络中的所有主机,也不能为网络中的主机所用。

- 私人或公司内部使用的 IP 地址范围是有约束的,由 RFC 1918 定义,这是为了不和 互联网上的 IP 地址起冲突。
- 私有 IP 地址范围是 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 , 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 和 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 。