

数论初步

NOI基础算法系列课程

版本: 1.0.0

讲师: 孙伟航

机器数

机器数



一个数在计算机中的二进制表示形式,叫做这个数的**机器数**。机器数是带符号的,在计算机用一个数的最高位存放符号,正数为0,负数为1。

比如,十进制中的数 +3 ,计算机字长为8位,转换成二进制就是00000011。如果是 -3 ,就是 10000011。

那么, 这里的 00000011 和 10000011 就是机器数。



真值



因为第一位是符号位,所以机器数的形式值就不等于真正的数值。例如上面的有符号数 10000011, 其最高位1代表负, 其真正数值是 -3 而不是形式值131 (10000011转换成十进制等于131)。所以, 为区别起见, 将带符号位的机器数对应的真正数值称为机器数的真值。例: 0000 0001的真值 = +000 0001 = +1, 1000 0001的真值 = -000 0001 = -1



原码



原码就是符号位加上真值的绝对值,即用第一位表示符号,其余位表示值。

优点:简单直观;例如,我们用8位<u>进制</u>表示一个数,+11的原码为00001011,-11的原码

就是10001011

缺点:原码不能直接参加运算,可能会出错。例如数学上,1+(-1)=0,而在二进制中原码

0000001+10000001=10000010, 换算成十进制为-2。显然出错了。



反码



反码通常是用来由原码求补码或者由补码求原码的过渡码 正数的反码是其本身 负数的反码是在其原码的基础上,符号位不变,其余各个按位取反. [+1] = [00000001]原 = [00000001]反 [-1] = [10000001]原 = [11111110]反



补码



正数的补码就是其本身 负数的补码是在其原码的基础上, 符号位不变, 其余各位取反, 最后+1. (即在反码的基础上+1) [+1] = [00000001]原 = [00000001]反 = [00000001]补 [-1] = [10000001]原 = [11111110]反 = [11111111]补



机器数的意义



思路: 用加法代替减法, 例如1 + (-1) = 1-1 = 0;

1 - 1 = 1 + (-1) = [00000001]原 + [10000001]原 = [10000010]原 = -2

1 - 1 = 1 + (-1) = [0000 0001]原 + [1000 0001]原= [0000 0001]反 + [1111 1110]反 = [1111 1111]反 = [1000 0000]原 = -0。

1 - 1 = 1 + (-1) = [0000 0001]原 + [1000 0001]原 = [0000 0001]补 + [1111 1111]补 = [000 0000]补 =[0000 0000]原

数学原理:同余,不再扩展。

小提示:

算术运算对象与结果在机器内部都是以补码的形式存储的,只是在输出时被还原成原码。

所有的数学运算在机器内部都是以补码的形式进行计算的。

由于计算机运算器的特性,所以最高位进位时,不会溢出,会被直接舍弃。原理:场运算,不扩展。 原码和反码能够表示的范围是-127到127,共255个。

补码能够表示的范围是-128到127共256个。因为补码中没有-0的概念,所以10000000就被表达为-128。

$$-128 + 1 = -127$$

$$-128 = 1000\ 0000$$



