
ServiceManager



#### framework\base\Media\MediaServer\Main\_mediaserver.cpp

```
int main(int argc, char** argv)
{
    //获得一个ProcessState 实例
    sp<ProcessState> proc(ProcessState::self());
    //得到一个 ServiceManager 对象
    sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager(); //理解为指向 IServiceManager 的指针
    MediaPlayerService::instantiate(); //初始化 MediaPlayerService 服务
    ProcessState::self()->startThreadPool(); //启动 Process 的线程池
    IPCThreadState::self()->joinThreadPool(); //将自己加入到刚才的线程池
}
```

#### 1. ProcessState:

#### framework\base\libs\binder\ProcessState.cpp

```
sp<ProcessState> ProcessState::self()
{
    if (gProcess != NULL) return gProcess;
    AutoMutex _l(gProcessMutex); //锁保护
    if (gProcess == NULL) gProcess = new ProcessState; //创建一个 ProcessState 对象
    return gProcess;
}
```

```
再来看看 ProcessState 构造函数
                                 //映射+open binder
ProcessState()
  : mDriverFD(open_driver( ))
                                               static int open_driver()
   mVMStart(MAP_FAILED)
                                                                              // 打开 /dev/binder
                                                 int fd = open("/dev/binder", O_RDWR);
  , mManagesContexts(false)
                                              if (fd >= 0) {
  , mBinderContextCheckFunc(NULL)
                                               size_t maxThreads = 15;
                                               // 通过 ioctl 方式告诉内核,这个 fd 支持最大线程数是 15 个。
                                               result = ioctl(fd, BINDER_SET_MAX_THREADS, &maxThreads);
  , mBinderContextUserData(NULL)
                                                  return fd;
  , mThreadPoolStarted(false)
  , mThreadPoolSeq(1)
   if (mDriverFD \ge 0) {
   //BIDNER_VM_SIZE 定义为(1*1024*1024) - (4096 *2) = 1M-8K
    mVMStart = mmap(0, BINDER VM SIZE, PROT READ, MAP PRIVATE | MAP NORESERVE,
          mDriverFD, 0);
  }
                                                                       注意 ProcessState 的理解
```

# 2.defaultServiceManager:

framework\base\libs\binder\IServiceManager.cpp

```
sp<IServiceManager> defaultServiceManager()
{
    if (gDefaultServiceManager != NULL) return gDefaultServiceManager;
    //又是一个单例,设计模式中叫 singleton
    {
        AutoMutex _l(gDefaultServiceManagerLock);
    }
```

```
if (gDefaultServiceManager == NULL) {
      //真正的 gDefaultServiceManager 是在这里创建的喔
      gDefaultServiceManager = <u>interface cast</u><IServiceManager>(
                                 ProcessState::self() ->getContextObject(NULL));
                                        Gprocess ->getContextObject
                                                      new BpBinder
 return gDefaultServiceManager;
                 实际返回的是: BpServiceManager
 Gprocess ->getContextObject
sp<IBinder> ProcessState::getContextObject(const sp<IBinder>& caller)
                         //该函数根据打开设备是否成功来判断是否支持 process
   if (supportsProcesses()) {
                                           //注意,这里传入0
    return getStrongProxyForHandle(0);
  }
sp<IBinder> ProcessState::getStrongProxyForHandle(int32_t handle)
  sp<IBinder> result;
                                            Handle == 0
  AutoMutex _l(mLock);
   handle_entry* e = lookupHandleLocked(handle);
       struct handle_entry {
           IBinder* binder;
           RefBase::weakref_type* refs;
     };
```

#### framework\base\libs\binder\BpBinder.cpp

```
BpBinder::BpBinder(int32_t handle)

: mHandle(handle)  //注意,接上述内容,这里调用的时候传入的是 0

, mAlive(1)

, mObitsSent(0)

, mObituaries(NULL)

{
    IPCThreadState::self()->incWeakHandle(handle);
}
```

## framework\base\libs\binder\IPCThreadState.cpp

```
IPCThreadState <
```

```
IPCThreadState* IPCThreadState::self()
{
  if (gHaveTLS) {  //第一次进来为 false
restart:
    const pthread_key_t k = gTLS; //TLS 是 Thread Local Storage; 线程间不共享这些空间
    IPCThreadState* st = (IPCThreadState*)pthread_getspecific(k);
    if (st) return st;
    return new IPCThreadState;
                               //new 一个对象
  }
  if (gShutdown) return NULL;
  pthread_mutex_lock(&gTLSMutex);
  if (!gHaveTLS) {
    if (pthread_key_create(&gTLS, threadDestructor) != 0) {
      pthread_mutex_unlock(&gTLSMutex);
      return NULL;
    gHaveTLS = true;
  pthread_mutex_unlock(&gTLSMutex);
   goto restart;
```

```
IPCThreadState::IPCThreadState()
:mProcess(ProcessState::self()), mMyThreadId(androidGetTid())

{
    pthread_setspecific(gTLS, this);
    clearCaller();
    mIn.setDataCapacity(256);
    mOut.setDataCapacity(256);
    }

    BpBinder → IPCThreadState →
```

#### framework/base/include/binder/IInterface.h

```
class IServiceManager: public IInterface
public:
  DECLARE_META_INTERFACE(ServiceManager);
  virtual status_t addService (const String16& name,
                            const sp<IBinder>& service) = 0;
};
#define DECLARE_META_INTERFACE(INTERFACE)
  static const android::String16 descriptor;
  static android::sp<I##INTERFACE> asInterface(
      const android::sp<android::IBinder>& obj);
  virtual const android::String16& getInterfaceDescriptor() const; \
  I##INTERFACE();
  virtual ~I##INTERFACE();
我们把它兑现到 IServiceManager 就是:
static const android::String16 descriptor; //增加一个描述字符串
static android::sp< IServiceManager >
                asInterface(const android::sp<android::IBinder>& obj) //增加一个 asInterface 函数
                                                                 //增加一个 get 函数
virtual const android::String16& getInterfaceDescriptor() const;
IServiceManager ();
                            //增加构造和虚析购函数...
virtual ~IserviceManager();
```

```
IMPLEMENT_META_INTERFACE(ServiceManager, "android.os.IServiceManager");
下面是这个宏的定义
#define IMPLEMENT_META_INTERFACE(INTERFACE, NAME)
  const android::String16 I##INTERFACE::descriptor(NAME);
  const android::String16&
      I##INTERFACE::getInterfaceDescriptor() const {
    return I##INTERFACE::descriptor;
  }
  android::sp<I##INTERFACE> I##INTERFACE::asInterface(
      const android::sp<android::IBinder>& obj)
    android::sp<I##INTERFACE> intr;
    if (obj != NULL) {
      intr = static_cast<I##INTERFACE*>(
        obj->queryLocalInterface(
            I##INTERFACE::descriptor).get());
      if (intr == NULL) {
        intr = new Bp##INTERFACE(obj);
    return intr;
  I##INTERFACE::I##INTERFACE() { }
   I##INTERFACE::~I##INTERFACE() { }
```

```
转化后:
const
android::String16 IServiceManager::descriptor("android.os.IServiceManager");
const android::String16& IServiceManager::getInterfaceDescriptor() const
                                    //返回上面那个 android.os.IServiceManager
{ return IserviceManager::descriptor;
android::sp<IServiceManager> IServiceManager::asInterface(
                                    const android::sp<android::IBinder>& obj)
    android::sp<IServiceManager> intr;
    if (obj != NULL) {
      intr = static_cast<IServiceManager *>(
         obj->queryLocalInterface(IServiceManager::descriptor).get());
      if (intr == NULL) {
        intr = new BpServiceManager(obj);
      }
    return intr;
  IServiceManager::IServiceManager() { }
  IServiceManager() { }
android::sp<IServiceManager> IServiceManager::asInterface(
      const android::sp<android::IBinder>& obj)
    android::sp<IServiceManager> intr;
    if (obj != NULL) {
```

```
intr = new BpServiceManager(obj);
}
return intr;
}
```

### 小总结:

```
sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();
```

到这里,我们把 binder 设备打开了,得到一个 BpServiceManager 对象,这表明我们可以和 sm 打交道了。

```
int main(int argc, char** argv)
{
    //获得一个 ProcessState 实例
    sp<ProcessState> proc(ProcessState::self());
    //得到一个 ServiceManager 对象: BpServiceManager
    sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager(); //理解为指向 IServiceManager 的指针

    MediaPlayerService::instantiate(); //初始化 MediaPlayerService 服务
    ProcessState::self()->startThreadPool(); //启动 Process 的线程池
    IPCThreadState::self()->joinThreadPool(); //将自己加入到刚才的线程池
}
```

下面开始添加 Media 服务。。。

#### framework\base\media\libmediaplayerservice\libMediaPlayerService.cpp

```
//初始化该服务线程
void MediaPlayerService::instantiate() {
  defaultServiceManager()->addService (
                                         //传进去服务的名字, 传进去 new 出来的对象
                               String16("media.player"),
     有了服务进程
                               new MediaPlayerService() );
         要创建服务
                             派生出
                                          MediaPlayerService
    BnMediaPlayerService
                          BpServiceManager->addService()
                                                                       ServiceManager
MediaPlayerService::MediaPlayerService()
 LOGV("MediaPlayerService created");
 mNextConnId = 1;
```

#### addService:

```
//再把新 service 的名字写进去 叫 media.player

data.writeString16(name);

//把新服务 MediaPlayerService 写到命令中

data.writeStrongBinder(service);

//调用 remote 的 transact 函数

remote(){ return mRemote; } -----> BpBinder

status_t err = remote()->transact(ADD_SERVICE_TRANSACTION, data, &reply);

return err == NO_ERROR ? reply.readInt32() : err;
}
```

```
framework\base\libs\binder\BpBinder.cpp
status_t BpBinder::transact( uint32_t code, const Parcel& data, Parcel* reply, uint32_t flags)
    status_t status = IPCThreadState::self()->transact(
                                        mHandle, code, data, reply, flags );
   // mHandle=0, code=ADD_SERVICE_TRANSACTION, data 是命令包, reply 是回复包, flags=0
    if (status == DEAD_OBJECT) mAlive = 0;
    return status;
  }
                             IPCThreadState::self()- 是什么
                             和 BpBinder 的关系
```

```
status_t IPCThreadState::transact(int32_t handle,
                              uint32_t code, const Parcel& data,
                              Parcel* reply, uint32_t flags)
  status_t err = data.errorCheck();
  flags |= TF_ACCEPT_FDS;
 if (err == NO_ERROR) {
    //调用 writeTransactionData 发送数据
    err = writeTransactionData(BC_TRANSACTION, flags, handle, code, data, NULL);
                                       (cmd)
  }
    //等回复
   if ((flags & TF_ONE_WAY) == 0) {
    if (reply) {
      err = waitForResponse(reply);
    } else {
      Parcel fakeReply;
      err = waitForResponse(&fakeReply);
    err = waitForResponse(NULL, NULL);
  return err;
```

```
//发送数据给谁呢——当然是 binder
status_t IPCThreadState::writeTransactionData(int32_t cmd, uint32_t binderFlags,
                             int32_t handle, uint32_t code, const Parcel& data, status_t* statusBuffer)
  binder_transaction_data tr;
  tr.target.handle = handle;
  tr.code = code;
  tr.flags = binderFlags;
  const status_t err = data.errorCheck();
  if (err == NO_ERROR) {
    tr.data_size = data.ipcDataSize();
    tr.data.ptr.buffer = data.ipcData();
    tr.offsets_size = data.ipcObjectsCount()*sizeof(size_t);
    tr.data.ptr.offsets = data.ipcObjects();
  }
   //把命令数据封装成 binder_transaction_data,
   //然后,写到 mOut 中。mOut 是命令的缓冲区,也是一个 Parcel
  mOut.writeInt32(cmd);
  mOut.write(&tr, sizeof(tr));
  return NO_ERROR;
```

```
status_t IPCThreadState::waitForResponse(Parcel *reply, status_t *acquireResult)
  int32_t cmd;
  int32_t err;
   while (1) {
    //与 binder 终于发生了关系: 把 mOut 发出去, 然后从 driver 中读到数据放到 mIn 中
    if (( err= talkWithDriver () ) < NO_ERROR) break;</pre>
    err = mIn.errorCheck();
    if (err < NO_ERROR) break;</pre>
    if (mIn.dataAvail() == 0) continue;
    cmd = mIn.readInt32();
    switch (cmd) {
    case BR_TRANSACTION_COMPLETE:
      if (!reply && !acquireResult) goto finish;
      break;
  return err;
talkWithDriver:
status_t IPCThreadState::talkWithDriver(bool doReceive)
{
     binder_write_read bwr;
     //把 mOut 数据发出,而后 mIn 数据会赋值给 bwr
     status_t err;
                                       /dev/binder
     do {
       if ( ioctl (mProcess->mDriverFD, BINDER_WRITE_READ, &bwr) >= 0)
         err = NO_ERROR;
```

```
else
err = -errno;
} while (err == -EINTR);

//到这里,回复数据就在 bwr 中了,bwr 接收回复数据的 buffer 就是 mIn 提供的
if (bwr.read_consumed > 0) {
    mIn.setDataSize(bwr.read_consumed);
    mIn.setDataPosition(0);
}
return NO_ERROR;
}
```

到这里, 我们发送 addService 的流程就彻底走完了。

BpServiceManager 发送了一个 addService 命令到 *Bn*ServiceManager,然后收到回复。 虚构的

继续我们的 main 函数。

```
int main(int argc, char** argv)
{
    sp<ProcessState> proc(ProcessState::self());
    sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();
    MediaPlayerService::instantiate();
    //该函数内部调用 addService,把 MediaPlayerService 信息 add 到 ServiceManager 中
    ProcessState::self()->startThreadPool();
    IPCThreadState::self()->joinThreadPool();
}
```

 $MediaPlayerService \, \\ \rlap{$\not=$} - \\ \uparrow BnMediaPlayerService \, ,$ 

那么它是不是应该等着 BpMediaPlayerService 来和他交互呢?

```
int main(int argc, char **argv)
  struct binder_state *bs;
                                                             bs->fd = open("/dev/binder", O_RDWR);
                                                                                              //果然如此
  void *svcmgr = BINDER_SERVICE_MANAGER;
                                                             bs->mapsize = mapsize;
                                       //打开 binder 设备
                                                             bs->mapped = mmap(NULL, mapsize, PROT_READ,
  bs = binder\_open(128*1024);
                                                                             MAP_PRIVATE, bs->fd, 0);
  binder become context manager (bs) //成为 manager: ioctl(bs->fd, BINDER SET CONTEXT MGR, 0);
  svcmgr_handle = svcmgr;
  binder_loop (bs, svcmgr_handler);
                                     //处理 BpServiceManager 发过来的命令
   void binder_loop(struct binder_state *bs, binder_handler func)
   {
        int res;
     struct binder_write_read bwr;
     readbuf[0] = BC_ENTER_LOOPER;
     binder_write(bs, readbuf, sizeof(unsigned));
     For (;;) {
        bwr.read_size = sizeof(readbuf);
        bwr.read_consumed = 0;
        bwr.read_buffer = (unsigned) readbuf;
        res = ioctl(bs->fd, BINDER_WRITE_READ, &bwr);
       // 收到请求了,解析命令
       res = binder_parse (bs, 0, readbuf, bwr.read_consumed, func);
    }
```

```
int svcmgr_handler(struct binder_state *bs,
           struct binder_txn *txn,
           struct binder_io *msg,
           struct binder_io *reply)
  struct svcinfo *si;
  uint16_t *s;
  unsigned len;
  void *ptr;
  s = bio_get_string16(msg, &len);
  switch(txn->code) {
  case SVC_MGR_ADD_SERVICE:
    s = bio_get_string16(msg, &len);
    ptr = bio_get_ref(msg);
    if (do_add_service(bs, s, len, ptr, txn->sender_euid)) //真正添加 BnMediaService 信息
      return -1;
                       int do_add_service(struct binder_state *bs, uint16_t *s, unsigned len,
    break;
                                     void *ptr, unsigned uid)
                           struct svcinfo *si;
                          si = find_svc(s, len); // s 是一个 list
                          si = malloc(sizeof(*si) + (len + 1) * sizeof(uint16_t));
                         si->ptr = ptr;
                         si->len = len;
                         memcpy(si->name, s, (len + 1) * sizeof(uint16_t));
                         si->name[len] = '\0';
                         si->death.func = svcinfo_death;
                         si->death.ptr = si;
                         si->next = svclist;
                                         //svclist 是一个列表,保存了当前注册到 ServiceManager 中的信息
                         svclist = si;
                         binder_acquire(bs, ptr); //Service 退出,系统通知下好释放上面 malloc 出来的资源
                          binder_link_to_death(bs, ptr, &si->death);
                          return 0;
```


# 阶段性总结:

Android 系统中 Service 信息都是先 add 到 ServiceManager 中,由 ServiceManager 来集中管理,这样就可以查询当前系统有哪些服务。

MediaPlayerService 向 SM 注册。

MediaPlayerClient 查询当前注册在 SM 中的 MediaPlayerService 的信息。

根据这个信息,MediaPlayerClient 和 MediaPlayerService 交互。



另外,ServiceManager 的 handle 标示是 0,所以只要往 handle 是 0 的服务发送消息了,最终都会被传递到 ServiceManager 中去。

**DefaultServiceManager** 得到 **BpServiceManager**,

然后 MediaPlayerService 实例化后,调用 BpServiceManager->addService 函数。

ServiceManager 收到 addService 的请求,然后把对应信息放到自己保存的一个服务 list 中。

ServiceManager的 binder\_looper 函数,专门等着从 binder 中接收请求。

BnServiceManager: 各种服务都从这里派生。

ServiceManager 没有从 BnServiceManager 中派生,但是它肯定完成了 BnServiceManager 的功能。同样,我们创建了 MediaPlayerService 即 BnMediaPlayerService,那它也应该:

打开 binder 设备,

也搞一个 looper 循环, 然后坐等请求。

——MediaPlayerService的构造函数<u>没有看到</u>显式的打开 binder设备

sp<ProcessState> proc(ProcessState::self()) 打开过

class *MediaPlayerService*: public **BnMediaPlayerService** 





打开 binder 设备的地方和进程相关 一个进程打开一个就可以了

```
class BnMediaPlayerService: public BnInterface<IMediaPlayerService>
public:
  virtual status_t onTransact( uint32_t code,
                    const Parcel& data,
                    Parcel* reply,
                    uint32_t flags = 0);
};
看起来,BnInterface 似乎更加和打开设备相关啊。
template<typename INTERFACE>
class BnInterface: public INTERFACE, public BBinder
public:
  virtual sp<IInterface>
                         queryLocalInterface(const String16& _descriptor);
  virtual const String16&
                          getInterfaceDescriptor() const;
protected:
                       onAsBinder();
  virtual IBinder*
};
兑现后变成
class BnInterface: public IMediaPlayerService, public BBinder
```

```
//难道是下面两个?
ProcessState::self()->startThreadPool();
IPCThreadState::self()->joinThreadPool();
void ProcessState :: startThreadPool()
                                                          PoolThread::PoolThread(bool isMain)
  spawnPooledThread(true);
                                                              : mIsMain(isMain)
 void ProcessState::<u>spawnPooledThread</u>(bool isMain)
    sp<Thread> t = new PoolThread(isMain); //isMain 是 TRUE
                                                                        //canCallJava 默认值是 true
                                       Thread::Thread(bool canCallJava)
                                         : mCanCallJava(canCallJava),
   // 创建线程池, 然后 run 起来
                                           mThread(thread_id_t(-1)),
    t->run(buf);
                                           mLock("Thread::mLock"),
                                           mStatus(NO_ERROR),
                                           mExitPending(false), mRunning(false)
 status_t Thread::run(const char* name, int32_t priority, size_t stack)
  bool res;
   if (mCanCallJava) {
     res = createThreadEtc(_threadLoop, //线程函数是 _threadLoop
          this, name, priority, stack, &mThread);
int Thread::_threadLoop(void* user)
  Thread* const self = static_cast<Thread*>(user);
  sp<Thread> strong(self->mHoldSelf);
  wp<Thread> weak(strong);
```

```
self->mHoldSelf.clear();
  do {
    if (result && !self->mExitPending) {
        result = self->threadLoop(); //调用自己的threadLoop
      }
}
virtual bool PoolThread ::threadLoop()
       IPCThreadState::self()->joinThreadPool(mIsMain);
       return false;
// 主线程和工作线程都调用了 joinThreadPool。
void IPCThreadState::joinThreadPool(bool isMain)
{
  mOut.writeInt32(isMain ? BC_ENTER_LOOPER : BC_REGISTER_LOOPER);
  status_t result;
  do {
    int32_t cmd;
    result = talkWithDriver();
    result = executeCommand(cmd);
    } while (result != -ECONNREFUSED && result != -EBADF);
  mOut.writeInt32(BC_EXIT_LOOPER);
  talkWithDriver(false);
```

```
看到没?有loop了,但是好像是有两个线程都执行了这个啊!这里有两个消息循环?
下面看看 executeCommand
status_t IPCThreadState::executeCommand(int32_t cmd)
{
  BBinder* obj;
  RefBase::weakref_type* refs;
  status_t result = NO_ERROR;
//来了一个命令,解析成 BR_TRANSACTION,然后读取后续的信息
case BR TRANSACTION:
      binder_transaction_data tr;
      result = mIn.read(&tr, sizeof(tr));
      Parcel reply;
      if (tr.target.ptr) {
          //这里用的是 BBinder
        sp<BBinder> b((BBinder*)tr.cookie);
        const status_t error = b->transact(tr.code, buffer, &reply, 0);
status_t BBinder::transact(
  uint32_t code, const Parcel& data, Parcel* reply, uint32_t flags)
       err = onTransact (code, data, reply, flags);
       return err;
```

BnMediaPlayerService 从 BBinder 派生,所以会调用到它的 onTransact 函数。

```
class BnMediaPlayerService: public BnInterface<IMediaPlayerService>

class BnInterface : public IMediaPlayerService, public BBinder
```

BnXXX的 onTransact 函数收取命令 派发到派生类的函数,由他们完成实际的工作。

#### 说明:

这里有点特殊,startThreadPool 和 joinThreadPool 完后确实有<u>两个线程</u>,主线程和工作线程,而且都在做消息循环。为什么要这么做呢? 他们参数 isMain 都是 true。不知道 google 搞什么。难道是怕一个线程工作量太多,所以搞两个线程来工作? 这种解释应该也是合理的。

网上有人测试过把最后一句屏蔽掉,也能正常工作。但是难道主线程提出了,程序还能不退出吗?这个...管它的,反正知道有两个线程在那处理就行了。

# MediaPlayerClient

—— MediaPlayerClient 如何与 MediaPlayerService 交互。

使用 MediaPlayerService 的时候,先要创建它的 BpMediaPlayerService。我们看看一个例子

```
IMediaDeathNotifier::getMediaPlayerService()
    sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();
    sp<IBinder> binder;
    do {
      //向 SM 查询对应服务的信息, 返回 binder
      binder = sm->getService(String16("media.player"));
      if (binder != 0) {
        break;
      usleep(500000);
                       // 0.5 s
    } while(true);
//通过 interface_cast,将这个 binder 转化成 BpMediaPlayerService
//这个 binder 只是用来和 binder 设备通讯用的,和 IMediaPlayerService 的功能一点关系都没有。
//还记得我说的 Bridge 模式吗? BpMediaPlayerService 用这个 binder 和 BnMediaPlayerService 通讯。
  sMediaPlayerService = interface_cast<IMediaPlayerService>(binder);
  return sMediaPlayerService;
```

为什么反复强调这个Bridge?其实也不一定是Bridge模式,但是我真正想说明的是:

<u>Binder 其实就是一个和 binder 设备打交道的接口</u>,而上层 IMediaPlayerService 只不过把它当做一个类似 socket 使用罢了。我以前经常把 binder 和上层类 IMediaPlayerService 的功能混到一起去。

当然, 你们不一定会犯这个错误。但是有一点请注意:

## 实现自己的 Service

```
int main()
{
    sp<ProcessState> proc(ProcessState::self());
    sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();
    sm->addService("service.name",new XXXService());
    ProcessState::self()->startThreadPool();
    IPCThreadState::self()->joinThreadPool();
}

看看 XXXService 怎么定义呢?
我们需要一个 Bn,需要一个 Bp,而且 Bp 不用暴露出来。那么就在 BnXXX.cpp 中一起实现好了。
另外,XXXService 提供自己的功能,例如 getXXX 调用
```

### 1定义 XXX 接口

XXX 接口是和 XXX 服务相关的,例如提供 getXXX,setXXX 函数,和应用逻辑相关。 需要从 IInterface 派生

```
class IXXX: public IInterface
{
public:
    DECLARE_META_INTERFACE(XXX);申明宏
    virtual getXXX() = 0;
    virtual setXXX() = 0;
}
```

# 5.2 定义 BnXXX 和 BpXXX

为了把 IXXX 加入到 Binder 结构,需要定义 BnXXX 和对客户端透明的 BpXXX。

其中 BnXXX 是需要有头文件的。BnXXX 只不过是把 IXXX 接口加入到 Binder 架构中来,而不参与实际的 getXXX 和 setXXX 应用层逻辑。

这个 BnXXX 定义可以和上面的 IXXX 定义放在一块。分开也行。

有了 DECLARE, 那我们在某个 CPP 中 IMPLEMNT 它吧。那就在 IXXX.cpp 中吧。

```
class BpXXX: public BpInterface<IXXX>
public:
  BpXXX (const sp<IBinder>& impl)
    : BpInterface < IXXX > (impl)
  {
   }
   vitural getXXX()
    Parcel data, reply;
    data.writeInterfaceToken(IXXX::getInterfaceDescriptor());
     data.writeInt32(pid);
     remote()->transact(GET_XXX, data, &reply);
     return;
   //setXXX 类似
```

至此, Binder 就算分析完了, 大家看完后, 应该能做到以下几点:

如果需要写自己的 Service 的话,总得知道系统是怎么个调用你的函数,恩。对。有 2 个线程在那不停得从 binder 设备中收取命令,然后调用你的函数呢。恩,这是个多线程问题。

如果需要跟踪 bug 的话,得知道从 Client 端调用的函数,是怎么最终传到到远端的 Service。这样,对于一些函数调用,Client 端跟踪完了,我就知道转到 Service 去看对应函数调用了。反正是同步方式。也就是 Client 一个函数调用会一直等待到 Service 返回为止。

```
int main()
{
    sp<ProcessState> proc(ProcessState::self());
    sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();
    sm->addService("service.name",new XXXService());
    ProcessState::self()->startThreadPool();
    IPCThreadState::self()->joinThreadPool();
}
```

```
定义接口:
class IXXX: public IInterface
{
    public:
    DECLARE_META_INTERFACE(XXX);
    virtual getXXX() = 0;
    virtual setXXX() = 0;
}
```

```
class BpXXX: public BpInterface<IXXX>
  class BnXXX: public BnInterface<IXXX>
                                                              public:
  public:
                                                                BpXXX (const sp<IBinder>& impl)
    virtual status_t onTransact( uint32_t code,
                                 const Parcel& data,
                                                                   : BpInterface< IXXX >(impl)
                                 Parcel* reply,
                                 uint32_t flags = 0);
  };
                                                              vitural getXXX()
                                                                Parcel data, reply;
IMPLEMENT_META_INTERFACE(XXX, "android.xxx.IXXX");
                                                                data.writeInterfaceToken(IXXX::getInterfaceDescriptor());
                                                                data.writeInt32(pid);
status_t BnXXX::onTransact(
                                                                remote()->transact(GET_XXX, data, &reply);
  uint32_t code, const Parcel& data, Parcel* reply, uint32_t flags)
                                                                return;
  switch(code) {
     case GET_XXX: {
                                                              vitural setXXX()
       CHECK_INTERFACE(IXXX, data, reply);
      /* 读请求参数 */
      /* 调用虚函数 getXXX() */
       return NO_ERROR;
      case SET_XXX: {
```