

计算机操作系统

倪福川 fcni_cn@mail.hzau.edu.cn

华中农业大学信息学院





目录

第一章 操作系统引论 第二章 进程的描述与控制 第三章 处理机调度与死锁 第四章 存储器管理 第五章 虚拟存储器 第六章 输入输出系统 第七章 文件管理 第八章 磁盘存储器的管理 第九章 操作系统接口 第十二章 保护和安全





第四章 存储器管理

- 4.1 存储器的层次结构
- 4.2 程序的装入和链接
- 4.3 连续分配存储管理方式
- 4.4 对换
- 4.5 分页存储管理方式
- 4.5 分段存储管理方式





4.1 存储器的层次结构


- 4.1.1 多级存储器结构
- 4.1.2 主存储器与寄存器
- 4.1.3 高速缓存和磁盘缓存





4.1.1 多级存储器结构

存储层次至少应有三级: CPU寄存器、主存、辅存





4.1.2 主存储器与寄存器

1、主存储器

主存也称可执行存储器。CPU可从其中取指令和数据,数据能从主存读取并装入到寄存器中,或从寄存器存入到主存。

2、寄存器

寄存器访问速度最快。其长度以字为单位。





4.1.3 高速缓存和磁盘缓存

1、高速缓存(cache)

容量大于寄存器,访问速度快于内存。

Cache分类:

- 一级cache紧靠内存,速度最高,容量最小。
- 二级cache容量稍大,速度也稍低。


2、磁盘缓存

本身并不是一种实际存储介质。 实质:利用主存中存储空间,暂存从磁盘中读出或写入的信息



4.2 程序的装入和链接

从源程序到程序执行 地址空间的概念 重定位的概念 程序的装入 程序的链接





1、从源程序到程序执行

编译:编译程序

将源代码编译成若干个目标模块。

链接: 链接程序

将编译后形成的一组目标模块,以及它们所需要的库函 数链接在一起,形成装入模块。


装入:装入程序

将装入模块复制到内存中。





1、从源程序到程序执行





2、地址空间的概念

物理(绝对)地址——程序执行


每个内存单元的固定顺序地址(编号)。

内存: 由字或字节组成的一维线性地址空间

逻辑(相对)地址——装入(汇编编译)


被链接装配(或汇编、编译)后的目标模块所限定的地址的集合;


相对于某个基准量(通常为:0)的编址。





2、地址空间的概念





物理地址 内存



3、重定位的概念

在装入时对目标程序中指令和数据的修改过程称为重定位。即逻辑地址变换为物理地址的过程。

重定位的类型


静态重定位:地址变换是在装入时一次完成,以后不再改变。

动态重定位: 地址变换是在程序指令执行时进的。







3、重定位的概念



華十濱章大學



BR: 重定位寄存器 VR: 变址寄存器





4、程序的链接

把程序相关的一组目标模块和系统调用模块(库函数)链接形成一个整体——装入模块的过程。

具体工作:对相对地址的修改;变换外部调用符号。


链接方式:

静态链接 装入时动态链接 运行时动态链接





4、程序的链接





5、程序的装入


含义: 把链接好的装入模块装入"内存"。

装入方式:

绝对装入

可重定位装入(静态重定位)

动态运行时装入(动态重定位)







4.3 连续分配存储管理方式

为用户程序分配一个连续的内存空间

单一连续分配

固定分区分配

动态分区分配

基于顺序搜索的动态分区分配算法


基于索引搜索的动态分区分配算法

动态可重定位分区分配





4.3.1 单一连续分配





4.3.2 固定分区分配

最简单、可运行多道程序的存储管理方式。

1、划分分区的方法

分区大小相等: 缺乏灵活性,控制多个相同对象的系统

分区大小不等: 多个小分区、适量中等分区、少量大分区

2、内存分配管理

建立分区使用表——起址、大小、状态 将分区按大小排队;装入时,分配程序检索分区使用 表,找到符合要求的分区,并进行标记。





作业1进入,大小30K 作业2进入,大小500K 作业3进入,大小8K

系统区
分区 1
分区 2
分区 3
分区 4
分区 5

分区号	大小	起址	状态
1	8 K	512K	已使用
2	32 K	520K	已使用
3	32 K	552K	未使用
4	128 K	584K	未使用
5	512 K	712K	已使用

系统区
作业 3
作业 1
分区 3
分区 4
作业 2




4.3.3、动态分区分配

根据进程的实际需要,动态分配内存空间

1、内存管理方式(数据结构):

空闲分区表——序号、起址、大小等项 空闲分区链——双向链表





- 2、动态分区分配算法(4.3.4—4.3.5)
- 4.3.4基于顺序搜索的动态分区分配算法

首次适应算法: 空闲分区按起址递增次序排列,从 头开始直至找到第一个满足要求的空闲分区。 特点: 内存低端会留下小的空闲区,高端有大 的空闲区;

循环首次应算法: 从上次分配的位置之后开始查找。 特点: 使内存的空闲分区均匀, 但缺乏大的空闲 分区;





最佳适应算法:空闲分区按大小递增的次序排列, 从头开始找到第一个满足要求的空闲分区。 缺点:会留下大量小碎片。

最坏适应算法:空闲分区按大小递减的次序排列,最前面的最大的空闲分区就是找到的分区。

优点: 分配后剩下的可用空间比较大

缺点:一段时间后就不能满足对于较大空闲区的分配要求。





4.3.5基于索引搜索的动态分区分配算法

1、快速适应算法:

- 空闲分区按容量大小分类,对每类具有相同容量的 所有空闲分区,单独设立一个空闲分区链表。
- 在内存中设立一张管理索引表,每个表项对应一种空闲分区类型。

优点: 查找效率高。保留大分区也不会产生碎片 缺点: 分区归还主存时算法复杂。






2、伙伴系统:

分区(已分配和空闲)大小均为2的k次幂(1<=k<=m),2^m为可分配内存大小。

对不连续的空闲分区,按分区大小进行分类。 对具有相同大小的所有空闲分区,单独设立一个空 闲分区双向链表,即会存在k个空闲分区链表。





2、伙伴系统:

•特点:性能取决于查找空闲分区的位置和分割、合并的时间。时间上不及快速适应算法,但空闲分区的使用率高



回收算法 考虑互为伙伴的空闲区的归并

在伙伴系统中,对于一个大小为 2^k ,地址为x的内存块,其伙伴块的地址则用 $buddy_k(x)$ 表示,其通式为:







3、哈希算法:

建立哈希函数,构造一张一空闲分区大小为关键字的哈希表,该表的每一个表项记录一个对应的空闲分区链表。

分配时,根据所需空闲分区大小,通过哈希函数计算,即得到在哈希表中的位置,再分配

利用哈希快速查找优点,以及空闲分区在可利用空闲区表中的分布规律,



本十次学 HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

3、分区分配操作(分配算法流程)

分配内存 表

表中空闲分区大小

请求的分区大小

从空闲分区、(表)中找了亦需天小的分区。

判断条件: M.Size - U.Size ≦ Size

限值

剩余部分挂接到空闲分区链(表)上。

回收内存

回收区与插入点的前一个空闲分区相邻接;

回收区与插入点的后一个空闲分区相邻接;

回收区与插入点的前后两个空闲分区相邻接;

回收区不与任何一个空闲分区相邻接;

优缺点: 管理复杂,总会有闲置的小分区——"碎片"。



内存分配流程

查找空闲分区链表第一项 检索完否? N 继续检索下一个表项 m.size>u.size? Y m.size-u.size≦size? N 划出u.size大小的分区 将该分区从链表中移出 修改有关的数据结构 返回



情况4: 情况2: 情况3: 情况1: (占用区) **F1**(空闲区) F1 (空闲区) 回收区 回收区 回收区 回收区 (占用区) F2 (空闲区) F2 (空闲区)



4.3.6、可重定位分区分配

1、动态重定位的引入


随系统接收作业增加,内存中连续大块分区不复 存在,产生了大量的"碎片"。

新作业无法装入到"碎片"小分区上运行,但 所有碎片总和可能大于需求。

通过"拼接"或"紧凑"来实现程序的浮动(动态重定位)。










2、动态重定位的实现

须由硬件地址变换机构支持 重定位寄存器:存放程序在内存中的起始地址。







3、可重定位分区分配算法 与动态分区分配算法基本相同, 但增加了紧凑功能

优缺点分析

优点:消除了"碎片",提高了内存利用率,同时提高了系统效率。

缺点:需要动态重定位"硬件"机构支持,增加了系统成本,并轻度降低了程序执行速度,"紧凑"处理增加了系统开销。





華中農業大學 HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

4.4、对换(Swapping) P₁₃₅


- 1、对换的引入
 - 定义

解决内存不足的问题;

- 对换类型:整体对换:以进程为单位的对换 部分对换:以"页"或"段"为单位的对换
- 2、对换空间的管理
 - 外存划分: 文件区、对换区
 - •管理方式:空闲分区表、空闲分区链
 - **分配算法:** 首次适应法、循环首次适应法、 最佳适应法



例: 在分时系统中,一台主机,多台终端,每个用户 得到的内存有限,因此可利用外存作为补充。 内存





3、进程的换出与换入

进程的换出

选择处于阻塞状态且优先级最低的进程 将该进程的程序和数据传送道磁盘的对换区上 回收内存空间,修改该进程的PCB

进程的换入

定时查看进程状态将处于就绪态的换出时间最久的进程换入内存





4.5 基本分页存储管理方式

P138

连续分配方式不足,产生了离散分配思想。

引入了"分页"分配管理方式。分为:

基本分页(纯分页)和支持虚存管理请求分页管理。

页面与页表

地址变换机构

两级和多级页表

基本分页的特点





4.5.1、页面与页表

- 🧶 1、页面
 - 页面和物理块(页框/架):顺序编号,页内碎片
 页面大小: 2ⁿ Bytes 一般在: 512B ~ 8/32K
- 2、地址结构

逻辑地址

物理地址

位移量W 页号P

页内地址d 物理块号P


例:

页号P 位移量(页内地址)W

每页大小为4KB,地址空间最多允许有1M页



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIXERS Y.1、页面与页表







页号P和页内地址d的计算公式

P=INT [A/L] INT: 整除函数

d=[A] MOD L MOD: 取余函数

(A: 逻辑地址空间中的地址, L: 页面大小)

例:某系统的页面大小为1KB,地址

A=2170B,则求得P=2,d=122

3、页表——页面映像表

数据结构: 页号、块号、存取控制项

页表作用: 实现从页号到物理块号的地址映射。





用户作业

第0页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页

页号	块号
0	2
1	7
2	3
3	5
4	9
5	10
6	11

内存 第0页 第2页 4 5 第3页 6 第1页 8 9 第4页 第5页 **10** 第6页 **11**

0000,0000,0000,0000,0101 ,0001,0000,0000

第3页256字节的物理地址(页大小: 4K)





4.5.2、地址变换机构

P140

1、基本的地址变换机构

任务:实现地址映射,即从逻辑地址到物理地址的变换过程。

页表存放在内存系统区的一个连续空间中; PCB和页表寄存器PTR中存有页表在内存的首地址和页表 长度;


地址映射过程:

自动的将逻辑地址分为页号和页内地址根据页号查询页表:页表首地址+页号*表项长度;





- 找到该页对应的物理块号,装入物理地址寄存器
- 将页内地址送入物理地址寄存器。 两次访问内存





2、具有快表的地址变换机构 快表(联想寄存器):具有并行查询能力的高速缓 冲寄存器

空间大小:几K到几百K,只含有部分页表项(16~512个) 快表与页表同时访问;

● 地址映射过程:

将页号P送入快表,若有此页号,则读出该页对应的物理块号;若无,则访问页表


将物理块号送入地址寄存器,并将此页表项存入 快表。若快表已满,则换出一个不再用的页表项






P141

● 2、具有快表的地址变换机构






4.5.3、两级和多级页表






逻辑地址



具有两级页表的地址变换机构





基本分页的特点:

优点:

存在页内碎片,但碎片相对较小,内存利用率较高;实现了离散分配,消除了程序浮动;

缺点:

需要专门的硬件支持,尤其"快表"; 内存访问的效率下降。





4.6 分段存储管理方式

- > 分段管理思想的引入
- > 基本原理
- > 地址变换
- > 分段与分页的主要区别
- > 段页式存储管理方式





4.6.1、分段管理思想的引入

P145

主要为了满足用户和程序员的下述需要:

方便编程: LOAD 1,[A]|<D>;

信息共享: 共享的实现以是信息的逻辑单位为基础

信息保护:同样是对逻辑单位进行保护

动态增长: 如数据段

动态链接:运行时调入内存并链接





4.6.2、基本原理

1、分段

作业(逻辑地址)空间分段,每个段都有名字:

主程序段、子程序段、数据段、栈段等


逻辑地址:二维地址(段号,段内地址)每个段装入内存中的一个连续的内存空间

2、段表

段号、段基址、段长度等;每个段在段表中占一个表项


段表寄存器: 存放段表的起址和长度

利用段表实现地址映射





4.6.2、基本原理





3、基本分段管理的地址变换与基本分页管理的变换机构和过程类似。


段表寄存器

存放段表的起始地址和段表长度;

- 越界访问控制
 - 逻辑地址的段号与段表长度比较;
 - 段内地址与段表中保存的段长比较;







150*1024=153600

153600+105=153705






4、分段与分页的主要区别

页是信息的物理单位, 段是信息的逻辑单位; 页的大小固定, 段的大小动态变化; 分页系统中的逻辑地址空间是一维的, 分段系统中的是二维的。



4.6.3、信息共享





華中農業大學



editor1

editor2

• • •

editor40

data1

...

data10

进程2

editor1

editor2


• • •

editor40

data1

. . .

data10





例1: 已知某分页系统,主存容量为64k,页面大小为1k,对一个4页大的作业,第0、1、2、3页被分配到内存的2、4、6、7块中。

求:将十进制的逻辑地址1023、2500、4500转换成物理地址。

解: (1) 1023/1K,得到页号为0,页内地址1023。 又对应的物理块号为2,故物理地址为2*1k+1023=3071

- (2) 2500/1K, 得到页号为2, 页内地址452。 又对应的物理块号为6, 故物理地址为6*1k+452=6596
- (3) 4500/1K,得到页号为4,页内地址404。 因为页号不小于页表长度,故产生越界中断。



例2: 对于如下所示的段表,请将逻辑地址(0,137),

(1,4000),(2,3600),(5,230)转换成物理地

址。

段号	内存始址	段长
0	50k	10k
1	60k	3k
2	70k	5k
3	120k	8k
4	150k	4k

解: (4) 段号5 = 段表长,故段号不合法。产生越界中断。



4.6.4、段页式存储管理方式

P₁₅₀

基本思想

结合分页和分段技术;

分页:有效提高内存利用率

分段: 很好的满足用户需求

原理


对内存进行分页(物理块/页架);对用户作业先分段,各段再分页。

地址结构与地址变换

段号、段内页号、页内地址三部分段表和页表

段号S 段内页号P 页内地址W







段表寄存器

段表始址		段表长度
	段表	

段号	状态	页表长度	页表始址
0	1		/
1	1		
2	0		
3	1		

页表


页号	状态	存储块号
0	1	1
1	1	,'
2	1	, ,
3	0	

页表

页号	状态	存储块号
0	1	,
1	1	-

• • • • •









段页式存储管理的优缺点

同时具备分段和分页管理的优点: 分散存储,内存利用率较高;便于代码或数据共享,支持动态链接等。访问效率下降:一次访问转换成了三次访问。













HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

在本课堂上,你想学习那些内容?你有那些建议?

作答

投票(匿名) 最多可选5项



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

在线听课评价:

- A 教师准备充分,讲述条理清晰
- B 能调动学习的积极性
- c 教学方式单一、缺乏互动
- D 学生的收获少,获得感不强
- · 内容枯燥、听不懂



提交

