△/开发指南/后端手册

△ 芋道源码 🖰 2022-04-03



#### 重要说明:

① 由于大家普遍反馈,"本地缓存"学习成本太高,一般 Redis 缓存足够满足大多数场景的性能要求,所以基本使用 Spring Cache + Redis 所替代。

也因此,本章节更多的,是讲解如何在项目中使用本地缓存。如果你不需要本地缓存,可以忽略本章节。


② 项目中还保留了部分地方使用本地缓存,例如说:短信客户端、文件客户端、敏感词等。主要原因是,它们是"有状态"的 Java 对象,无法缓存到 Redis 中。

系统使用本地缓存,提升公用逻辑的执行性能。例如说: \*

- 租户模块 2 缓存租户信息,每次 RESTful API 校验租户是否禁用、过期时,无需读库。
- 部门模块 增缓存部门信息,每次数据权限校验时,无需读库。
- 权限模块
   缓存权限信息,每次功能权限校验时,无需读库。

# 1. 实现原理

本地缓存的实现,一共有两步,如下图所示:



项目启动时,初始化缓存:从数据库中读取数据,写入到本地缓存(例如说一个 Map 对象)

数据变化时,实时刷新缓存: (例如说通过管理后台修改数据) 重新从数据库中读取数据,重新写入到本地缓存

# 2. 实战案例

以 角色模块 2 为例,讲解如何实现角色信息的本地缓存。

# 2.1 初始化缓存

① 在 RoleService 2 接口中, 定义 #initLocalCache() 方法。代码如下:

```
// RoleService.java

/**

* 初始化角色的本地缓存

*/

void initLocalCache();
```

### 为什么要定义接口方法?

稍后实时刷新缓存时,会调用 RoleService 接口的该方法。

② 在 RoleServiceImpl 类中,实现 #initLocalCache() 方法,通过 @PostConstruct 注解,在项目启动时进行本地缓存的初始化。代码如下:

```
// RoleServiceImpl.java

/**

* 角色缓存

* key: 角色编号 {@link RoleDO#getId()}

*

* 这里声明 volatile 修饰的原因是,每次刷新时,直接修改指向

*/

@Getter
private volatile Map<Long, RoleDO> roleCache;

/**

* 初始化 {@link #roleCache} 缓存

*/

@Override
@PostConstruct
public void initLocalCache() {

    // 注意: 忽略自动多租户,因为要全局初始化缓存
    TenantUtils.executeIgnore(() -> {
```

```
// 第一步: 查询数据
List<RoleDO> roleList = roleMapper.selectList();
log.info("[initLocalCache][缓存角色,数量为:{}]", roleList.size());

// 第二步: 构建缓存
roleCache = CollectionUtils.convertMap(roleList, RoleDO::getId);
});
}
```


### 疑问: 为什么使用 TenantUtils 的 executeIgnore 方法来执行逻辑?

由于 RoleDO 是多租户隔离,如果使用 TenantUtils 方法,会导致缓存刷新时,只加载某个租户的角色数据,导致本地缓存的错误。

所以,如果缓存的数据不存在多租户隔离的情况,可以不使用 TenantUtils 方法!!!!

## 2.2 实时刷新缓存

为什么需要使用 Spring Cloud Bus 2 来实时刷新缓存? 考虑到高可用,线上会部署多个 JVM 实例,需要通过 RocketMQ 广播到所有实例,实现本地缓存的刷新。



### 友情提示:

对 Spring Cloud Bus 不熟悉的同学,可以后续阅读 《芋道 Spring Cloud Alibaba 事件总线 Bus RocketMQ 入门 》 ② 文档。

## 2.2.1 RoleRefreshMessage

新建 RoleRefreshMessage 2 类,角色数据刷新 Message。代码如下:

```
@Data
public class RoleRefreshMessage extends RemoteApplicationEvent {
    public RoleRefreshMessage() {
    }
}
```

#### 2.2.2 RoleProducer

① 新建 RoleProducer 学 类,RoleRefreshMessage 的 Producer 生产者。代码如下:

```
@Component

| public class RoleProducer extends AbstractBusProducer {
| /**
| * 发送 {@link RoleRefreshMessage} 消息
| */
| public void sendRoleRefreshMessage() {
| publishEvent(new RoleRefreshMessage(this, getBusId(), selfDestinationSer) }
| }
```

② 在数据的新增 / 修改 / 删除等写入操作时,需要使用 RoleProducer 发送消息。如下图所示:

```
private RoleProducer roleProducer;
@Transactional
public Long createRole(RoleCreateReqVO reqVO, Integer type) {
   checkDuplicateRole(reqV0.getName(), reqV0.getCode(), id: null);
   RoleDO role = RoleConvert.INSTANCE.convert(reqV0);
   role.setDataScope(DataScopeEnum.ALL.getScope()); // 默认可查看所有数据。原因是,可能一些项目不需要项目权限
   roleMapper.insert(role);
   {\sf TransactionSynchronizationManager}. register Synchronization ({\sf new TransactionSynchronization}()
       public void afterCommit() {
            roleProducer.sendRoleRefreshMessage();
@Override
public void updateRole(RoleUpdateReqV0 reqV0) {
   checkUpdateRole(reqV0.getId());
   checkDuplicateRole(reqV0.getName(), reqV0.getCode(), reqV0.getId());
   RoleDO updateObject = RoleConvert.INSTANCE.convert(reqV0);
   roleMapper.updateById(updateObject);
   roleProducer.sendRoleRefreshMessage();
```

#### 2.2.3 RoleRefreshConsumer

新建 RoleRefreshConsumer 
 类,RoleRefreshMessage 的 Consumer 消费者,刷新本地缓存。代码如下:

```
@Component
@S1f4j
public class RoleRefreshConsumer {

    @Resource
    private RoleService roleService;

    @EventListener
    public void execute(RoleRefreshMessage message) {
        log.info("[execute][收到 Role 刷新消息]");
        roleService.initLocalCache();
    }
}
```

← Redis 缓存

异步任务→



Theme by **Vdoing** | Copyright © 2019-2023 芋道源码 | MIT License