```
我是一段不羁的公告!
```

记得给艿艿这 3 个项目加油,添加一个 STAR 噢。 https://github.com/YunaiV/SpringBoot-Labs https://github.com/YunaiV/onemall https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro

# 文章目录

- 1. 概述
- 2. Bootstrap 示例
- 3. Bootstrap
  - 3.1 构造方法
  - 3.2 resolver
  - 3.3 remoteAddress
  - 3.4 validate
  - 3.5 clone
  - 3.6 connect
    - 3.6.1 doResolveAndConnect
    - 3.6.2 doResolveAndConnect0
    - 3.6.3 doConnect
    - 3.6.4 finishConnect
      - 3.6.4.1 doFinishConnect
      - 3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
      - 功
    - 3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
      - 常
  - 3.7 initAndRegister
    - 3.7.1 创建 Channel 对象
      - 3.7.1.1 NioSocketChannel
    - 3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
  - 3.7.2 初始化 Channel 配置

#### 666. 彩蛋

```
(二) 之客户端
```

常使用 Netty 主要使用 NIO 部分,所以本文也只分享 Netty NIO

们在《精尽 Netty 源码分析 —— 调试环境搭建》 搭建的

```
("ssl") != null;
("host", "127.0.0.1");
tem.getProperty("port", "8007"));
tem.getProperty("size", "256"));
```

```
// 配置 SSL
final SslContext sslCtx;
if (SSL) {
   sslCtx = SslContextBuilder.forClient()
        .trustManager(InsecureTrustManagerFactory.INSTANCE).build();
} else {
   sslCtx = null;
}
// Configure the client.
// 创建一个 EventLoopGroup 对象
EventLoopGroup group = new NioEventLoopGroup();
try {
   // 创建 Bootstrap 对象
   Bootstrap b = new Bootstrap();
   b.group(group) // 设置使用的 EventLoopGroup
     .channel(NioSocketChannel.class) // 设置要被实例化的为 NioSocketChannel 类
     .option(ChannelOption.TCP_NODELAY, true) // 设置 NioSocketChannel 的可选项
     .handler(new ChannelInitializer<SocketChannel>() { // 设置 NioSocketChannel 的处理器
        @Override
```

2023/10/27 17:42

```
无
                  public void initChannel(SocketChannel ch) throws Exception {
                      ChannelPipeline p = ch.pipeline();
                      if (sslCtx != null) {
                          p.addLast(sslCtx.newHandler(ch.alloc(), HOST, PORT));
                      //p.addLast(new LoggingHandler(LogLevel.INFO));
                      p.addLast(new EchoClientHandler());
                  }
文章目录
  1. 概述
                                                  当端
  2. Bootstrap 示例
                                                  T).sync();
  3. Bootstrap
    3.1 构造方法
                                                  d.
    3.2 resolver
    3.3 remoteAddress
    3.4 validate
    3.5 clone
                                                  ate all threads.
    3.6 connect
       3.6.1 doResolveAndConnect
       3.6.2 doResolveAndConnect0
       3.6.3 doConnect
       3.6.4 finishConnect
         3.6.4.1 doFinishConnect
         3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
         3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
    3.7 initAndRegister
       3.7.1 创建 Channel 对象
         3.7.1.1 NioSocketChannel
         3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
       3.7.2 初始化 Channel 配置
                                                  ap 抽象类,用于 Client 的启动器实现类。
  666. 彩蛋
```

```
/**
 * 默认地址解析器对象
private static final AddressResolverGroup<?> DEFAULT_RESOLVER = DefaultAddressResolverGroup.INSTANCE;
 * 启动类配置对象
private final BootstrapConfig config = new BootstrapConfig(this);
 * 地址解析器对象
@SuppressWarnings("unchecked")
private volatile AddressResolverGroup<SocketAddress> resolver = (AddressResolverGroup<SocketAddress>)
/**
 * 连接地址
private volatile SocketAddress remoteAddress;
```

U. 1 TUNE/JIA

```
public Bootstrap() { }
private Bootstrap(Bootstrap bootstrap) {
    super(bootstrap);
    resolver = bootstrap.resolver;
    remoteAddress = bootstrap.remoteAddress;
}
文章目录
  1. 概述
                                                  用 DEFAULT_RESOLVER 即可。
  2. Bootstrap 示例
  3. Bootstrap
    3.1 构造方法
    3.2 resolver
    3.3 remoteAddress
                                                   设置 resolver 属性。代码如下:
    3.4 validate
    3.5 clone
    3.6 connect
                                                   resolver) {
       3.6.1 doResolveAndConnect
                                                  ddress>) (resolver == null ? DEFAULT RESOLVER : resol
       3.6.2 doResolveAndConnect0
       3.6.3 doConnect
       3.6.4 finishConnect
         3.6.4.1 doFinishConnect
         3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
         3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
                                                    代码如下:
    3.7 initAndRegister
       3.7.1 创建 Channel 对象
                                                   resolver) {
         3.7.1.1 NioSocketChannel
                                                  ddress>) (resolver == null ? DEFAULT_RESOLVER : resol
         3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
       3.7.2 初始化 Channel 配置
  666. 彩蛋
public Bootstrap remoteAddress(SocketAddress remoteAddress) {
    this.remoteAddress = remoteAddress;
    return this;
}
public Bootstrap remoteAddress(String inetHost, int inetPort) {
    remoteAddress = InetSocketAddress.createUnresolved(inetHost, inetPort);
    return this;
}
public Bootstrap remoteAddress(InetAddress inetHost, int inetPort) {
    remoteAddress = new InetSocketAddress(inetHost, inetPort);
    return this;
}
```

# 3.4 validate

#validate() 方法,校验配置是否正确。代码如下:

```
@Override
public Bootstrap validate() {
    // 父类校验
    super.validate();
    // handler 非空
    if (config.handler() == null) {
        throw new IllegalStateException("handler not set");
文章目录
  1. 概述
  2. Bootstrap 示例
                                                 法进行校验。
  3. Bootstrap
    3.1 构造方法
    3.2 resolver
    3.3 remoteAddress
    3.4 validate
    3.5 clone
    3.6 connect
       3.6.1 doResolveAndConnect
       3.6.2 doResolveAndConnect0
       3.6.3 doConnect
       3.6.4 finishConnect
         3.6.4.1 doFinishConnect
         3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
         3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
    3.7 initAndRegister
       3.7.1 创建 Channel 对象
         3.7.1.1 NioSocketChannel
                                                 p 构造方法,克隆一个 Bootstrap 对象。差别在于,下面的方
         3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
       3.7.2 初始化 Channel 配置
  666. 彩蛋
```

无

### #connect(...) 方法,连接服务端,即启动客户端。代码如下:

```
public ChannelFuture connect() {
    // 校验必要参数
    validate();
    SocketAddress remoteAddress = this.remoteAddress;
    if (remoteAddress == null) {
        throw new IllegalStateException("remoteAddress not set");
    }
    // 解析远程地址,并进行连接
    return doResolveAndConnect(remoteAddress, config.localAddress());
}

public ChannelFuture connect(String inetHost, int inetPort) {
    return connect(InetSocketAddress.createUnresolved(inetHost, inetPort));
}

public ChannelFuture connect(InetAddress inetHost, int inetPort) {
    return connect(new InetSocketAddress(inetHost, inetPort));
```

```
}
public ChannelFuture connect(SocketAddress remoteAddress) {
     // 校验必要参数
     validate();
     if (remoteAddress == null) {
          throw new NullPointerException("remoteAddress");
      // 粉托油和种杆 光进汽沫拉
                                                              fig.localAddress());
文章目录
   1. 概述
   2. Bootstrap 示例
                                                              Address, SocketAddress localAddress) {
   3. Bootstrap
     3.1 构造方法
     3.2 resolver
     3.3 remoteAddress
                                                              ress");
     3.4 validate
     3.5 clone
     3.6 connect
                                                              :alAddress);
         3.6.1 doResolveAndConnect
         3.6.2 doResolveAndConnect0
         3.6.3 doConnect
         3.6.4 finishConnect
           3.6.4.1 doFinishConnect
                                                              设务端, 启动客户端。如果需要同步, 则需要调用
           3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
           3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
     3.7 initAndRegister
        3.7.1 创建 Channel 对象
           3.7.1.1 NioSocketChannel
                                                                                   : EventLoopGroup
                                                                                                              : AddressResolver
                                                              Factory
           3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
         3.7.2 初始化 Channel 配置
                                                              elFuture
   666. 彩蛋
                                3: doResolveAndConnect(remoteAddress:SdcketAddress, localAddress:SocketAddress) : ChannelFuture
                                 4: initAndRegister() : ChannelFuture
             1. 创建 Channel 对象
                                  5: newChannel() : Channe
           2. 初始化 Channel 配置
  3. 注册 Channel 到 EventLoopGroup
                                 8: doResolveAndConnect0(channel:Channel, remoteAddress:SocketAddress, localAddress|int, promise:ChannelPromise) : ChannelFutute
                                  9: resolve(address:SocketAddress) : Future < SocketAddress >
                                  10: doConnect(remoteAddress:SocketAddress, localAddress:SocketAddress, connectPromise:ChannelPromise) : void
```

2023/10/27 17:42

• 主要有 5 个步骤,下面我们来拆解代码,看看和我们在《精尽 Netty 源码分析 —— NIO 基础(五)之示例》的NioClient 的代码,是**怎么对应**的。

• 相比 #bind(...) 方法的流程, 主要是**绿色**的 2 个步骤。

#### 3.6.1 doResolveAndConnect

#doResolveAndConnect(final SocketAddress remoteAddress, final SocketAddress localAddress) 方法,代码如下:

```
文章目录
                                                  al SocketAddress remoteAddress, final SocketAddress l
                                                  异步的过程,所以返回一个 ChannelFuture 对象。
  1. 概述
                                                  gister();
  2. Bootstrap 示例
                                                  ();
  3. Bootstrap
    3.1 构造方法
    3.2 resolver
    3.3 remoteAddress
    3.4 validate
    3.5 clone
    3.6 connect
       3.6.1 doResolveAndConnect
                                                  remoteAddress, localAddress, channel.newPromise());
       3.6.2 doResolveAndConnect0
       3.6.3 doConnect
                                                  ys fulfilled already, but just in case it's not.
       3.6.4 finishConnect
                                                  ise = new PendingRegistrationPromise(channel);
         3.6.4.1 doFinishConnect
         3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
                                                  reListener() {
         3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
                                                  nnelFuture future) throws Exception {
    3.7 initAndRegister
                                                  and do a null check so we only need one volatile read
       3.7.1 创建 Channel 对象
         3.7.1.1 NioSocketChannel
                                                  e();
         3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
       3.7.2 初始化 Channel 配置
                                                  entLoop failed so fail the ChannelPromise directly to
  666. 彩蛋
                                                  once we try to access the EventLoop of the Channel.
26:
                         promise.setFailure(cause);
27:
                    } else {
28:
                         // Registration was successful, so set the correct executor to use.
29:
                         // See https://github.com/netty/netty/issues/2586
                         promise.registered();
30:
31:
                         // 解析远程地址,并进行连接
32:
                         doResolveAndConnect0(channel, remoteAddress, localAddress, promise);
33:
34:
                    }
35:
                 }
36:
37:
            });
38:
            return promise;
39:
        }
40: }
```

- 第 3 行:调用 #initAndRegister() 方法,初始化并注册一个 Channel 对象。因为注册是**异步**的过程,所以返回一个 ChannelFuture 对象。详细解析,见 「3.7 initAndRegister」。
  - 第6至10行: 若执行失败, 直接进行返回 regFuture 对象。

• 第9至37行: 因为注册是**异步**的过程,有可能已完成,有可能未完成。所以实现代码分成了【第12行】和【第13至37行】分别处理已完成和未完成的情况。

- 核心在【第 12 行】或者【第 33 行】的代码,调用 #doResolveAndConnect0(final Channel channel, SocketAddress remoteAddress, final SocketAddress localAddress, final ChannelPromise promise) 方法,解析远程地址,并进行连接。
- 如果**异步**注册对应的 ChanelFuture 未完成,则调用
  ChannelFuture#addListener(ChannelFutureListener) 方法,添加监听器,在**注册**完成后,进行回调执行
  #doResolveAndConnect0(...) 方法的逻辑。详细解析,见 [3.6.2 doResolveAndConnect0]。

```
#doResolveAndConnect0(...) 方法的逻辑。详细解析,见「3.6.2 doResolveAndConnect0」。
    文章目录
  1. 概述
  2. Bootstrap 示例
  3. Bootstrap
                                               3.7 initAndRegister」的内容在回过头来
    3.1 构造方法
    3.2 resolver
                                              ...) 方法的执行,在
    3.3 remoteAddress
    3.4 validate
    3.5 clone
    3.6 connect
      3.6.1 doResolveAndConnect
                                              进行连接。代码如下:
      3.6.2 doResolveAndConnect0
      3.6.3 doConnect
      3.6.4 finishConnect
                                              nal Channel channel, SocketAddress remoteAddress,
        3.6.4.1 doFinishConnect
                                              nal SocketAddress localAddress, final ChannelPromise
        3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
                                              ventLoop();
        3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
                                               resolver = this.resolver.getResolver(eventLoop);
    3.7 initAndRegister
                                              ss) | resolver.isResolved(remoteAddress)) {
      3.7.1 创建 Channel 对象
                                               t to do with the specified remote address or it's res
        3.7.1.1 NioSocketChannel
                                              ress, promise);
        3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
      3.7.2 初始化 Channel 配置
  666. 彩蛋
13:
           // 解析远程地址
14:
           final Future<SocketAddress> resolveFuture = resolver.resolve(remoteAddress);
15:
           if (resolveFuture.isDone()) {
16:
17:
               // 解析远程地址失败,关闭 Channel ,并回调通知 promise 异常
18:
               final Throwable resolveFailureCause = resolveFuture.cause();
19:
               if (resolveFailureCause != null) {
20:
                   // Failed to resolve immediately
21:
                   channel.close();
                   promise.setFailure(resolveFailureCause);
22:
23:
               } else {
24:
                   // Succeeded to resolve immediately; cached? (or did a blocking lookup)
25:
                   // 连接远程地址
                   doConnect(resolveFuture.getNow(), localAddress, promise);
26:
27:
               }
28:
               return promise;
           }
29:
30:
31:
           // Wait until the name resolution is finished.
```

resolveFuture.addListener(new FutureListener<SocketAddress>() {

32:

2023/10/27 17:42

```
无
33:
               @Override
               public void operationComplete(Future<SocketAddress> future) throws Exception {
34:
                   // 解析远程地址失败,关闭 Channel , 并回调通知 promise 异常
35:
                   if (future.cause() != null) {
36:
                      channel.close();
37:
38:
                      promise.setFailure(future.cause());
                   // 解析远程地址成功,连接远程地址
39:
40:
                   } else {
                      doConnect(future cotNew(), localAddress, promise);
文章目录
  1. 概述
  2. Bootstrap 示例
  3. Bootstrap
    3.1 构造方法
    3.2 resolver
    3.3 remoteAddress
    3.4 validate
    3.5 clone
    3.6 connect
      3.6.1 doResolveAndConnect
      3.6.2 doResolveAndConnect0
                                             是异步的过程,所以返回一个 Future 对象。
      3.6.3 doConnect
                                             点,所以暂时省略。 😈 老艿艿猜测胖友应该也暂时不感兴
      3.6.4 finishConnect
        3.6.4.1 doFinishConnect
                                             有可能未完成。所以实现代码分成了【第 16 至 29 行】和
        3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
                                             oConnect(...) 方法,连接远程地址。
        3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
                                             ddListener(FutureListener) 方法,添加监听器,在
                                             ]逻辑。详细解析,见见 [3.13.3 doConnect]。
    3.7 initAndRegister
                                             湒之后。
      3.7.1 创建 Channel 对象
                                              【第 16 至 30 行】的条件,即无需走异步的流程。
        3.7.1.1 NioSocketChannel
        3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
      3.7.2 初始化 Channel 配置
  666. 彩蛋
```

辑。代码如下:

```
1: private static void doConnect(final SocketAddress remoteAddress, final SocketAddress localAddress,
        // This method is invoked before channelRegistered() is triggered. Give user handlers a chanc
 3:
 4:
        // the pipeline in its channelRegistered() implementation.
        final Channel channel = connectPromise.channel();
 5:
 6:
        channel.eventLoop().execute(new Runnable() {
 7:
 8:
            @Override
文章目录
                                                 , connectPromise);
  1. 概述
  2. Bootstrap 示例
  3. Bootstrap
                                                 , localAddress, connectPromise);
    3.1 构造方法
    3.2 resolver
                                                lFutureListener.CLOSE_ON_FAILURE);
    3.3 remoteAddress
    3.4 validate
    3.5 clone
    3.6 connect
       3.6.1 doResolveAndConnect
       3.6.2 doResolveAndConnect0
       3.6.3 doConnect
       3.6.4 finishConnect
                                                辑。但是,实际上当前线程已经是 EventLoop 所在的线程
         3.6.4.1 doFinishConnect
                                                上释。感叹句,Netty 虽然代码量非常庞大且复杂,但是英文
         3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
                                                苗述, 也非常健全。
                                                行 Channel 连接远程地址的逻辑。后续的方法栈调用如下
         3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
                                                 tty.channel.nio)
    3.7 initAndRegister
                                                                             p remoteAddress = {java
      3.7.1 创建 Channel 对象
                                                                             connectPromise = null
         3.7.1.1 NioSocketChannel
         3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
       3.7.2 初始化 Channel 配置
  666. 彩蛋
   • 处是老杆士,我们无盲略垾 pipeline 的内部头现代码,从 AbstractNioUnsafe#connect(final
```

・ <u>M. AbstractNiounsare#connect(final</u>

SocketAddress remoteAddress, final SocketAddress localAddress, final ChannelPromise

promise) 方法, 继续向下分享。

AbstractNioUnsafe#connect(final SocketAddress remoteAddress, final SocketAddress localAddress, final ChannelPromise promise) 方法, 执行 Channel 连接远程地址的逻辑。代码如下:

```
1: @Override
2: public final void connect(final SocketAddress remoteAddress, final SocketAddress localAddress, fin
       if (!promise.setUncancellable() || !ensureOpen(promise)) {
           return;
4:
5:
       }
6:
7:
       try {
           // 目前有正在连接远程地址的 ChannelPromise ,则直接抛出异常,禁止同时发起多个连接。
8:
9:
           if (connectPromise != null) {
               // Already a connect in process.
10:
11:
               throw new ConnectionPendingException();
12:
           }
13:
```

```
// 记录 Channel 是否激活
14:
            boolean wasActive = isActive();
15:
16:
17:
            // 执行连接远程地址
            if (doConnect(remoteAddress, localAddress)) {
18:
19:
                fulfillConnectPromise(promise, wasActive);
20:
            } else {
21:
                // 记录 connectPromise
22.
文章目录
                                                 dress;
  1. 概述
  2. Bootstrap 示例
                                                 听连接远程地址超时。若连接超时,则回调通知 connectPromise
  3. Bootstrap
    3.1 构造方法
                                                  ().getConnectTimeoutMillis(); // 默认 30 * 1000 毫秒
    3.2 resolver
    3.3 remoteAddress
                                                  .oop().schedule(new Runnable() {
    3.4 validate
    3.5 clone
    3.6 connect
                                                  tPromise = AbstractNioChannel.this.connectPromise;
       3.6.1 doResolveAndConnect
                                                  on cause = new ConnectTimeoutException("connection ti
       3.6.2 doResolveAndConnect0
                                                   null && connectPromise.tryFailure(cause)) {
       3.6.3 doConnect
       3.6.4 finishConnect
                                                  ());
         3.6.4.1 doFinishConnect
         3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
                                                 Unit.MILLISECONDS);
         3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
    3.7 initAndRegister
       3.7.1 创建 Channel 对象
                                                 itureListener() {
         3.7.1.1 NioSocketChannel
         3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
                                                  (ChannelFuture future) throws Exception {
       3.7.2 初始化 Channel 配置
                                                   {
  666. 彩蛋
48:
                            if (connectTimeoutFuture != null) {
49:
                                 connectTimeoutFuture.cancel(false);
50:
                            }
                             // 置空 connectPromise
51:
                            connectPromise = null;
52:
53:
                            close(voidPromise());
54:
                        }
55:
56:
                });
57:
            }
        } catch (Throwable t) {
58:
            // 回调通知 promise 发生异常
59:
            promise.tryFailure(annotateConnectException(t, remoteAddress));
60:
61:
            closeIfClosed();
62:
63: }
```

• 第8至12行:目前有正在连接远程地址的 Channel Promise ,则直接抛出异常,禁止同时发起多个连接。connect Promise 变量,定义在 Abstract Nio Channel 类中,代码如下:

```
/**

* 目前正在连接远程地址的 ChannelPromise 对象。

*

* The future of the current connection attempt. If not null, subsequent

* connection attempts will fail.

*/
private ChannelPromise connectPromise;
```

```
激活。NioSocketChannel 对该方法的实现代码如下:
文章目录
  1. 概述
  2. Bootstrap 示例
  3. Bootstrap
    3.1 构造方法
    3.2 resolver
    3.3 remoteAddress
    3.4 validate
                                                 此时,一般返回的是 false 。
    3.5 clone
                                                dress, SocketAddress localAddress) 方法,执行连接
    3.6 connect
       3.6.1 doResolveAndConnect
       3.6.2 doResolveAndConnect0
       3.6.3 doConnect
       3.6.4 finishConnect
         3.6.4.1 doFinishConnect
                                                 remoteAddress, SocketAddress localAddress) throws E
         3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
         3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
    3.7 initAndRegister
      3.7.1 创建 Channel 对象
                                                 功
         3.7.1.1 NioSocketChannel
         3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
       3.7.2 初始化 Channel 配置
                                                onnect(javaChannel(), remoteAddress);
  666. 彩蛋
                                                IECT )事件。
   13:
               if (!connected) {
   14:
                   selectionKey().interestOps(SelectionKey.OP_CONNECT);
    15:
               // 标记执行是否成功
   16:
   17:
               success = true;
               // 返回是否连接完成
   18:
               return connected;
   19:
    20:
           } finally {
               // 执行失败,则关闭 Channel
   21:
    22:
               if (!success) {
   23:
                   doClose();
    24:
               }
   25:
           }
   26: }
```

- 第3至6行: 若 localAddress 非空,则调用 #doBind0(SocketAddress) 方法,绑定本地地址。一般情况下,NIO Client 是不需要绑定本地地址的。默认情况下,系统会随机分配一个可用的本地地址,进行绑定。
- 第 11 行: 调用 SocketUtils#connect(SocketChannel socketChannel, SocketAddress remoteAddress) 方法, Java 原生 NIO SocketChannel 连接 远程地址,并返回是否连接完成(成功 )。代码如

下:

#### 文章目录

- 1. 概述
- 2. Bootstrap 示例
- 3. Bootstrap
  - 3.1 构造方法
  - 3.2 resolver
  - 3.3 remoteAddress
  - 3.4 validate
  - 3.5 clone
  - 3.6 connect
    - 3.6.1 doResolveAndConnect
    - 3.6.2 doResolveAndConnect0
    - 3.6.3 doConnect
    - 3.6.4 finishConnect
      - 3.6.4.1 doFinishConnect
      - 3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
      - Ιħ
    - 3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
      - 常
  - 3.7 initAndRegister
    - 3.7.1 创建 Channel 对象
      - 3.7.1.1 NioSocketChannel
      - 3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
    - 3.7.2 初始化 Channel 配置

666. 彩蛋

作包在 AccessController 中呢? 我们来看下 SocketUtils

ges enabled. This is necessary for applications ink SocketPermission} to their application. By ns can proceed even if some code in the calling

解。

长键字,或者阅读《Java安全模型介绍》。

= false )时,我们可以看到,调用 事件( SelectionKey.OP\_CONNECT )为感兴趣的事件。也 立的 Selector 将会轮询到该事件,可以进一步处理。

,调用 #doClose() 方法,关闭 Channel。 annel socketChannel,SocketAddress

remoteAddress) 方法的结果为 false , 所以不会执行【第 19 行】代码的 #fulfillConnectPromise(ChannelPromise promise, boolean wasActive) 方法,而是执行【第 20 至 57 行】 的代码逻辑。

- 第22行: 记录 connectPromise 。
- 第 24 行: 记录 requestedRemoteAddress 。 requestedRemoteAddress 变量,在 AbstractNioChannel 类中定 义,代码如下:

```
/**
 * 正在连接的远程地址
 */
private SocketAddress requestedRemoteAddress;
```

• 第 26 至 40 行: 调用 EventLoop#schedule(Runnable command, long delay, TimeUnit unit) 方法,发起定时任务 connectTimeoutFuture ,监听连接远程地址**是否超时**。若连接超时,则回调通知 connectPromise 超时异常。 connectPromise 变量,在 AbstractNioChannel 类中定义,代码如下:

```
/**
* 连接超时监听 ScheduledFuture 对象。
```

```
*/
private ScheduledFuture<?> connectTimeoutFuture;
```

• 第 42 至 57 行: 调用 ChannelPromise#addListener(ChannelFutureListener) 方法,添加监听器,监听连接远程地址**是否取消**。若取消,则取消 connectTimeoutFuture 任务,并置空 connectPromise 。这样,客户端 Channel 可以发起下一次连接。

无

#### 3.6.4 finishConnect

```
文章目录
                                                  答案在 AbstractNioUnsafe#finishConnect() 方法中。而
                                                  事件时,进行触发。调用栈如下图:
  1. 概述
                                                  connectPromise = {io.netty.bootstrap.Abst
  2. Bootstrap 示例
                                                                    ► & connectTimeoutFuture = {io.netty.util.conc
                                                                       requestedRemoteAddress = {java.net.lnetSet
  3. Bootstrap
    3.1 构造方法
    3.2 resolver
    3.3 remoteAddress
    3.4 validate
    3.5 clone
                                                  实现代码,从 `AbstractNioUnsafe#finishConnect()` 方法,纠
    3.6 connect
       3.6.1 doResolveAndConnect
       3.6.2 doResolveAndConnect0
                                                  鮐的连接。代码如下:
       3.6.3 doConnect
       3.6.4 finishConnect
         3.6.4.1 doFinishConnect
         3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
                                                  nt loop only if the connection attempt was
         3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
    3.7 initAndRegister
       3.7.1 创建 Channel 对象
         3.7.1.1 NioSocketChannel
         3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
       3.7.2 初始化 Channel 配置
  666. 彩蛋
12:
            doFinishConnect();
            // 通知 connectPromise 连接完成
13:
            fulfillConnectPromise(connectPromise, wasActive);
14:
15:
        } catch (Throwable t) {
            // 通知 connectPromise 连接异常
16:
            fulfillConnectPromise(connectPromise, annotateConnectException(t, requestedRemoteAddress))
17:
18:
        } finally {
            // 取消 connectTimeoutFuture 任务
19:
20:
            // Check for null as the connectTimeoutFuture is only created if a connectTimeoutMillis >
21:
            // See https://github.com/netty/netty/issues/1770
22:
            if (connectTimeoutFuture != null) {
                connectTimeoutFuture.cancel(false);
23:
24:
            }
            // 置空 connectPromise
25:
26:
            connectPromise = null;
27:
        }
28: }
```

• 第6行: 判断是否在 EventLoop 的线程中。

• 第 10 行:调用 #isActive() 方法,获得 Channel 是否激活。笔者调试时,此时返回 false ,因为连接还没完成。

- 第 12 行: 调用 #doFinishConnect() 方法,执行完成连接的逻辑。详细解析,见「3.6.4.1 doFinishConnect」。
- 第 14 行: 执行完成连接**成功**,调用 #fulfillConnectPromise(ChannelPromise promise, boolean wasActive) 方法,通知 connectPromise 连接完成。详细解析,见 [3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成功]。
- 第 15 至 17 行: 执行完成连接**异常**,调用 #fulfillConnectPromise(ChannelPromise promise, Throwable cause) 方法,通知 connectPromise 连接异常。详细解析,见 [3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异常]。
- 第 18 至 27 行: 执行完成连接**结束**,取消 connectTimeoutFuture 任务,并置空 connectPromise 。

#### 文章目录 连接的逻辑。代码如下: 1. 概述 2. Bootstrap 示例 3. Bootstrap 3.1 构造方法 { 3.2 resolver 3.3 remoteAddress 3.4 validate 3.5 clone 3.6 connect 3.6.1 doResolveAndConnect 3.6.2 doResolveAndConnect0 shConnect() 方法,完成连接。 😈 美滋滋。 3.6.3 doConnect 3.6.4 finishConnect 3.6.4.1 doFinishConnect 3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成 romise promise, Throwable cause) 方法, 通知 3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异 mise promise, boolean wasActive) { 3.7 initAndRegister 3.7.1 创建 Channel 对象 omise has been notified already. 3.7.1.1 NioSocketChannel 3.7.1.2 AbstractNioByteChannel 3.7.2 初始化 Channel 配置 666. 彩蛋 8: // Get the state as trySuccess() may trigger an ChannelFutureListener that will close the Chan // We still need to ensure we call fireChannelActive() in this case. 9: 10: boolean active = isActive(); 11: // 回调通知 promise 执行成功 12: // trySuccess() will return false if a user cancelled the connection attempt. 13: boolean promiseSet = promise.trySuccess(); 14: 15: // 若 Channel 是新激活的, 触发通知 Channel 已激活的事件。 16: // Regardless if the connection attempt was cancelled, channelActive() event should be trigger 17: 18: // because what happened is what happened. 19: if (!wasActive && active) { 20: pipeline().fireChannelActive(); 21: } 22: 23. // If a user cancelled the connection attempt, close the channel, which is followed by channel 24: // TODO 芋艿 if (!promiseSet) { 25: 26: close(voidPromise());

```
27: }
28: }
```

无

- 第 10 行:调用 #isActive() 方法,获得 Channel 是否激活。笔者调试时,此时返回 true ,因为连接已经完成。
- 第 14 行: 回调通知 promise 执行成功。此处的通知,对应回调的是我们添加到 #connect(...) 方法返回的 ChannelFuture 的 ChannelFutureListener 的监听器。示例代码如下:

```
文章目录
                                               :ener(new ChannelFutureListener() {    // 回调的就是我!
  1. 概述
                                               future) throws Exception {
  2. Bootstrap 示例
  3. Bootstrap
    3.1 构造方法
    3.2 resolver
    3.3 remoteAddress
    3.4 validate
    3.5 clone
                                                true , 因此, Channel 可以认为是新激活的, 满足【第
    3.6 connect
      3.6.1 doResolveAndConnect
                                               nelActive() 方法, 触发 Channel 激活的事件。【重
      3.6.2 doResolveAndConnect0
                                               3就说,会调用到 AbstractUnsafe#beginRead() 方
      3.6.3 doConnect
                                               寸,设置的 readInterestOp =
      3.6.4 finishConnect
                                               1,客户端可以读取服务端发送来的数据。
         3.6.4.1 doFinishConnect
                                               1 《精尽 Netty 源码分析 —— 启动 (一) 之服务端》的
        3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
                                               romiseSet
        3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
    3.7 initAndRegister
      3.7.1 创建 Channel 对象
                                               hrowable cause) 方法,通知 connectPromise 连接异常。
        3.7.1.1 NioSocketChannel
        3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
      3.7.2 初始化 Channel 配置
                                                promise, Throwable cause) {
  666. 彩蛋
        // Closed via cancellation and the promise has been notified already.
        return;
    }
    // 回调通知 promise 发生异常
    // Use tryFailure() instead of setFailure() to avoid the race against cancel().
    promise.tryFailure(cause);
    // 关闭
    closeIfClosed();
}
```

• 比较简单,已经添加中文注释,胖友自己查看。

# 3.7 initAndRegister

Bootstrap 继承 AbstractBootstrap 抽象类,所以 #initAndRegister() 方法的流程上是一致的。所以和 ServerBootstrap 的差别在于:

1. 创建的 Channel 对象不同。

2. 初始化 Channel 配置的代码实现不同。

# 3.7.1 创建 Channel 对象

考虑到本文的内容,我们以 NioSocketChannel 的创建过程作为示例。创建 NioSocketChannel 对象的流程,和 NioServerSocketChannel 基本是一致的,所以流程图我们就不提供了,直接开始撸源码。

#### 3.7.1.1 NioSocketChannel

```
東目章文
                                                  ECTOR PROVIDER = SelectorProvider.provider();
  1. 概述
  2. Bootstrap 示例
  3. Bootstrap
    3.1 构造方法
    3.2 resolver
    3.3 remoteAddress
    3.4 validate
                                                  ) {
    3.5 clone
    3.6 connect
       3.6.1 doResolveAndConnect
       3.6.2 doResolveAndConnect0
       3.6.3 doConnect
                                                  torProvider 实现类。
       3.6.4 finishConnect
                                                  实现类,也会对应一个 ChannelConfig 实现类。例如,
         3.6.4.1 doFinishConnect
         3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
                                                  rovider) 方法, 创建 NIO 的 ServerSocketChannel 对象。
         3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
    3.7 initAndRegister
                                                  Provider provider) {
       3.7.1 创建 Channel 对象
         3.7.1.1 NioSocketChannel
         3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
                                                   open {@link SocketChannel} and so remove condition
       3.7.2 初始化 Channel 配置
                                                   which is called by each SocketChannel.open() other
  666. 彩蛋
            * See <a href="https://github.com/netty/netty/issues/2308">#2308</a>.
           return provider.openSocketChannel();
      } catch (IOException e) {
           throw new ChannelException("Failed to open a socket.", e);
      }
  }
```

- 😈 是不是很熟悉这样的代码,效果和 SocketChannel#open() 方法创建 SocketChannel 对象是一致。
- #NioSocketChannel(SocketChannel channel) 构造方法,代码如下:

```
public NioSocketChannel(SocketChannel socket) {
      this(null, socket);
  }
  public NioSocketChannel(Channel parent, SocketChannel socket) {
      super(parent, socket);
      config = new NioSocketChannelConfig(this, socket.socket());
文章目录
                                                   ,见 「3.7.1.2 AbstractNioByteChannel」。
                                                  对象。
  1. 概述
  2. Bootstrap 示例
  3. Bootstrap
    3.1 构造方法
    3.2 resolver
                                                  SelectableChannel ch) {
    3.3 remoteAddress
    3.4 validate
    3.5 clone
    3.6 connect
       3.6.1 doResolveAndConnect
                                                   和 NioServerSocketChannel 是一致的。
       3.6.2 doResolveAndConnect0
       3.6.3 doConnect
       3.6.4 finishConnect
         3.6.4.1 doFinishConnect
         3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
                                                  弋码如下:
         3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
    3.7 initAndRegister
       3.7.1 创建 Channel 对象
         3.7.1.1 NioSocketChannel
         3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
       3.7.2 初始化 Channel 配置
  666. 彩蛋
    final Map<ChannelOption<?>, Object> options = options0();
    synchronized (options) {
         setChannelOptions(channel, options, logger);
    }
    // 初始化 Channel 的属性集合
    final Map<AttributeKey<?>, Object> attrs = attrs0();
    synchronized (attrs) {
        for (Entry<AttributeKey<?>, Object> e: attrs.entrySet()) {
            channel.attr((AttributeKey<Object>) e.getKey()).set(e.getValue());
        }
    }
}
```

• 比较简单,已经添加中文注释,胖友自己查看。

# 666. 彩蛋

撸完 Netty 服务端启动之后,再撸 Netty 客户端启动之后,出奇的顺手。美滋滋。

另外,也推荐如下和 Netty 客户端启动相关的文章,以加深理解:

- 杨武兵 《Netty 源码分析系列 —— Bootstrap》
- 永顺《Netty 源码分析之 一 揭开 Bootstrap 神秘的红盖头 (客户端)》

# 文章目录

- 1. 概述
- 2. Bootstrap 示例
- 3. Bootstrap
  - 3.1 构造方法
  - 3.2 resolver
  - 3.3 remoteAddress
  - 3.4 validate
  - 3.5 clone
  - 3.6 connect
    - 3.6.1 doResolveAndConnect
    - 3.6.2 doResolveAndConnect0
    - 3.6.3 doConnect
    - 3.6.4 finishConnect
      - 3.6.4.1 doFinishConnect
      - 3.6.4.2 fulfillConnectPromise 成
      - 功
      - 3.6.4.3 fulfillConnectPromise 异
      - 常
  - 3.7 initAndRegister
    - 3.7.1 创建 Channel 对象
      - 3.7.1.1 NioSocketChannel
    - 3.7.1.2 AbstractNioByteChannel
    - 3.7.2 初始化 Channel 配置
- 666. 彩蛋