回到首页

Q

#### 我是一段不羁的公告!

### 文章目录

- 1. 概述
- 2. ByteToMessageDecoder 核心类图
- 3. 为什么要粘包拆包
  - 3.1 为什么要粘包
  - 3.2 为什么要拆包
  - 3.3 拆包的原理
- 4. Cumulator
  - 4.1 MERGE\_CUMULATOR
  - 4.2 COMPOSITE\_CUMULATOR
  - 4.3 对比
- 5. ByteToMessageDecoder
  - 5.1 构造方法
  - 5.2 channelRead
  - 5.3 callDecode

531


decodeRemovalReentryProtection

- 5.4 channelReadComplete
- 5.5 channellnactive
- 5.6 userEventTriggered
- 5.7 handlerRemoved
- 5.8 internalBuffer
- 5.9 actualReadableBytes

666. 彩蛋

c 之 ByteToMessageDecoder

中,我们看了 ChannelHandler 的核心类图,如下:



• 绿框部分,我们可以看到,Netty 基于 Channel Handler 实现了读写的数据(消息)的编解码。

Codec(编解码) = Encode(编码) + Decode(解码)。

- 图中有五个和 Codec 相关的类,整理如下:
  - 😈 , 实际应该是六个, 漏画了 MessageToMessageDecoder 类。
  - ByteToMessageCodec, ByteToMessageDecoder + MessageByteEncoder的组合。
    - ByteToMessageDecoder,将字节解码成消息。
    - MessageByteEncoder,将消息编码成字节。
  - MessageToMessageCodec, MessageToMessageDecoder + MessageToMessageEncoder的组合。
    - MessageToMessageDecoder,将消息解码成另一种消息。
    - MessageToMessageEncoder,将消息编码成另一种消息。

而本文,我们来分享 ByteToMessageDecoder 部分的内容。

# 2. ByteToMessageDecoder 核心类图



首先你得了解一下 TCP/IP 协议,在用户数据量非常小的情况下,极端情况下,一个字节,该 TCP 数据包的有效载荷非常低,传递 100 字节的数据,需要 100 次TCP传送, 100 次ACK,在应用及时性要求不高的情况下,将这 100 个有效数据拼接成一个数据包,那会缩短到一个TCP数据包,以及一个 ack ,有效载荷提高了,带宽也节省了。

非极端情况,有可能两个数据包拼接成一个数据包,也有可能一个半的数据包拼接成一个数据包,也有可能两个半的数据包拼接成一个数据包。

## 3.2 为什么要拆包

拆包和粘包是相对的,一端粘了包,另外一端就需要将粘过的包拆开。举个栗子,发送端将三个数据包粘成两个TCP数据包发送到接收端,接收端就需要根据应用协议将两个数据包重新组装成三个数据包。

还有一种情况就是用户数据包超过了 mss(最大报文长度),那么这个数据包在发送的时候必须拆分成几个数据包,接收端收到之后需要将这些数据包粘合起来之

后, 再拆开。

#### 文章目录

- 1. 概述
- 2. ByteToMessageDecoder 核心类图
- 3. 为什么要粘包拆包
  - 3.1 为什么要粘包
  - 3.2 为什么要拆包
  - 3.3 拆包的原理
- 4. Cumulator
  - 4.1 MERGE CUMULATOR
  - 4.2 COMPOSITE\_CUMULATOR
  - 4.3 对比
- 5. ByteToMessageDecoder
  - 5.1 构造方法
  - 5.2 channelRead
  - 5.3 callDecode

5.3.1

decodeRemovalReentryProtection

- 5.4 channelReadComplete
- 5.5 channellnactive
- 5.6 userEventTriggered
- 5.7 handlerRemoved
- 5.8 internalBuffer
- 5.9 actualReadableBytes

666. 彩蛋

个完整的数据包:

个完整的业务数据包,那就保留该数到一个完整的数据包。

数据足够拼接成一个数据包,那就将已 够成一个完整的业务数据包传递到业 和下次读到的数据尝试拼接。

译为"累加器",用于将读取到的数据进行累加到一起,然后再尝

从而完整。当然,累加的过程,没准又进入了一个不完整的

#### Cumulator 接口, 代码如下:

```
/**

* ByteBuf 累积器接口

*

* Cumulate {@link ByteBuf}s.

*/

public interface Cumulator {

/**

* Cumulate the given {@link ByteBuf}s and return the {@link ByteBuf} that holds the cumulated byt

* The implementation is responsible to correctly handle the life-cycle of the given {@link ByteBu

* call {@link ByteBuf#release()} if a {@link ByteBuf} is fully consumed.

*

* @param alloc ByteBuf 分配器

* @param cumulation ByteBuf 当前累积结果

* @param in 当前读取(输入) ByteBuf

* @return ByteBuf 新的累积结果

*/

ByteBuf cumulate(ByteBufAllocator alloc, ByteBuf cumulation, ByteBuf in);
```

• 对于 Cumulator#cumulate(ByteBufAllocator alloc, ByteBuf cumulation, ByteBuf in) 方法,将**原有** cumulation 累加上**新的** in ,返回"新"的 ByteBuf 对象。

• 如果 in 过大, 超过 cumulation 的空间上限, 使用 alloc 进行扩容后再累加。

```
文章目录
  1. 概述
                                               ew Cumulator() {
  2. ByteToMessageDecoder 核心类图
  3. 为什么要粘包拆包
    3.1 为什么要粘包
    3.2 为什么要拆包
                                                = new Cumulator() {
    3.3 拆包的原理
  4. Cumulator
    4.1 MERGE_CUMULATOR
    4.2 COMPOSITE_CUMULATOR
    4.3 对比
  5. ByteToMessageDecoder
    5.1 构造方法
    5.2 channelRead
    5.3 callDecode
                                                I果空间不够,扩容出新的 ByteBuf ,再继续进行累积。代码如
      5.3.1
      decodeRemovalReentryProtection
    5.4 channelReadComplete
    5.5 channellnactive
    5.6 userEventTriggered
    5.7 handlerRemoved
    5.8 internalBuffer
                                               to one {@link ByteBuf}'s, using memory copies.
    5.9 actualReadableBytes
  666. 彩蛋
                                                 = new Cumulator() {
  3:
         @Override
  4:
         public ByteBuf cumulate(ByteBufAllocator alloc, ByteBuf cumulation, ByteBuf in) {
             final ByteBuf buffer;
             if (cumulation.writerIndex() > cumulation.maxCapacity() - in.readableBytes() // 超过空间大
                    || cumulation.refCnt() > 1 // 引用大于 1 , 说明用户使用了 slice().retain() 或 duplic
  7:
                                              // 此时扩容返回一个新的累积区ByteBuf,方便用户对老的累积区E
  8:
  9:
                    || cumulation.isReadOnly()) { // 只读,不可累加,所以需要改成可写
                // Expand cumulation (by replace it) when either there is not more room in the buffer
 10:
                // or if the refCnt is greater then 1 which may happen when the user use slice().reta
 11:
                // duplicate().retain() or if its read-only.
 12:
                //
 13:
                // See:
 14:
                // - https://github.com/netty/netty/issues/2327
 15:
                // - https://github.com/netty/netty/issues/1764
                // 扩容,返回新的 buffer
 17:
                buffer = expandCumulation(alloc, cumulation, in.readableBytes());
 18:
             } else {
 19:
                // 使用老的 buffer
 20:
                buffer = cumulation;
 21:
 22:
             // 写入 in 到 buffer 中
 23:
            buffer.writeBytes(in);
 24:
 25:
             // 释放输入 in
 26:
             in.release();
 27:
             // 返回 buffer
```

```
28:
            return buffer;
 29:
 30:
 31: };
文章目录
  1. 概述
  2. ByteToMessageDecoder 核心类图
  3. 为什么要粘包拆包
                                             ation.maxCapacity() - in.readableBytes() ,
    3.1 为什么要粘包
    3.2 为什么要拆包
    3.3 拆包的原理
  4. Cumulator
                                             于1,说明用户使用了
    4.1 MERGE_CUMULATOR
                                             cate()#retain() 方法, 使 refCnt 增加并且大于
    4.2 COMPOSITE_CUMULATOR
    4.3 对比
                                             到。
  5. ByteToMessageDecoder
    5.1 构造方法
    5.2 channelRead
                                             expandCumulation(ByteBufAllocator alloc,
    5.3 callDecode
                                             容,并返回新的,并赋值给 buffer 。代码如下:
      5.3.1
      decodeRemovalReentryProtection
    5.4 channelReadComplete
                                             tor alloc, ByteBuf cumulation, int readable) {
    5.5 channellnactive
    5.6 userEventTriggered
    5.7 handlerRemoved
    5.8 internalBuffer
                                             eadableBytes() + readable);
    5.9 actualReadableBytes
  666. 彩蛋
        // 释放老的 ByteBuf 对象
        oldCumulation.release();
        // 返回新的 ByteBuf 对象
        return cumulation;
    }
    • 标准的扩容, 并复制老数据的过程。胖友自己看下注释噢。
```

- 【无需扩容】第 21 行: buffer 直接使用的 cumulation 对象。
- 第 24 行: 写入 in 到 buffer 中, 进行累积。
- 第 26 行: 释放 in 。
- 第 28 行: 返回 buffer 。

## 4.2 COMPOSITE CUMULATOR

COMPOSITE\_CUMULATOR 思路是,使用 CompositeByteBuf ,组合新输入的 ByteBuf 对象,从而避免内存拷贝。代码如下:

```
// ByteToMessageDecoder.java
    * Cumulate {@link ByteBuf}s by add them to a {@link CompositeByteBuf} and so do no memory copy wh
    * Be aware that {@link CompositeByteBuf} use a more complex indexing implementation so depending
    * and the decoder implementation this may be slower then just use the {@link #MERGE_CUMULATOR}.
    * 相比 MERGE_CUMULATOR 来说:
```

```
无
     * 好处是, 内存零拷贝
     * 坏处是,因为维护复杂索引,所以某些使用场景下,慢于 MERGE_CUMULATOR
  1: public static final Cumulator COMPOSITE_CUMULATOR = new Cumulator() {
文章目录
                                               alloc, ByteBuf cumulation, ByteBuf in) {
  1. 概述
  2. ByteToMessageDecoder 核心类图
  3. 为什么要粘包拆包
    3.1 为什么要粘包
                                               it) when the refCnt is greater then 1 which may happ
    3.2 为什么要拆包
    3.3 拆包的原理
                                               ate().retain().
  4. Cumulator
    4.1 MERGE_CUMULATOR
    4.2 COMPOSITE_CUMULATOR
                                               ty/issues/2327
    4.3 对比
                                               ty/issues/1764
  5. ByteToMessageDecoder
                                                cumulation, in.readableBytes());
    5.1 构造方法
    5.2 channelRead
    5.3 callDecode
      5.3.1
      decodeRemovalReentryProtection
                                               直接使用
    5.4 channelReadComplete
                                               teByteBuf) {
    5.5 channellnactive
                                               cumulation;
    5.6 userEventTriggered
                                                创建,并添加到其中
    5.7 handlerRemoved
    5.8 internalBuffer
                                               iffer(Integer.MAX_VALUE);
    5.9 actualReadableBytes
  666. 彩蛋
                                                cumulation);
                // 添加 in 到 composite 中
 27:
                composite.addComponent(true, in);
 28:
 29:
                // 赋值给 buffer
 30:
                buffer = composite;
 31:
            }
            // 返回 buffer
 32:
 33:
            return buffer;
 34:
         }
 35:
 36: };
```

- 第7至16行: cumulation.refCnt() > 1 成立,和 MERGE\_CUMULATOR 的情况一致,创建一个新的 ByteBuf 对 象。这样, 再下一次 #cumulate(...) 时, 就会走【第 22 至 26 行】的情况。
- 获得 composite 对象
  - 第 19 至 21 行: 如果原来就是 CompositeByteBuf 类型,直接使用。
  - 第 22 至 26 行: 如果原来**不是** CompositeByteBuf 类型,创建 CompositeByteBuf 对象,并添加 cumulation 到 其中。
- 第 28 行:添加 in 到 composite 中,避免内存拷贝。

#### 4.3 XTE

关于 MERGE CUMULATOR 和 COMPOSITE CUMULATOR 的对比,已经写在 COMPOSITE CUMULATOR 的头上的注释。 默认情况下,ByteToMessageDecoder使用 MERGE CUMULATOR 作为累加器。

# 5. ByteToMessageDecoder

io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder , 继承 ChannellnboundHandlerAdapter 类, 抽象基类, 负责将 Byte

无

```
文章目录
  1. 概述
  2. ByteToMessageDecoder 核心类图

古比较多,建议胖友理解如下小节即可:
  3. 为什么要粘包拆包
    3.1 为什么要粘包
    3.2 为什么要拆包
    3.3 拆包的原理
  4. Cumulator
    4.1 MERGE_CUMULATOR
    4.2 COMPOSITE_CUMULATOR
    4.3 对比
  5. ByteToMessageDecoder
    5.1 构造方法
    5.2 channelRead
    5.3 callDecode
      5.3.1
      decodeRemovalReentryProtection
    5.4 channelReadComplete
    5.5 channellnactive
                                             DE = 1;
    5.6 userEventTriggered
                                             ENDING = 2;
    5.7 handlerRemoved
    5.8 internalBuffer
    5.9 actualReadableBytes
  666. 彩蛋
ByteBuf cumulation;
/**
 * 累计器
private Cumulator cumulator = MERGE_CUMULATOR;
 * 是否每次只解码一条消息, 默认为 false 。
 * 部分解码器为 true , 例如: Socks4ClientDecoder
 * @see #callDecode(ChannelHandlerContext, ByteBuf, List)
private boolean singleDecode;
 * 是否解码到消息。
 * WasNull , 说明就是没解码到消息
 * @see #channelReadComplete(ChannelHandlerContext)
private boolean decodeWasNull;
 * 是否首次读取,即 {@link #cumulation} 为空
```

private boolean first;

```
* A bitmask where the bits are defined as
 * 
      {@link #STATE INIT}
      {@link #STATE_CALLING_CHILD_DECODE}
                                            (/li>
文章目录
  1. 概述
  2. ByteToMessageDecoder 核心类图
  3. 为什么要粘包拆包
    3.1 为什么要粘包
                                            ByteBuf, List)} 方法中,正在进行解码
    3.2 为什么要拆包
    3.3 拆包的原理
  4. Cumulator
    4.1 MERGE_CUMULATOR
    4.2 COMPOSITE_CUMULATOR
    4.3 对比
  5. ByteToMessageDecoder
    5.1 构造方法
    5.2 channelRead
    5.3 callDecode
      5.3.1
      decodeRemovalReentryProtection
                                            无法全部解码完,则进行释放,避免 OOM
    5.4 channelReadComplete
    5.5 channellnactive
    5.6 userEventTriggered
    5.7 handlerRemoved
    5.8 internalBuffer
    5.9 actualReadableBytes
  666. 彩蛋
```

属性比较简单, 胖友自己看注释。

#### 5.2 channelRead

#channelRead(ChannelHandlerContext ctx, Object msg) 方法,读取到新的数据,进行解码。代码如下:

```
1: @Override
 2: public void channelRead(ChannelHandlerContext ctx, Object msg) throws Exception {
       if (msg instanceof ByteBuf) {
           // 创建 CodecOutputList 对象
 4:
 5:
           CodecOutputList out = CodecOutputList.newInstance();
           try {
               ByteBuf data = (ByteBuf) msg;
 7:
               // 判断是否首次
9:
               first = cumulation == null;
10:
               // 若首次,直接使用读取的 data
11:
               if (first) {
                   cumulation = data;
12:
               // 若非首次,将读取的 data ,累积到 cumulation 中
13:
14:
15:
                   cumulation = cumulator.cumulate(ctx.alloc(), cumulation, data);
16:
17:
               // 执行解码
```

```
无
18:
               callDecode(ctx, cumulation, out);
           } catch (DecoderException e) {
19:
               throw e; // 抛出异常
20.
21:
           } catch (Exception e) {
                                               封装成 DecoderException 异常,抛出
文章目录
                                               接释放全部
  1. 概述
                                               ion.isReadable()) {
  2. ByteToMessageDecoder 核心类图
                                               次数
  3. 为什么要粘包拆包
                                               cumulation
    3.1 为什么要粘包
                                              ulation
    3.2 为什么要拆包
                                               上限,释放部分的已读
    3.3 拆包的原理
  4. Cumulator
                                               AfterReads) {
    4.1 MERGE_CUMULATOR
                                               try to discard some bytes so we not risk to see a O
    4.2 COMPOSITE_CUMULATOR
                                               y/netty/issues/4275
    4.3 对比
                                               次数
  5. ByteToMessageDecoder

次部分的已读
    5.1 构造方法
    5.2 channelRead
    5.3 callDecode
      5.3.1
      decodeRemovalReentryProtection
    5.4 channelReadComplete
                                               ecycled();
    5.5 channellnactive
    5.6 userEventTriggered
                                               条消息
    5.7 handlerRemoved
    5.8 internalBuffer
    5.9 actualReadableBytes
  666. 彩蛋
47:
           }
        } else {
48:
           // 触发 Channel Read 事件到下一个节点
49:
50:
           ctx.fireChannelRead(msg);
51:
        }
52: }
```

- 第 48 至 51 行: 消息的类型不是 ByteBuf 类,直接触发 Channel Read 事件到下一个节点。也就说,不进行解码。
- 第3行: 消息的类型是 ByteBuf 类, 开始解码。
- 第 5 行: 创建 CodecOutputList 对象。CodecOutputList 的简化代码如下:

```
* Special {@link AbstractList} implementation which is used within our codec base classes.
final class CodecOutputList extends AbstractList<Object> implements RandomAccess {
   // ... 省略代码
}
```

• 如下内容, 引用自《自顶向下深入分析Netty (八) -CodecHandler》

解码结果列表 CodecOutputList 是 Netty 定制的一个特殊列表,该列表 在线程中被缓存,可循环使用来存储解码结果,减少不必要的列表实例

## 文章目录

- 1. 概述
- 2. ByteToMessageDecoder 核心类图
- 3. 为什么要粘包拆包
  - 3.1 为什么要粘包
  - 3.2 为什么要拆包
  - 3.3 拆包的原理
- 4. Cumulator
  - 4.1 MERGE CUMULATOR
  - 4.2 COMPOSITE\_CUMULATOR
  - 4.3 对比
- 5. ByteToMessageDecoder
  - 5.1 构造方法
  - 5.2 channelRead
  - 5.3 callDecode

5.3.1

decodeRemovalReentryProtection

- 5.4 channelReadComplete
- 5.5 channellnactive
- 5.6 userEventTriggered
- 5.7 handlerRemoved
- 5.8 internalBuffer
- 5.9 actualReadableBytes

666. 彩蛋

果需要频繁存储,普通的 ArrayList 寺殊列表,由此可见 Netty 对优化的

```
,是否为首次 first 。
= (ByteBuf) msg )。
中。在「4. Cumulator」中,我们已经详细解析。
ctx,ByteBuf in,List<Object> out) 方法,执行解
,「5.3 callDecode」。
```

ation .

#### 接释放全部。

AfterReads 上限, 重置计数, 并调用

😈 如果一直不去释放,等到满足【第 24 至 28 行】的条

<1> 如果用户使用了 slice().retain() 和 duplicate(
make more room in the
 as otherwise the user may have

```
// used slice().retain() or duplicate().retain().
//
// See:
// - https://github.com/netty/netty/issues/2327
// - https://github.com/netty/netty/issues/1764
// <2> 释放部分
cumulation.discardSomeReadBytes();
}
```

- <1> 处,原因见中文注释。
- <2> 处,释放**部分**已读字节区。注意,是"部分",而不是"全部",避免一次性释放全部,时间过长。并且, 能够读取到这么"大",往往字节数容量不小。如果直接释放掉"全部",那么后续还需要再重复扩容,反倒不 好。
- 第 38 行: 获得解码消息的数量。
  - 第 40 行:是否解码到消息。为什么不直接使用 size 来判断呢?因为如果添加了消息,然后又移除该消息,此时 size 为 0 ,但是 !out.insertSinceRecycled()为 true。
    - 另外,我们在「5.3 callDecode」中,将会看到一个 out 的清理操作,到时会更加明白。
- 第 43 行: 调用 #fireChannelRead(ChannelHandlerContext ctx, List<Object> msgs, int numElements) **静态**方法,触发 Channel Read 事件。可能是多条消息。代码如下:

```
static void fireChannelRead(ChannelHandlerContext ctx, List<Object> msgs, int numElements) {
      if (msgs instanceof CodecOutputList) { // 如果是 CodecOutputList 类型,特殊优化
          fireChannelRead(ctx, (CodecOutputList) msgs, numElements);
      } else {
文章目录
  1. 概述
  2. ByteToMessageDecoder 核心类图
  3. 为什么要粘包拆包
    3.1 为什么要粘包
    3.2 为什么要拆包
    3.3 拆包的原理
                                               decOutputList} and forward these through the pipeli
  4. Cumulator
    4.1 MERGE_CUMULATOR
                                               xt ctx, CodecOutputList msgs, int numElements) {
    4.2 COMPOSITE_CUMULATOR
    4.3 对比
                                                // getUnsafe 是自定义的方法,减少越界判断,效率更高
  5. ByteToMessageDecoder
    5.1 构造方法
    5.2 channelRead
    5.3 callDecode
                                               件。
      5.3.1
      decodeRemovalReentryProtection
    5.4 channelReadComplete
    5.5 channellnactive
    5.6 userEventTriggered
    5.7 handlerRemoved
                                               , List<Object> out) 方法,执行解码。而解码的结果,会
    5.8 internalBuffer
    5.9 actualReadableBytes
  666. 彩蛋
                                              xt ctx, ByteBuf in, List<Object> out) {
 2:
        try {
           // 循环读取,直到不可读
 3:
           while (in.isReadable()) {
 4:
 5:
               // 记录
               int outSize = out.size();
               // out 非空,说明上一次解码有解码到消息
 7:
 8:
               if (outSize > 0) {
                   // 触发 Channel Read 事件。可能是多条消息
 9:
                   fireChannelRead(ctx, out, outSize);
10:
11:
                   // 清空
                   out.clear();
12:
13:
14:
                   // 用户主动删除该 Handler ,继续操作 in 是不安全的
15:
                   // Check if this handler was removed before continuing with decoding.
                   // If it was removed, it is not safe to continue to operate on the buffer.
16:
17:
                   //
                   // See:
18:
19:
                   // - https://github.com/netty/netty/issues/4635
20:
                   if (ctx.isRemoved()) {
                       break;
21:
22:
23:
                   outSize = 0;
24:
               }
25:
26:
               // 记录当前可读字节数
```

```
27.
               int oldInputLength = in.readableBytes();
28:
               // 执行解码。如果 Handler 准备移除,在解码完成后,进行移除。
29.
30:
               decodeRemovalReentryProtection(ctx, in, out);
文章目录
                                                in 是不安全的
                                               ed before continuing the loop.
  1. 概述
                                               ife to continue to operate on the buffer.
  2. ByteToMessageDecoder 核心类图
  3. 为什么要粘包拆包
                                               etty/issues/1664
    3.1 为什么要粘包
    3.2 为什么要拆包
    3.3 拆包的原理
  4. Cumulator
    4.1 MERGE CUMULATOR
    4.2 COMPOSITE_CUMULATOR
                                               合适。因为,如果 `outSize > 0` 那段,已经清理了 out 。
    4.3 对比
  5. ByteToMessageDecoder
    5.1 构造方法
                                               ableBytes()) {
    5.2 channelRead
    5.3 callDecode
      5.3.1
      decodeRemovalReentryProtection
    5.4 channelReadComplete
    5.5 channellnactive
    5.6 userEventTriggered
    5.7 handlerRemoved
                                               ,抛出 DecoderException 异常。说明,有问题。
    5.8 internalBuffer
    5.9 actualReadableBytes
                                               3ytes()) {
  666. 彩蛋
                                               ringUtil.simpleClassName(getClass()) + ".decode() did
56:
57:
               // 如果开启 singleDecode ,表示只解析一次,结束循环
58:
               if (isSingleDecode()) {
59:
                   break;
60:
               }
61:
            }
62:
        } catch (DecoderException e) {
63:
           throw e;
64:
        } catch (Exception cause) {
65:
           throw new DecoderException(cause);
66:
        }
67: }
```

- 第 4 行: 循环读取 in , 直到不可读。
- 第5行: 记录 out 的大小。
  - 第8行: 如果 out 非空,说明上一次解码有解码到消息。
  - 第 10 行: 调用 #fireChannelRead(ChannelHandlerContext ctx, List<Object> msgs, int numElements) **静态**方法,触发 Channel Read 事件。可能是多条消息。 ♥ 关于该方法,上文已经详细解析。
  - 第 12 行: 清空 out 。所以,有可能会出现 #channelRead(ChannelHandlerContext ctx, Object msg) 方法的【第 40 行】的情况。
  - 第 14 至 22 行: 用户主动删除该 Handler , 继续操作 in 是不安全的 , 所以结束循环。
  - 第23行:记录 out 的大小为零。所以,实际上, outSize 没有必要记录。因为,一定是为零。
- 第27行:记录当前可读字节数。

• 第 30 行: 调用 #decodeRemovalReentryProtection(ChannelHandlerContext ctx, ByteBuf in, List<Object> out) 方法,执行解码。如果 Handler 准备移除,在解码完成后,进行移除。详细解析,见 「5.3.1 decodeRemovalReentryProtection」中。

• 第 32 至 39 行: 用户主动删除该 Handler, 继续操作 in 是不安全的, 所以结束循环。

```
【第8至24行】的代码,能够保证 outSize 等于零。
文章目录
                                              新开始循环,即继续读取。
  1. 概述
                                              出 DecoderException 异常。说明,有问题。
  2. ByteToMessageDecoder 核心类图
                                              -次, break 结束循环。
  3. 为什么要粘包拆包
                                              常。
    3.1 为什么要粘包
    3.2 为什么要拆包
    3.3 拆包的原理
  4. Cumulator
    4.1 MERGE_CUMULATOR
    4.2 COMPOSITE_CUMULATOR
                                              text ctx, ByteBuf in, List<Object> out) 方法, 执行
    4.3 对比
                                              玛如下:
  5. ByteToMessageDecoder
    5.1 构造方法
    5.2 channelRead
                                              nnelHandlerContext ctx, ByteBuf in, List<Object> out)
    5.3 callDecode
      5.3.1
      decodeRemovalReentryProtection
    5.4 channelReadComplete
    5.5 channellnactive
    5.6 userEventTriggered
    5.7 handlerRemoved
    5.8 internalBuffer
                                               STATE_HANDLER_REMOVED_PENDING;
    5.9 actualReadableBytes
  666. 彩蛋
           // 移除当前 Handler
12:
13:
           if (removePending) {
14:
               handlerRemoved(ctx);
15:
           }
        }
16:
17: }
```

- 第 3 行:设置状态(decodeState)为 STATE\_CALLING\_CHILD\_DECODE 。
- 第 6 行: 调用 #decode(ChannelHandlerContext ctx, ByteBuf in, List<Object> out) 方法, 执行解码。代码如下:

• 子类实现该方法,就可以愉快的解码消息了,**并且,也只需要实现该方法**。其它的逻辑,ByteToMessageDecoder已经全部帮忙实现了。

• 第 9 行: 判断是否准备移除。那么什么情况下,会出现 decodeState == STATE\_HANDLER\_REMOVED\_PENDING 成立 呢?详细解析,见「5.7 handlerRemoved」。

```
R REMOVED PENDING .
文章目录
                                              ved(ChannelHandlerContext ctx) 方法, 移除当前
  1. 概述
  2. ByteToMessageDecoder 核心类图
  3. 为什么要粘包拆包
    3.1 为什么要粘包
    3.2 为什么要拆包
                                             方法,代码如下:
    3.3 拆包的原理
  4. Cumulator
    4.1 MERGE CUMULATOR
                                             Context ctx) throws Exception {
    4.2 COMPOSITE_CUMULATOR
    4.3 对比
  5. ByteToMessageDecoder
    5.1 构造方法
    5.2 channelRead
                                             起读取,期望读取到更多数据,以便解码到消息
    5.3 callDecode
      5.3.1
                                             lasNull
      decodeRemovalReentryProtection
                                             1()) {
    5.4 channelReadComplete
    5.5 channellnactive
    5.6 userEventTriggered
    5.7 handlerRemoved
    5.8 internalBuffer
                                             点
    5.9 actualReadableBytes
  666. 彩蛋
```

- 第4行: 重置 numReads 。
- 第6行: 调用 #discardSomeReadBytes() 方法,释放部分的已读。
- 第 7 至 13 行:未解码到消息( decodeWasNull == true ),并且未开启自动读取( ctx.channel().config().isAutoRead() == false ),则再次发起读取,期望读取到更多数据,以便解码到消息。
- 第 15 行: 触发 Channel ReadComplete 事件到下一个节点。

### 5.5 channellnactive

#channelInactive(ChannelHandlerContext ctx) 方法,通道处于未激活(Inactive),解码完剩余的消息,并释放相关资源。代码如下:

```
@Override
public void channelInactive(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
    channelInputClosed(ctx, true);
}
```

调用 #channelInputClosed(ChannelHandlerContext ctx, boolean callChannelInactive) 方法,执行
 Channel 读取关闭的逻辑。代码如下:

```
1: private void channelInputClosed(ChannelHandlerContext ctx, boolean callChannelInactive) throws
2: // 创建 CodecOutputList 对象
3: CodecOutputList out = CodecOutputList.newInstance();
```

```
无
   4:
         try {
             // 当 Channel 读取关闭时,执行解码剩余消息的逻辑
   5:
             channelInputClosed(ctx, out);
   7:
         } catch (DecoderException e) {
文章目录
  1. 概述
  2. ByteToMessageDecoder 核心类图
  3. 为什么要粘包拆包
    3.1 为什么要粘包
    3.2 为什么要拆包
    3.3 拆包的原理
  4. Cumulator
    4.1 MERGE_CUMULATOR
    4.2 COMPOSITE_CUMULATOR
    4.3 对比
                                              节点。可能是多条消息
  5. ByteToMessageDecoder
    5.1 构造方法
                                             el ReadComplete 事件到下一个节点。
    5.2 channelRead
    5.3 callDecode
                                              fireChannelReadComplete()
      5.3.1
                                              ();
      decodeRemovalReentryProtection
    5.4 channelReadComplete
                                              active(...)、,则触发 Channel Inactive 事件到下一个寸
    5.5 channellnactive
    5.6 userEventTriggered
    5.7 handlerRemoved
    5.8 internalBuffer
    5.9 actualReadableBytes
  666. 彩蛋
  33:
                 out.recycle();
  34:
             }
  35:
         }
  36: }
```

- 第 3 行: 创建 CodecOutputList 对象。
  - 第6行: 调用 #channelInputClosed(ChannelHandlerContext ctx, List<Object> out) 方法, 当 Channel 读取关闭时,执行解码剩余消息的逻辑。代码如下:

```
* Called when the input of the channel was closed which may be because it changed to ina
 * {@link ChannelInputShutdownEvent}.
void channelInputClosed(ChannelHandlerContext ctx, List<Object> out) throws Exception {
   if (cumulation != null) {
       // 执行解码
       callDecode(ctx, cumulation, out);
       // 最后一次, 执行解码
       decodeLast(ctx, cumulation, out);
    } else {
       // 最后一次, 执行解码
       decodeLast(ctx, Unpooled.EMPTY BUFFER, out);
    }
```

```
* Is called one last time when the {@link ChannelHandlerContext} goes in-active. Which n
        * {@link #channelInactive(ChannelHandlerContext)} was triggered.
文章目录
                                               lecode(ChannelHandlerContext, ByteBuf, List)} t
                                               peration.
  1. 概述
  2. ByteToMessageDecoder 核心类图
                                               text ctx, ByteBuf in, List<Object> out) throws
  3. 为什么要粘包拆包
    3.1 为什么要粘包
                                               omething left in the buffer to decode.
    3.2 为什么要拆包
    3.3 拆包的原理
                                                ty/issues/4386
  4. Cumulator
                                                in, out);
    4.1 MERGE_CUMULATOR
    4.2 COMPOSITE_CUMULATOR
    4.3 对比
  5. ByteToMessageDecoder
                                               ctx, ByteBuf in, List<Object> out) 方法,
    5.1 构造方法
                                               了该方法。
    5.2 channelRead
                                               tion 异常。
    5.3 callDecode
      5.3.1
                                               ontext ctx, List<Object> msgs, int
      decodeRemovalReentryProtection
    5.4 channelReadComplete
                                               丁能是多条消息。
    5.5 channellnactive
                                               发 Channel ReadComplete 事件到下一个节点。
    5.6 userEventTriggered
                                               ve(...) ,则触发 Channel Inactive 事件到下一个节
    5.7 handlerRemoved
    5.8 internalBuffer
    5.9 actualReadableBytes
  666. 彩蛋
                                               的 cumulation ,在 Channel 变成未激活时。细节好多
```

## 5.6 userEventTriggered

灯:::

#userEventTriggered(ChannelHandlerContext ctx, Object evt) 方法,处理 ChannelInputShutdownEvent 事件,即 Channel 关闭读取。代码如下:

```
@Override
public void userEventTriggered(ChannelHandlerContext ctx, Object evt) throws Exception {
    if (evt instanceof ChannelInputShutdownEvent) {
        // The decodeLast method is invoked when a channelInactive event is encountered.
        // This method is responsible for ending requests in some situations and must be called
        // when the input has been shutdown.
        channelInputClosed(ctx, false);
    }
    // 继续传播 evt 到下一个节点
    super.userEventTriggered(ctx, evt);
}
```

- 调用 #channelInputClosed(ChannelHandlerContext ctx, boolean callChannelInactive) 方法,执行 Channel 读取关闭的逻辑。
- 继续传播 evt 到下一个节点。
- 😈 对于该方法的目的,笔者的理解是,尽可能在解码一次剩余的 cumulation , 在 Channel 关闭读取。细节好多呀!!!

## 5.7 handlerRemoved

#handlerRemoved(ChannelHandlerContext ctx) 方法,代码如下:

```
文章目录
                                                erContext ctx) throws Exception {
                                                标记状态为 STATE HANDLER REMOVED PENDING
  1. 概述
  2. ByteToMessageDecoder 核心类图
                                                CODE) {
  3. 为什么要粘包拆包
                                                NDING;
    3.1 为什么要粘包
                                                ovalReentryProtection(...)`方法,一起看。
    3.2 为什么要拆包
    3.3 拆包的原理
  4. Cumulator
    4.1 MERGE CUMULATOR
    4.2 COMPOSITE_CUMULATOR
                                                 sure we not access it in any other method here anym
    4.3 对比
  5. ByteToMessageDecoder
    5.1 构造方法
    5.2 channelRead
    5.3 callDecode
      5.3.1
      decodeRemovalReentryProtection
                                                lable);
    5.4 channelReadComplete
    5.5 channellnactive
    5.6 userEventTriggered
    5.7 handlerRemoved
    5.8 internalBuffer
    5.9 actualReadableBytes
  666. 彩蛋
26:
            }
27:
           // 置空 numReads
28:
           numReads = 0;
29:
           // 触发 Channel ReadComplete 到下一个节点
30:
31:
           ctx.fireChannelReadComplete();
32:
        }
        // 执行移除逻辑
33:
34:
        handlerRemoved0(ctx);
35: }
```

无

- 第3至7行: 如果状态( decodeState )处于 STATE\_CALLING\_CHILD\_DECODE 时,说明正在执行 #decode(ChannelHandlerContext ctx, ByteBuf in, List<Object> out) 方法中。如果此时,直接往下执行, cumulation 将被直接释放,而 #decode(ChannelHandlerContext ctx, ByteBuf in, List<Object> out) 方法可能正在解码中,很大可能性造成影响,导致错误。所以,此处仅仅标记状态( decodeState )为 STATE\_HANDLER\_REMOVED\_PENDING 。等到 #decode(ChannelHandlerContext ctx, ByteBuf in, List<Object> out) 方法执行完成后,在进行移除。胖友,此时可以再跳回 [5.3.1 decodeRemovalReentryProtection] ,进行再次理解。
- 【有可读字节】第 15 至 21 行:读取剩余字节,并释放 buf 。然后,触发 Channel Read 到下一个节点。通过这样的方式,避免 cumulation 中,有字节被"丢失",即使当前可能无法解码成一个数据包。
- 【无可读字节】第 22 至 26 行: 直接释放 buf 。
- 第 29 行: 置空 numReads 。
- 第 34 行: 调用 #handlerRemoved0(ChannelHandlerContext ctx) 方法,执行移除逻辑。代码如下:

```
/**
   st Gets called after the {@link ByteToMessageDecoder} was removed from the actual context and it \mathfrak c
   * events anymore.
文章目录
                                                ntext ctx) throws Exception { }
  1. 概述
                                                自定义的资源释放。目前重写该方法的类,例如:
  2. ByteToMessageDecoder 核心类图
  3. 为什么要粘包拆包
    3.1 为什么要粘包
    3.2 为什么要拆包
    3.3 拆包的原理
  4. Cumulator
    4.1 MERGE_CUMULATOR
    4.2 COMPOSITE_CUMULATOR
    4.3 对比
                                                decoder. You usually
  5. ByteToMessageDecoder
                                                tly to write a decoder.
    5.1 构造方法
                                                sk.
    5.2 channelRead
    5.3 callDecode
      5.3.1
      decodeRemovalReentryProtection
    5.4 channelReadComplete
    5.5 channellnactive
    5.6 userEventTriggered
    5.7 handlerRemoved
    5.8 internalBuffer
    5.9 actualReadableBytes
  666. 彩蛋
```

#actualReadableBytes() 方法,获得可读字节数。代码如下:

```
/**
  * Returns the actual number of readable bytes in the internal cumulative
  * buffer of this decoder. You usually do not need to rely on this value
  * to write a decoder. Use it only when you must use it at your own risk.
  * This method is a shortcut to {@link #internalBuffer() internalBuffer().readableBytes()}.
  */
protected int actualReadableBytes() {
    return internalBuffer().readableBytes();
}
```

## 666. 彩蛋

细节有点多,可能对如下小节理解不够到位。如有错误,烦请胖友教育。

- [5.5 channellnactive]
- [5.6 userEventTriggered]
- [5.7 handlerRemoved]

本文参考如下文章:

- 简书闪电侠《netty源码分析之拆包器的奥秘》
- Hypercube 《自顶向下深入分析Netty (八) -CodecHandler》

### 文章目录

- 1. 概述
- 2. ByteToMessageDecoder 核心类图
- 3. 为什么要粘包拆包
  - 3.1 为什么要粘包
  - 3.2 为什么要拆包
  - 3.3 拆包的原理
- 4. Cumulator
  - 4.1 MERGE\_CUMULATOR
  - 4.2 COMPOSITE\_CUMULATOR
  - 4.3 对比
- 5. ByteToMessageDecoder
  - 5.1 构造方法
  - 5.2 channelRead
  - 5.3 callDecode
    - 5.3.1
    - decodeRemovalReentryProtection
  - 5.4 channelReadComplete
  - 5.5 channellnactive
  - 5.6 userEventTriggered
  - 5.7 handlerRemoved
  - 5.8 internalBuffer
  - 5.9 actualReadableBytes
- 666. 彩蛋