

# 芋道源码 —— 知识星球

我是一段不羁的公告!

记得给艿艿这 3 个项目加油,添加一个 STAR 噢。

https://github.com/YunaiV/SpringBoot-Labs

https://github.com/YunaiV/onemall

https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro

<u>2021-01-10</u> <u>Spring Boot</u>

# 精尽 Spring Boot 源码分析 —— 自动配置

# 1. 概述

本文,我们来分享 Spring Boot 自动配置的实现源码。在故事的开始,我们先来说两个事情:

自动配置和自动装配的区别? Spring Boot 配置的原理

# 2. 自动配置 V.S 自动装配

在这篇文章的开始,艿艿是有点混淆自动配置和自动装配的概念,后来经过 Google 之后,发现两者是截然不如同的:

自动配置:是 Spring Boot 提供的,实现通过 jar 包的依赖,能够自动配置应用程序。例如说:我们引入 spring-boot-starter-web 之后,就自动引入了 Spring MVC 相关的 jar 包,从而自动配置 Spring MVC。

自动装配: 是 Spring 提供的 IoC 注入方式,具体看看 <u>《Spring 教程 —— Beans 自动装</u>配》 文档。

所以,不要和艿艿一样愚蠢的搞错落。

# 3. 自动装配原理

胖友可以直接看 <u>《详解 Spring Boot 自动配置机制》</u> 文章的 <u>「二、Spring Boot 自动配置」</u> 小节,艿艿觉得写的挺清晰的。

下面,我们即开始正式撸具体的代码实现了。

## 4. @SpringBootApplication

org. springframework. boot. autoconfigure. @SpringBootApplication 注解,基本我们的 Spring Boot 应用,一定会去有这样一个注解。并且,通过使用它,不仅仅能标记这是一个 Spring Boot 应用,而且能够开启自动配置的功能。这是为什么呢?

@SpringBootApplication 注解,它在 spring-boot-autoconfigure 模块中。所以,我们使用 Spring Boot 项目时,如果不想使用自动配置功能,就不用引入它。当然,我们貌似不太会存在这样的需求,是吧~

@SpringBootApplication 是一个组合注解。代码如下:

```
// SpringBootApplication.java
@Target (ElementType. TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
@SpringBootConfiguration
@EnableAutoConfiguration
@ComponentScan(excludeFilters = {
     @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = TypeExcludeFilter.class),
     @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = AutoConfigurationExcludeFilter.class) })
public @interface SpringBootApplication {
 /**
     * Exclude specific auto-configuration classes such that they will never be applied.
     * @return the classes to exclude
 @AliasFor(annotation = EnableAutoConfiguration.class)
    Class<?>[] exclude() default {};
     * Exclude specific auto-configuration class names such that they will never be
     * applied.
     * @return the class names to exclude
     * @since 1.3.0
 @AliasFor(annotation = EnableAutoConfiguration.class)
    String[] excludeName() default {};
 /**
     * Base packages to scan for annotated components. Use {@link #scanBasePackageClasses}
     * for a type-safe alternative to String-based package names.
     * @return base packages to scan
     * @since 1.3.0
 @AliasFor(annotation = ComponentScan.class, attribute = "basePackages")
    String[] scanBasePackages() default {};
     * Type-safe alternative to \{@link \#scanBasePackages\}\ for specifying the packages to
     * scan for annotated components. The package of each class specified will be scanned.
     * 
     * Consider creating a special no-op marker class or interface in each package that
     * serves no purpose other than being referenced by this attribute.
     * @return base packages to scan
     * @since 1.3.0
 @AliasFor(annotation = ComponentScan.class, attribute = "basePackageClasses")
    Class<?>[] scanBasePackageClasses() default {};
}
```

### 4.1 @Inherited

Java 自带的注解。

java. lang. annotation. @Inherited 注解,使用此注解声明出来的自定义注解,在使用此自定义注解时,如果注解在类上面时,子类会自动继承此注解,否则的话,子类不会继承此注解。

这里一定要记住,使用@Inherited 声明出来的注解,只有在类上使用时才会有效,对方法,属性等其他无效。

不了解的胖友,可以看看 《关于 Java 注解中元注解 Inherited 的使用详解》 文章。

### 4.2 @SpringBootConfiguration

Spring Boot 自定义的注解

org. springframework. boot. @SpringBootConfiguration 注解,标记这是一个 Spring Boot 配置类。代码如下:

```
// SpringBootConfiguration.java

@Target(ElementType.TYPE)

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

@Documented

@Configuration

public @interface SpringBootConfiguration {
```

可以看到,它上面继承自 @Configuration 注解,所以两者功能也一致,可以将当前类内声明的一个或多个以 @Bean 注解标记的方法的实例纳入到 Srping 容器中,并且实例名就是方法名。

## 4.3 @ComponentScan

Spring 自定义的注解

org. springframework. context. annotation. @ComponentScan 注解,扫描指定路径下的 Component (@Componment、@Configuration、@Service 等等)。

不了解的胖友,可以看看 \_《Spring: @ComponentScan 使用》 文章。

## 4.4 @EnableAutoConfiguration

Spring Boot 自定义的注解

org. springframework. boot. autoconfigure. @EnableAutoConfiguration 注解,用于开启自动配置功能,是 springboot-autoconfigure 项目最核心的注解。代码如下:

```
// EnableAutoConfiguration. java
@Target(ElementType. TYPE)
@Retention(RetentionPolicy. RUNTIME)
```

```
@Documented
@Inherited
@AutoConfigurationPackage
@Import(AutoConfigurationImportSelector.class)
public @interface EnableAutoConfiguration {
    String ENABLED_OVERRIDE_PROPERTY = "spring.boot.enableautoconfiguration";

/**
    * Exclude specific auto-configuration classes such that they will never be applied.
    * @return the classes to exclude
    */
    Class<?>[] exclude() default {};

/**
    * Exclude specific auto-configuration class names such that they will never be
    * applied.
    * @return the class names to exclude
    * @return the class names to exclude
    * @since 1.3.0
    */
    String[] excludeName() default {};
```

org. springframework. boot. autoconfigure. @AutoConfigurationPackage 注解,主要功能自动配置包,它会获取主程序类所在的包路径,并将包路径(包括子包)下的所有组件注册到 Spring IOC 容器中。代码如下:

```
// AutoConfigurationPackage.java

@Target(ElementType.TYPE)

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

@Documented
@Inherited
@Import(AutoConfigurationPackages.Registrar.class)
public @interface AutoConfigurationPackage {
```

- org. springframework. context. annotation. @Import 注解,可用于资源的导入。情况比较多,可以 看看 <u>《6、@Import\_注解——导入资源》</u> 文章。
- AutoConfigurationPackages. Registrar ,有点神奇,这里先不说。胖友最后去看 <u>「6.</u> <u>AutoConfigurationPackages」</u> 小节。

@Import(AutoConfigurationImportSelector.class) 注解部分,是重头戏的开始。

- org. springframework. context. annotation. @Import 注解,可用于资源的导入。情况比较多,可以 看看 <u>《6、@Import 注解——导入资源》</u> 文章。
- AutoConfigurationImportSelector , 导入自动配置相关的资源。详细解析, 见 <u>「5.</u>
   AutoConfigurationImportSelector」 小节。

## 5. AutoConfigurationImportSelector

BeanClassLoaderAware、ResourceLoaderAware、BeanFactoryAware、EnvironmentAware、Ordered接口,处理 @EnableAutoConfiguration 注解的资源导入。

### 5.1 getCandidateConfigurations

#getCandidateConfigurations(AnnotationMetadata metadata, AnnotationAttributes attributes) 方法,获得符合条件的配置类的数组。代码如下:

```
// AutoConfigurationImportSelector.java


protected List〈String〉getCandidateConfigurations (AnnotationMetadata metadata, AnnotationAttributes attributes) {
    // <1> 加载指定类型 EnableAutoConfiguration 对应的,在 `META-INF/spring.factories` 里的类名的数组
    List〈String〉configurations = SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(getSpringFactoriesLoaderFactoryClass(), getB
// 断言,非空
    Assert.notEmpty(configurations, "No auto configuration classes found in META-INF/spring.factories. If you " + "ar return configurations;
}

<1> 处,调用 #getSpringFactoriesLoaderFactoryClass() 方法,获得要从 META-INF/spring.factories 加载
的指定类型为 EnableAutoConfiguration 类。代码如下:

// AutoConfigurationImportSelector.java

protected Class〈?〉getSpringFactoriesLoaderFactoryClass() {
    return EnableAutoConfiguration.class;
    }
```

<1>处,调用 SpringFactoriesLoader#loadFactoryNames(Class<?> factoryClass, ClassLoader classLoader) 方法,加载指定类型 EnableAutoConfiguration 对应的,在 META-INF/spring. factories 里的类名的数组。看看下图,胖友相信就明白了:



aop

一般来说,和网络上 Spring Boot 敢于这块的源码解析,我们就可以结束了。如果单纯是为了了解原理 Spring Boot 自动配置的原理,这里结束也是没问题的。因为,拿到 Configuration 配置类后,后面的就是 Spring Java Config 的事情了。不了解的胖友,可以看看 《Spring 教程 ——基于 Java 的配置》 文章。

但是("但是"同学,你赶紧坐下),具有倒腾精神的艿艿,觉得还是继续瞅瞅#getCandidateConfigurations(AnnotationMetadata metadata, AnnotationAttributes attributes)方法是怎么被调用的。所以,我们来看看调用它的方法调用链,如下图所示:

"main"@1 in group "main": RUNNING

getCandidateConfigurations:170, AutoConfigurationImpo getAutoConfigurationEntry:105, AutoConfigurationImpor process:404, AutoConfigurationImportSelector\$AutoCon getImports:878, ConfigurationClassParser\$DeferredImpor processGroupImports:804, ConfigurationClassParser\$De process:774, ConfigurationClassParser\$DeferredImportSe parse:185, ConfigurationClassParser (org.springframework processConfigBeanDefinitions:315, ConfigurationClassPo postProcessBeanDefinitionRegistry:232, ConfigurationCla invokeBeanDefinitionRegistryPostProcessors:275, PostPr invokeBeanFactoryPostProcessors:95, PostProcessorReg invokeBeanFactoryPostProcessors:691, AbstractApplicati refresh:528, AbstractApplicationContext (org.springframe refresh:142, ServletWebServerApplicationContext (org.sp refresh:843, SpringApplication (org.springframework.boo refreshContext:444, SpringApplication (org.springframew run:348, SpringApplication (org.springframework.boot) run:1334, SpringApplication (org.springframework.boot) run:1320, SpringApplication (org.springframework.boot) main:10, MVCApplication (cn.iocoder.springboot.mvc)

- ① 处,refresh 方法的调用,我们在 <u>《精尽 Spring Boot 源码分析 —— SpringApplication》</u> 中,SpringApplication 启动时,会调用到该方法。
- ② 处,#getCandidateConfigurations(AnnotationMetadata metadata, AnnotationAttributes attributes) 方法被调用。
- ③ 处,那么此处,就是问题的关键。代码如下:

艿艿: 因为我还没特别完整的撸完 Spring Java Annotations 相关的源码,所以下面的部分,我们更多是看整个调用过程。 恰好,胖友也没看过,哈哈哈哈。

- <1> 处,调用 DeferredImportSelector. Group#process(AnnotationMetadata metadata, DeferredImportSelector selector) 方法,处理被 @Import 注解的注解。
- <2> 处,调用 DeferredImportSelector. Group#this. group. selectImports() 方法,选择需要导入的。 例如:

```
▼ oo this.group.selectImports() = {java.util.ArrayList(
```

- = 0 = {org.springframework.context.annotation
  - metadata = {org.springframework.core.ty
  - ▶ importClassName = "org.springframework
- 1 = {org.springframework.context.annotation
  - metadata = {org.springframework.core.ty
  - importClassName = "org.springframework
- 2 = {org.springframework.context.annotation
  - metadata = {org.springframework.core.ty
  - importClassName = "org.springframework
- 3 = {org.springframework.context.annotation
- 4 = {org.springframework.context.annotation
  - metadata = {org.springframework.core.ty
  - importClassName = "org.springframework
- ▶ **=** 5 = {org.springframework.context.annotation

。 这里,我们可以看到需要导入的 Configuration 配置类。。 具体 <1> 和 <2> 处,在 「5.3 AutoConfigurationGroup」 详细解析。

### 5.2 getImportGroup

#get Import Group () 方法,获得对应的 Group 实现类。代码如下:

```
// AutoConfigurationImportSelector.java

@Override // 实现自 DeferredImportSelector 接口
public Class<? extends Group> getImportGroup() {
  return AutoConfigurationGroup.class;
}
```

关于 AutoConfigurationGroup 类,在 <u>「5.3 AutoConfigurationGroup」</u> 详细解析。

## 5.3 AutoConfigurationGroup

艿艿:注意,从这里开始后,东西会比较难。因为,涉及的东西会比较多。

AutoConfigurationGroup ,是 AutoConfigurationImportSelector 的内部类,实现 DeferredImportSelector.Group、BeanClassLoaderAware、BeanFactoryAware、 ResourceLoaderAware 接口,自动配置的 Group 实现类。

### 5.3.1 属性

```
// AutoConfigurationImportSelector#AutoConfigurationGroup. java

/**

* AnnotationMetadata 的映射

* * KEY: 配置类的全类名

*/
private final Map<String, AnnotationMetadata> entries = new LinkedHashMap<>();

/**

* AutoConfigurationEntry 的数组

*/
private final List<AutoConfigurationEntry> autoConfigurationEntries = new ArrayList<>();

private ClassLoader beanClassLoader;
private BeanFactory beanFactory;
private ResourceLoader resourceLoader;

/**

* 自动配置的元数据

*/
private AutoConfigurationMetadata autoConfigurationMetadata;
```

entries 属性,AnnotationMetadata 的映射。其中,KEY 为 配置类的全类名。在后续我们将看到的 AutoConfigurationGroup#process(...) 方法中,被进行赋值。例如:

▼ = this = {org.springframework.boot.autoconfigure.Au
▼ entries = {java.util.LinkedHashMap@4109} size =

= 0 = {java.util.LinkedHashMap\$Entry@4403} "

1 - figure util Linkadl Loop Mont Entry @ (100) "

autoConfigurationEntries 属性,AutoConfigurationEntry 的数组。

。 其中,AutoConfigurationEntry 是 AutoConfigurationImportSelector 的内部类,自 动配置的条目。代码如下:

```
// AutoConfigurationImportSelector#AutoConfigurationEntry.java
protected static class AutoConfigurationEntry {
    * 配置类的全类名的数组
   private final List<String> configurations;
    * 排除的配置类的全类名的数组
   private final Set<String> exclusions;
   // 省略构造方法和 setting/getting 方法
}
```

- 。 属性比较简单。
- 。 在后续我们将看到的 AutoConfigurationGroup#process(...) 方法中,被进行赋值。例如:
  - autoConfigurationEntries = {java.util.ArrayList 0 = {org.springframework.boot.autoconfigue configurations = {java.util.ArrayList@44 0 = "org.springframework.boot.autoc 1 = "org.springframework.boot.autoc
    - 2 = "org.springframework.boot.autoo
    - 3 = "org.springframework.boot.autoc
    - 4 = "org.springframework.boot.autoo
    - 5 = "org.springframework.boot.autoo
    - 6 = "org.springframework.boot.autoo
    - 7 = "org.springframework.boot.autoo
    - 8 = "org.springframework.boot.autoo
    - 9 = "org.springframework.boot.autoc
    - 10 = "org.springframework.boot.auto
    - 11 = "org.springframework.boot.auto
    - 12 = "org.springframework.boot.auto
    - 13 = "org.springframework.boot.auto

autoConfigurationMetadata 属性,自动配置的元数据(Metadata)。

○ 通过 #getAutoConfigurationMetadata() 方法, 会初始化该属性。代码如下:

```
// AutoConfigurationImportSelector#AutoConfigurationGroup.java

private AutoConfigurationMetadata getAutoConfigurationMetadata() {
    // 不存在,则进行加载
    if (this.autoConfigurationMetadata == null) {
        this.autoConfigurationMetadata == AutoConfigurationMetadataLoader.loadMetadata(this.beanClassLoader)
    }

// 存在,则直接返回
return this.autoConfigurationMetadata;
}
```

- 关于 AutoConfigurationMetadataLoader 类,我们先不去愁。避免,我们调试的太过深入。TODO 后续在补充下。
- 。 返回的类型是 PropertiesAutoConfigurationMetadata , 比较简单,胖友点击 <u>传</u> — <u>送门</u> 瞅一眼即可。

autoConfigurationMetadata = {org.springfra

properties = {java.util.Properties@4449}

。 如下是一个返回值的示例:

```
    ■ 0 = {java.util.concurrent.ConcurrentHa
    ▼ ■ 1 = {java.util.concurrent.ConcurrentHa
    ▶ ■ key = "org.springframework.boot.au
    ▶ ■ value = "com.couchbase.client.java.
    ▶ ■ 2 = {java.util.concurrent.ConcurrentHa
    ▶ ■ 3 = {java.util.concurrent.ConcurrentHa
    ▶ ■ 4 = {java.util.concurrent.ConcurrentHa
    ▶ ■ 5 = {java.util.concurrent.ConcurrentHa
    ▶ ■ 6 = {java.util.concurrent.ConcurrentHa
    ▶ ■ 7 = {java.util.concurrent.ConcurrentHa
    ▶ ■ 8 = {java.util.concurrent.ConcurrentHa
    ▶ ■ 9 = {java.util.concurrent.ConcurrentHa
```

10 = {java.util.concurrent.ConcurrentH

11 = {java.util.concurrent.ConcurrentH

12 = {java.util.concurrent.ConcurrentH

13 = {java.util.concurrent.ConcurrentH

可能胖友会有点懵逼,这么多,并且 KEY / VALUE 结果看不懂?不要方,我们简单来说下 CouchbaseReactiveRepositoriesAutoConfiguration 配置类。如果它生效,需要 classpath 下有 Bucket、

ReactiveCouchbaseRepository、Flux 三个类,所以红线那个条目,对应的就是 CouchbaseReactiveRepositoriesAutoConfiguration 类上的

@ConditionalOnClass({ Bucket.class, ReactiveCouchbaseRepository.class, Flux.class }) 注解部分。

。 所以,autoConfigurationMetadata 属性,用途就是制定配置类(Configuration)的生效条件(Condition)。

#### 5. 3. 2 process

#process(AnnotationMetadata annotationMetadata, DeferredImportSelector deferredImportSelector) 方法,进行处理。代码如下:

```
// AutoConfigurationImportSelector#AutoConfigurationGroup.java
@Override
public void process (AnnotationMetadata annotationMetadata, DeferredImportSelector deferredImportSelector) {
    // 断言
    Assert. state (
            deferredImportSelector instanceof AutoConfigurationImportSelector,
            () -> String. format("Only %s implementations are supported, got %s",
                    AutoConfigurationImportSelector.class.getSimpleName(),
                    deferredImportSelector.getClass().getName()));
    // <1> 获得 AutoConfigurationEntry 对象
    AutoConfigurationEntry autoConfigurationEntry = ((AutoConfigurationImportSelector) deferredImportSelector)
            . getAutoConfigurationEntry(getAutoConfigurationMetadata(), annotationMetadata);
    // <2> 添加到 autoConfigurationEntries 中
    this. autoConfigurationEntries. add (autoConfigurationEntry);
    // <3> 添加到 entries 中
    for (String importClassName : autoConfigurationEntry.getConfigurations()) {
        this.entries.putlfAbsent(importClassName, annotationMetadata);
}
```

annotationMetadata 参数,一般来说是被 @SpringBootApplication 注解的元数据。因为,@SpringBootApplication 组合了 @EnableAutoConfiguration 注解。
deferredImportSelector 参数,@EnableAutoConfiguration 注解的定义的 @Import 的类,即AutoConfigurationImportSelector 对象。

<1> 处,调用 AutoConfigurationImportSelector#getAutoConfigurationEntry(AutoConfigurationMetadata autoConfigurationMetadata, AnnotationMetadata annotationMetadata) 方法,获得

AutoConfigurationEntry 对象。详细解析,见 <u>「5.4 AutoConfigurationEntry」</u>。因为这块比较重要,所以先跳过去瞅瞅。

- <2> 处,添加到 autoConfigurationEntries 中。
- <3> 处,添加到 entries 中。

#### 5.3.3 selectImports

#selectImports()方法,获得要引入的配置类。代码如下:

 $//\ {\tt AutoConfigurationImportSelector\#AutoConfigurationGroup.}\ {\tt java}$ 

```
@0verride
public Iterable <Entry> selectImports() {
    // <1> 如果为空,则返回空数组
    if (this.autoConfigurationEntries.isEmpty()) {
        return Collections.emptyList();
    // <2.1> 获得 allExclusions
    Set<String> allExclusions = this.autoConfigurationEntries.stream()
            .map(AutoConfigurationEntry::getExclusions)
            .flatMap(Collection::stream).collect(Collectors.toSet());
    // <2.2> 获得 processedConfigurations
    Set \langle String \rangle \ processed Configurations = this. \ auto Configuration Entries. \ stream ()
            . map (AutoConfigurationEntry::getConfigurations)
            .flatMap(Collection::stream)
            . collect(Collectors.toCollection(LinkedHashSet::new));
    // <2.3> 从 processedConfigurations 中,移除排除的
    processedConfigurations.removeAll(allExclusions);
    // <3> 处理,返回结果
    return sortAutoConfigurations(processedConfigurations, getAutoConfigurationMetadata()) // <3.1> 排序
                .map((importClassName) -> new Entry(this.entries.get(importClassName), importClassName)) // <3.2> 创發
                .collect(Collectors.toList()); // <3.3> 转换成 List
}
```

<1> 处,如果为空,则返回空数组。

<2.1>、<2.2>、<2.3>处,获得要引入的配置类集合。 比较奇怪的是,上面已经做过一次移除的处理,这里又做一次。不过,没多大关系,可以先无视。

- <3> 处,处理,返回结果。
  - <3.1> 处,调用 #sortAutoConfigurations(Set<String> configurations, AutoConfigurationMetadata autoConfigurationMetadata)方法,排序。代码如下:

```
// AutoConfigurationImportSelector#AutoConfigurationGroup.java

private List<String> sortAutoConfigurations(Set<String> configurations, AutoConfigurationMetadata autoCorreturn new AutoConfigurationSorter(getMetadataReaderFactory(), autoConfigurationMetadata).getInPriority
```

- 具体的排序逻辑,胖友自己看。实际上,还是涉及哪些,例如说 @Order 注解。
- 。 <3.2> 处,创建 Entry 对象。
- 。 <3.3> 处, 转换成 List 。结果如下图:
  - ► this = {org.springframework.boot.autoconfigure
     ► allExclusions = {java.util.HashSet@4350} size =
     ▼ processedConfigurations = {java.util.LinkedHase
     ► 0 = "org.springframework.boot.autoconfigure
     ► 1 = "org.springframework.boot.autoconfigure
    - 2 = "org.springframework.boot.autoconfigur
      = 2 = "org.springframework boot autoconfigur
    - 3 = "org.springframework.boot.autoconfigur
    - 4 = "org.springframework.boot.autoconfigur

艿艿: 略微有点艰难的过程。不过回过头来,其实也没啥特别复杂的逻辑。是不,胖友<sup>~</sup>

### 5.4 getAutoConfigurationEntry

艿艿: 这是一个关键方法。因为会调用到,我们会在 <u>「5.1</u> getCandidateConfigurations」 的方法。

#getAutoConfigurationEntry(AutoConfigurationMetadata autoConfigurationMetadata, AnnotationMetadata annotationMetadata) 方法,获得 AutoConfigurationEntry 对象。代码如下:

```
// AutoConfigurationImportSelector.java
protected AutoConfigurationEntry getAutoConfigurationEntry (AutoConfigurationMetadata autoConfigurationMetadata, Annot
   // <1> 判断是否开启。如未开启,返回空数组。
   if (!isEnabled(annotationMetadata)) {
       return EMPTY ENTRY;
   // <2> 获得注解的属性
   AnnotationAttributes attributes = getAttributes(annotationMetadata);
   // <3> 获得符合条件的配置类的数组
   List<String> configurations = getCandidateConfigurations(annotationMetadata, attributes);
   // <3.1> 移除重复的配置类
   configurations = removeDuplicates(configurations);
   // <4> 获得需要排除的配置类
   Set \langle String \rangle \ exclusions = \ getExclusions (annotationMetadata, \ attributes);
   // <4.1> 校验排除的配置类是否合法
   checkExcludedClasses(configurations, exclusions);
   // <4.2> 从 configurations 中,移除需要排除的配置类
   configurations.removeAll(exclusions);
   // <5> 根据条件(Condition),过滤掉不符合条件的配置类
   configurations = filter(configurations, autoConfigurationMetadata);
   // <6> 触发自动配置类引入完成的事件
   fireAutoConfigurationImportEvents(configurations, exclusions);
   // <7> 创建 AutoConfigurationEntry 对象
   return new AutoConfigurationEntry(configurations, exclusions);
}
```

这里每一步都是细节的方法,所以会每一个方法,都会是引导到对应的小节的方法。

虽然有点长,但是很不复杂。简单的来说,加载符合条件的配置类们,然后移除需要排除(exclusion)的。

- <1> 处,调用 #isEnabled(AnnotationMetadata metadata) 方法,判断是否开启。如未开启,返回空数组。详细解析,见 \_[5.4.1 isEnabled]\_。
- <2> 处,调用 #getAttributes(AnnotationMetadata metadata) 方法,获得注解的属性。详细解析,见 「5.4.2 getAttributes」。

【重要】<3> 处,调用 #getCandidateConfigurations(AnnotationMetadata metadata, AnnotationAttributes attributes) 方法,获得符合条件的配置类的数组。

嘻嘻,到达此书之后,整个细节是不是就串起来了!

。 <3.1> 处,调用 #removeDuplicates(List<T> list) 方法,移除重复的配置类。代码如下:

```
// AutoConfigurationImportSelector.java
protected final <T> List<T> removeDuplicates(List<T> list) {
  return new ArrayList<>(new LinkedHashSet<>(list));
}
```

。 简单粗暴

<4> 处,调用 #getExclusions(AnnotationMetadata metadata, AnnotationAttributes attributes) 方法,获得需要排除的配置类。详细解析,见 「5.4.3 getExclusions」。

- 〈4.1〉处,调用 #checkExcludedClasses(List〈String〉 configurations, Set〈String〉 exclusions)方法,校验排除的配置类是否合法。详细解析,见 <u>「5.4.4 checkExcludedClasses」</u>。
- 。 <4.2> 处,从 configurations 中,移除需要排除的配置类。
- <5> 处,调用 #filter(List<String> configurations, AutoConfigurationMetadata autoConfigurationMetadata) 方法,根据条件(Condition),过滤掉不符合条件的配置类。详细解析,见 <u>《精尽 Spring Boot 源码分析 —— Condition》</u> 文章。
- <6> 处,调用 #fireAutoConfigurationImportEvents(List<String> configurations, Set<String> exclusions) 方法,触发自动配置类引入完成的事件。详细解析,见 <u>「5.4.5</u> fireAutoConfigurationImportEvents」。
- <ア> 处,创建 AutoConfigurationEntry 对象。

整个 <u>[5.4 getAutoConfigurationEntry]</u> 看完后,胖友请跳回 <u>[5.3.3 selectImports]</u>。

#### 5.4.1 isEnabled

#isEnabled(AnnotationMetadata metadata) 方法,判断是否开启自动配置。代码如下:

```
// AutoConfigurationImportSelector.java

protected boolean isEnabled(AnnotationMetadata metadata) {
    // 判断 "spring.boot.enableautoconfiguration" 配置判断,是否开启自动配置。
    // 默认情况下(未配置),开启自动配置。
    if (getClass() == AutoConfigurationImportSelector.class) {
        return getEnvironment().getProperty(EnableAutoConfiguration.ENABLED_OVERRIDE_PROPERTY, Boolean.class, true);
    }
    return true;
}
```

#### 5.4.2 getAttributes

#getAttributes(AnnotationMetadata metadata) 方法,获得注解的属性。代码如下:

```
// AutoConfigurationImportSelector.java

protected AnnotationAttributes getAttributes (AnnotationMetadata metadata) {
    String name = getAnnotationClass().getName();

// 获得注解的属性
    AnnotationAttributes attributes = AnnotationAttributes.fromMap(metadata.getAnnotationAttributes(name, true));
```

注意,此处 getAnnotationClass().getName() 返回的是 @EnableAutoConfiguration 注解,所以这里返回的注解属性,只能是 exclude 和 excludeName 这两个。

举个例子, 假设 Spring 应用上的注解如下:

。 返回的结果,如下图:

```
    ■ attributes = {org.springframework.core.annotate
    ■ 0 = {java.util.LinkedHashMap$Entry@4317} "
    ▶ ■ key = "excludeName"
    □ value = {java.lang.String[0]@4320}
    ▼ ■ 1 = {java.util.LinkedHashMap$Entry@4318} "
    ▶ ■ key = "exclude"
    ▼ 1 = {java.lang.String[1]@4322}
    ▶ ■ 0 = "org.springframework.boot.autoco
```

### 5.4.3 getExclusions

#getExclusions(AnnotationMetadata metadata, AnnotationAttributes attributes) 方法,获得需要排除的配置类。 代码如下:

```
// AutoConfigurationImportSelector.java

protected Set<String> getExclusions(AnnotationMetadata metadata, AnnotationAttributes attributes) {
    Set<String> excluded = new LinkedHashSet<>();

// 注解上的 exclude 属性
    excluded.addAll(asList(attributes, "exclude"));

// 注解上的 excludeName 属性
    excluded.addAll(Arrays.asList(attributes.getStringArray("excludeName")));

// 配置文件的 spring.autoconfigure.exclude 属性
    excluded.addAll(getExcludeAutoConfigurationsProperty());
```

```
return excluded;
```

一共有三种方式,配置排除属性。

该方法会调用如下的方法,比较简单,胖友自己瞅瞅。

```
// AutoConfigurationImportSelector.java

private List<String> getExcludeAutoConfigurationsProperty() {
    // 一般来说,会走这块的逻辑
    if (getEnvironment() instanceof ConfigurableEnvironment) {
        Binder binder = Binder.get(getEnvironment());
        return binder.bind(PROPERTY_NAME_AUTOCONFIGURE_EXCLUDE, String[].class).map(Arrays::asList).orElse(Collect)
    }
    String[] excludes = getEnvironment().getProperty(PROPERTY_NAME_AUTOCONFIGURE_EXCLUDE, String[].class);
    return (excludes != null) ? Arrays.asList(excludes) : Collections.emptyList();
}

protected final List<String> asList(AnnotationAttributes attributes, String name) {
        String[] value = attributes.getStringArray(name);
        return Arrays.asList(value);
}
```

#### 5. 4. 4 checkExcludedClasses

#checkExcludedClasses(List<String> configurations, Set<String> exclusions) 方法,校验排除的配置类是否合法。代码如下:

```
// AutoConfigurationImportSelector.java
private void checkExcludedClasses(List<String> configurations, Set<String> exclusions) {
    // 获得 exclusions 不在 invalidExcludes 的集合,添加到 invalidExcludes 中
    List<String> invalidExcludes = new ArrayList<>(exclusions.size());
    for (String exclusion : exclusions) {
        if (ClassUtils.isPresent(exclusion, getClass().getClassLoader()) // classpath 存在该类
                && !configurations.contains(exclusion)) { // configurations 不存在该类
            invalidExcludes. add (exclusion);
       }
   }
    // 如果 invalidExcludes 非空,抛出 IllegalStateException 异常
    if (!invalidExcludes.isEmpty()) {
       handleInvalidExcludes(invalidExcludes);
}
 * Handle any invalid excludes that have been specified.
 * @param invalidExcludes the list of invalid excludes (will always have at least one
 * element)
*/
protected void handleInvalidExcludes(List<String> invalidExcludes) {
    StringBuilder message = new StringBuilder();
    for (String exclude : invalidExcludes) {
       message. append ("\t^-"). append (exclude). append (String. format ("\t^-"));
```

```
}
throw new IllegalStateException(String.format("The following classes could not be excluded because they are"
+ " not auto-configuration classes:%n%s", message));
}
```

不合法的定义,exclusions 存在于 classpath 中,但是不存在 configurations 。这样做的目的是,如果不存在的,就不要去排除啦! 代码比较简单,胖友自己瞅瞅即可。

### 5.4.5 fireAutoConfigurationImportEvents

#fireAutoConfigurationImportEvents(List<String> configurations, Set<String> exclusions) 方法,触发自动配置类引入完成的事件。代码如下:

<1> 处,调用 #getAutoConfigurationImportListeners() 方法,加载指定类型 AutoConfigurationImportListener 对应的,在 META-INF/spring. factories 里的类名的数组。例如:

```
▼ ■ listeners = {java.util.ArrayList@4354} size = 1
▼ ■ 0 = {org.springframework.boot.autoconfigure.c
⑤ beanFactory = null
```

- <2> 处,创建 AutoConfigurationImportEvent 事件。
- <3> 处,遍历 AutoConfigurationImportListener 监听器们,逐个通知。
  - <3.1> 处, 调用 #invokeAwareMethods(Object instance) 方法,设置 AutoConfigurationImportListener 的属性。代码如下:

```
// AutoConfigurationImportSelector.java

private void invokeAwareMethods(Object instance) {
    // 各种 Aware 属性的注入
```

- 各种 Aware 属性的注入。
- 。 <3.2> 处,调用 AutoConfigurationImportListener#onAutoConfigurationImportEvent(event) 方法,通知 监听器。目前只有一个 ConditionEvaluationReportAutoConfigurationImportListener 监听器,没啥逻辑,有兴趣自己看哈。

## AutoConfigurationPackages

org. springframework. boot. autoconfigure. AutoConfigurationPackages ,自动配置所在的包名。可能这么解释有点怪怪的,我们来看下官方注释:

Class for storing auto-configuration packages for reference later (e.g. by JPA entity scanner).

简单来说,就是将使用 @AutoConfigurationPackage 注解的类所在的包(package),注册成一个Spring IoC 容器中的 Bean 。酱紫,后续有其它模块需要使用,就可以通过获得该 Bean ,从而获得所在的包。例如说,JPA 模块,需要使用到。

是不是有点神奇,艿艿也觉得。

## 6.1 Registrar

Registrar ,是 AutoConfigurationPackages 的内部类,实现 ImportBeanDefinitionRegistrar、DeterminableImports 接口,注册器,用于处理 @AutoConfigurationPackage 注解。代码如下:

```
// AutoConfigurationPackages#Registrar.java
static class Registrar implements ImportBeanDefinitionRegistrar, DeterminableImports {
    @Override
    public void registerBeanDefinitions(AnnotationMetadata metadata, BeanDefinitionRegistry registry) {
        register(registry, new PackageImport(metadata).getPackageName()); // <X>
    }
    @Override
    public Set<Object> determineImports(AnnotationMetadata metadata) {
```

```
return Collections.singleton(new PackageImport(metadata));
}
```

PackageImport 是 AutoConfigurationPackages 的内部类,用于获得包名。代码如下:

```
// AutoConfigurationPackages#Registrar.java
private static final class PackageImport {
     * 包名
    private final String packageName;
   PackageImport(AnnotationMetadata metadata) {
        this.packageName = ClassUtils.getPackageName(metadata.getClassName());
   public String getPackageName() {
        return this.packageName;
    @0verride
    public boolean equals(Object obj) {
        if (obj == null || getClass() != obj.getClass()) {
            return false;
        return this.packageName.equals(((PackageImport) obj).packageName);
   }
    @Override
   public int hashCode() {
        return this.packageName.hashCode();
    @Override
    public String toString() {
        return "Package Import " + this.packageName;
}
```

### 。 如下是一个示例:

### Variables

- ▶ **this** = {org.springframework.boot.autoconfigure
- p registry = {org.springframework.beans.factory.s
- metadata = {org.springframework.core.type.Sta
  - figure annotations = {java.lang.annotation.Annotation}
    - 👣 nestedAnnotationsAsMap = true
  - ▶ introspectedClass = {java.lang.Class@1889}

<X> 处,调用 #register(BeanDefinitionRegistry registry, String... packageNames) 方法,注册一个用于存储报名(package) 的 Bean 到 Spring IoC 容器中。详细解析,见 <u>「6.2 register」</u>。

### 6.2 register

#register(BeanDefinitionRegistry registry, String... packageNames) 方法,注册一个用于存储报名(package)的 Bean 到 Spring IoC 容器中。代码如下:

```
// AutoConfigurationPackages. java
private static final String BEAN = AutoConfigurationPackages.class.getName();
public static void register (BeanDefinitionRegistry registry, String... packageNames) {
    // <1> 如果已经存在该 BEAN ,则修改其包 (package) 属性
 if (registry.containsBeanDefinition(BEAN)) {
       BeanDefinition beanDefinition = registry.getBeanDefinition(BEAN);
       ConstructorArgumentValues constructorArguments = beanDefinition.getConstructorArgumentValues();
        constructorArguments. addIndexedArgumentValue (0, addBasePackages (constructorArguments, packageNames));
    // <2> 如果不存在该 BEAN , 则创建一个 Bean , 并进行注册
    } else { GenericBeanDefinition beanDefinition = new GenericBeanDefinition();
       beanDefinition.setBeanClass(BasePackages.class);
       beanDefinition.getConstructorArgumentValues().addIndexedArgumentValue(0, packageNames);
       beanDefinition.setRole(BeanDefinition.ROLE_INFRASTRUCTURE);
        registry.registerBeanDefinition(BEAN, beanDefinition);
   }
}
```

注册的 BEAN 的类型,为 BasePackages 类型。它是 AutoConfigurationPackages 的内部类。 代码如下:

```
// AutoConfigurationPackages#BasePackages.java
static final class BasePackages {
private final List<String> packages;
private boolean loggedBasePackageInfo;
    BasePackages(String... names) {
       List<String> packages = new ArrayList<>();
     for (String name : names) {
         if (StringUtils.hasText(name)) {
                packages. add (name);
            }
     this.packages = packages;
public List<String> get() {
     if (!this.loggedBasePackageInfo) {
         if (this.packages.isEmpty()) {
             if (logger.isWarnEnabled()) {
                    logger.warn("@EnableAutoConfiguration was declared on a class"
                            + "in the default package. Automatic @Repository and '
                            + "@Entity scanning is not enabled.");
                }
```

- 就是一个有 packages 属性的封装类。
- <1>处,如果已经存在该 BEAN ,则修改其包(package)属性。而合并 package 的逻辑,通过 #addBasePackages(ConstructorArgumentValues constructorArguments, String[] packageNames) 方法,进行实现 。代码如下:

```
// AutoConfigurationPackages.java

private static String[] addBasePackages(ConstructorArgumentValues constructorArguments, String[] packageNames)

// 获得已存在的
    String[] existing = (String[]) constructorArguments.getIndexedArgumentValue(0, String[].class).getValue();

// 进行合并
    Set<String> merged = new LinkedHashSet<>();
    merged.addAll(Arrays.asList(existing));
    merged.addAll(Arrays.asList(packageNames));
    return StringUtils.toStringArray(merged);
}
```

<2> 处,如果不存在该 BEAN ,则创建一个 Bean ,并进行注册。

## 6.3 has

#has(BeanFactory beanFactory) 方法,判断是否存在该 BEAN 在传入的容器中。代码如下:

```
// AutoConfigurationPackages. java
public static boolean has(BeanFactory beanFactory) {
  return beanFactory.containsBean(BEAN) && !get(beanFactory).isEmpty();
}
```

### 6.4 get

```
#get(BeanFactory beanFactory) 方法,获得 BEAN 。代码如下:
```

```
// AutoConfigurationPackages. java
```

```
public static List<String> get(BeanFactory beanFactory) {
   try {
     return beanFactory.getBean(BEAN, BasePackages.class).get();
   } catch (NoSuchBeanDefinitionException ex) {
     throw new IllegalStateException("Unable to retrieve @EnableAutoConfiguration base packages");
   }
}
```

# 666. 彩蛋

比想象中长的一篇文章。虽然中间有些地方复杂了一点,但是觉得还是蛮有趣的。

撸完有点不清晰的胖友,再调试两遍。还有疑惑,星球留言走一波哟。

#### 参考和推荐如下文章:

快乐崇拜 《Spring Boot 源码深入分析》

有木发现,艿艿写的比他详细很多很多。

老田 \_《Spring Boot 2.0 系列文章(六): Spring Boot 2.0 中SpringBootApplication注解详解》

dm vincent 《[Spring Boot] 4. Spring Boot实现自动配置的原理》

#### 文章目录

- 1. 1. 1. 概述
- 2. 2. 2. 自动配置 V.S 自动装配
- 3. 3. 自动装配原理
- 4. 4. @SpringBootApplication
  - 1. 4.1. 4.1 @Inherited
  - 2. 4.2. 4.2 @SpringBootConfiguration
  - 3. 4.3. 4.3 @ComponentScan
  - 4. 4. 4. 4 @EnableAutoConfiguration
- 5. 5. AutoConfigurationImportSelector
  - 1. <u>5.1.</u> <u>5.1 getCandidateConfigurations</u>
  - 2. <u>5. 2. 5. 2 getImportGroup</u>
  - 3. 5.3. 5.3 AutoConfigurationGroup
    - 1. 5.3.1. 5.3.1 属性
    - 2. <u>5. 3. 2. 5. 3. 2 process</u>
    - 3. 5.3.3. 5.3.3 selectImports
  - 4. 5.4. 5.4 getAutoConfigurationEntry
    - 1. 5.4.1. 5.4.1 is Enabled
    - 2. 5.4.2. 5.4.2 getAttributes
    - 3. <u>5. 4. 3.</u> <u>5. 4. 3 getExclusions</u>
    - 4. 5. 4. 4. 5. 4. 4 checkExcludedClasses
    - 5. 5. 4. 5. 5. 4. 5 fireAutoConfigurationImportEvents
- 6. 6. AutoConfigurationPackages
  - 1. <u>6.1. 6.1 Registrar</u>
  - 2. 6.2. 6.2 register

3. <u>6.3. 6.3 has</u> 4. <u>6.4. 6.4 get</u> 7. <u>7. 666. 彩蛋</u>