△ / 开发指南 / 微服务手册

△ 芋道源码 🗎 2022-12-31

yudao-gateway 🖸 模块,基于 Spring Cloud Gateway 构建 API 服务网关,提供用户认证、服务路由、灰度发布、访问日志、异常处理等功能。

友情提示:如何学习 Spring Cloud Gateway?

阅读《芋道 Spring Cloud 网关 Spring Cloud Gateway 入门》 立文章。

1. 服务路由


新建服务后,在 application.yaml 2 配置文件中,需要添加该服务的路由配置。示例如下图:

2. 用户认证

由 filter/security 🖸 包实现,无需配置。

TokenAuthenticationFilter 会获得请求头中的 Authorization 字段,调用 system-server 服务,进行用户认证。

- 如果认证成功,会将用户信息放到 login-user 请求头,转发到后续服务。后续服务可以 从 login-user 请求头,解析 到用户信息。
- 如果认证失败,依然会转发到后续服务,由该服务决定是否需要登录,是否需要校验权限。



考虑到性能, API 网关会本地缓存了 Token 与用户信息, 每次收到 HTTP 请求时, 异步从 system-server 刷新本地缓存。

3. 灰度发布

由 filter/grey 🖸 包实现,实现原理如下:

```
/**

* 灰度 {@Link GrayLoadBalancer} 实现类

*

* 根据请求的 header[version] 匹配,筛选满足 metadata[version] 相等的服务实例列表,然后随机 + 权重进行选择一个

1. 假如请求的 header[version] 为空,则不进行筛选,所有服务实例都进行选择

2. 如果 metadata[version] 都不相等,则不进行筛选,所有服务实例都进行选择

*

* 注意,考虑到实现的简易,它的权重是使用 Nacos 的 nacos.weight,所以随机 + 权重也是基于 {@Link NacosBalancer} 筛选。

* 也就是说,如果你不使用 Nacos 作为注册中心,需要微调一下筛选的实现逻辑

*

* @author 芋道源码

*/

@RequiredArgsConstructor
@Slf4j
public class GrayLoadBalancer implements ReactorServiceInstanceLoadBalancer {
```

所以在使用灰度时,如要如下配置:

① 第一步, 【网关】配置服务的路由配置使用 grebLb:// 协议, 指向灰度服务。例如说:

② 第二步, 【服务】配置服务的版本 version 配置。例如说:

③ 第三步,请求 API 网关时,请求头带上想要 version 版本。

可能想让用户的请求带上 version 请求头比较难,可以通过 Spring Cloud Gateway 修改请求头,通过 User Agent、Cookie、登录用户等信息,来判断用户想要的版本。详细的解析,可见《Spring Cloud Gateway 实现灰度发布功能》 ② 文章。

4. 访问日志

由 filter/logging C 包实现, 无需配置。

每次收到 HTTP 请求时,会打印访问日志,包括 Request、Response、用户等信息。如下图所示:

```
| Change | Compage | Compa
```

5. 异常处理

由 GlobalExceptionHandler Z 累实现,无需配置。

请求发生异常时,会翻译异常信息,返回给用户。例如说:

```
{
    "code": 500,
    "data": null,
    "msg": "系统异常"
}
```

6. 动态路由

在 Nacos 配置发生变化时,Spring Cloud Alibaba Nacos Config 内置的监听器,会监听到配置刷新,最终触发 Gateway 的路由信息刷新。

参见《芋道 Spring Cloud 网关 Spring Cloud Gateway 入门》 增 博客的「6. 基于配置中心 Nacos 实现动态路由」小节。


使用方式:在 Nacos 新增 Datald 为 gateway-server.yaml 的配置,修改 spring.cloud.gateway.routes 配置项。

7. Swagger 接口文档

基于 Knife4j 实现 Swagger 接口文档的 网关聚合 🖸 。需要路由配置如下:

友情提示: 图中的 /v2/ 都改成 /v3/, 或者以下面的文字为准!!!

- **管理后台的接口**: RewritePath=/admin-api/{服务的基础路由}/v3/api-docs, /v3/api-docs
- 用户 App 的接口: RewritePath=/app-api/{服务的基础路由}/v3/api-docs, /v3/api-docs
- Knife4j 配置: knife4j.gateway.routes 添加 浏览器访问 http://127.0.0.1:48080/doc.html 型 地址,可以看到所有接口的信息。如下图所示:




7.1 如何调用


〇点击左边「文档管理 - 全局参数设置」菜单,设置 header-id 和 Authorization 请求 头。如下图所示:

tenant-id: 1

Authorization: Bearer test1




- 添加完后,需要 F5 刷新下网页,否则全局参数不生效。
- ① 点击任意一个接口,进行接口的调用测试。这里,使用「管理后台 用户个中心」的"获得登录用户信息"举例子。
- ②点击左侧「调试」按钮,并将请求头部的 header-id 和 Authorization 勾选上。 其中, header-id 为租户编号, Authorization 的 "Bearer test" 后面为用户编号 (模拟哪个用户操作)。
- ③ 点击「发送」按钮,即可发起一次 API 的调用。



7.2 如何关闭

如果想要禁用 Swagger 功能,可通过 knife4j.gateway.enabled 配置项为 false 。一般情况下,建议 prod 生产环境进行禁用,避免发生安全问题。



8. Cors 跨域处理

由 filter/cors 🖸 包实现,无需配置。

← 配置中心 Nacos

服务调用 Feign→



Theme by Vdoing | Copyright © 2019-2023 芋道源码 | MIT License