回到首页

Q

我是一段不羁的公告!

记得给艿艿这 3 个项目加油,添加一个 STAR 噢。

https://github.com/YunaiV/SpringBoot-Labs

https://github.com/YunaiV/onemall

https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro

NETTY

精尽 Netty 源码解析 —— Channel (八) 之 disconnect 操作

无

1. 概述

本文分享 Netty NIO Channel 客户端断开连接(disconnect)操作的过程。

在看 Netty NIO Channel 对 #disconnect(ChannelPromise promise) 方法的实现代码之前,我们先来看看 Java **原生** NIO SocketChannel 的 #disconnect() 方法。

- 结果,结果,结果,翻了半天,只看到 NIO SocketChannel 的父类 AbstractInterruptibleChannel 中,有 #close()方法,而找不到 #disconnect()方法。这个是啥情况?
- 我们又去翻了 Java 原生 UDP DatagramSocket 类,结果找到了 #connect() 方法。这个又是啥情况?

不卖关子了,直接说结论啦:

- Java **原生** NIO SocketChannel **不存在**,当调用 Netty NioSocketChannel#disconnect(ChannelPromise promise) 时,会自动转换成 **close** 操作,即《精尽 Netty 源码解析 —— Channel (七) 之 close 操作》。
- 实际上, Channel#disconnect(ChannelPromise promise) 方法, 是 Netty 为 UDP 设计的。

2. NioSocketChannel

通过 NioSocketChannel#disconnect() 方法,应用程序里可以主动关闭 NioSocketChannel 通道。代码如下:

```
文章目录

1. 概述
2. NioSocketChannel
3. DefaultChannelPipeline
4. TailContext
666. 彩蛋
```

Channel 抽象类,所以 #disconnect() 方法实际是 AbstractChannel 实现的。

• 在方法内部,会调用对应的 ChannelPipeline#disconnect() 方法,将 disconnect 事件在 pipeline 上传播。

3. DefaultChannelPipeline

DefaultChannelPipeline#disconnect() 方法,代码如下:

```
@Override
public final ChannelPipeline disconnect() {
   tail.disconnect();
   return this;
}
```

无

• 在方法内部,会调用 TailContext#disconnect() 方法,将 flush 事件在 pipeline 中,从尾节点向头节点传播。详细解析,见「4. TailContext」。

4. TailContext

TailContext 对 #flush() 方法的实现,是从 AbstractChannelHandlerContext 抽象类继承,代码如下:

```
@Override
public ChannelFuture disconnect() {
    return disconnect(newPromise());
}
@Override
public ChannelFuture disconnect(final ChannelPromise promise) {
    // 判断是否为合法的 Promise 对象
    if (isNotValidPromise(promise, false)) {
        // cancelled
        return promise;
    }
    final AbstractChannelHandlerContext next = findContextOutbound();
    EventExecutor executor = next.executor();
    if (executor.inEventLoop()) {
        // <1> 如果没有 disconnect 操作,则执行 close 事件在 pipeline 上
        // Translate disconnect to close if the channel has no notion of disconnect-reconnect.
        // So far, UDP/IP is the only transport that has such behavior.
                            ata().hasDisconnect()) {
文章目录
                            (promise);
                            操作,则执行 disconnect 事件在 pipeline 上
  1. 概述
  2. NioSocketChannel
                            nnect(promise);
  3. DefaultChannelPipeline
  4. TailContext
  666. 彩蛋
                             new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                // <1> 如果没有 disconnect 操作,则执行 close 事件在 pipeline 上
                if (!channel().metadata().hasDisconnect()) {
                   next.invokeClose(promise);
                    // 如果有 disconnect 操作,则执行 disconnect 事件在 pipeline 上
                   next.invokeDisconnect(promise);
                }
        }, promise, null);
    }
```

```
return promise;
}
```

- 在 <1> 处,调用 ChannelMetadata#hasDisconnect() 方法,判断 Channel 是否支持 disconnect 操作。
 - 如果支持,则**转换**执行 close 事件在 pipeline 上。后续的逻辑,就是《精尽 Netty 源码解析 —— Channel (七) 之 close 操作》。

无

- 如果不支持,则保持执行 disconnect 事件在 pipeline 上。
- 支持 disconnect 操作的 Netty Channel 实现类有:

```
private static final ChannelMetadata METADATA = new ChannelMetadata(true);

private static final ChannelMetadata METADATA = new ChannelMetadata(true);

private static final ChannelMetadata METADATA_DISCONNECT = new ChannelMetadata(true);

private static final ChannelMetadata METADATA_DISCONNECT = new ChannelMetadata(true);

private static final ChannelMetadata METADATA = new ChannelMetadata(true);

private static final ChannelMetadata METADATA = new ChannelMetadata(true);

private static final ChannelMetadata METADATA = new ChannelMetadata(true);

KQueueDatagramChannel.java 50
```

- 和文头,我们提到的,只有 Java **原生** UDP DatagramSocket 支持是一致的。从 So far,UDP/IP is the only transport that has such behavior. 的英文注释,也能证实这一点。
- 不支持 disconnect 操作的 Netty Channel 实现类有:

```
private static final ChannelMetadata METADATA = new ChannelMetadata(false, 16);

AbstractServerChannel.java 32

private static final ChannelMetadata METADATA = new ChannelMetadata(false);

AbstractNioByteChannel.java 45

private static final ChannelMetadata METADATA = new ChannelMetadata(false);

AbstractOioByteChannel.java 40

private static final ChannelMetadata METADATA = new ChannelMetadata(false);

LocalChannel.java 56

private static final ChannelMetadata METADATA = new ChannelMetadata(false, 16);

NioServerSocketChannel.java 46

private static final ChannelMetadata METADATA = new ChannelMetadata(false, 1);

OioServerSocketChannel.java 48

private static final ChannelMetadata METADATA_NO_DISCONNECT = new ChannelMetadata(false);

EmbeddedChannel.java 59

private static final ChannelMetadata METADATA = new ChannelMetadata(false);

FailedChannel.java 29
```

• 和文头,我们提到的,只有 Java 原生 NIO SocketChannel 不支持是一致的。

因为本系列,暂时不分享 UDP 相关的内容,所以对"执行 disconnect 事件在 pipeline 上"就不解析了。

666. 彩蛋

水更一篇,本来以为 Netty NIO Channel 的 disconnect 操作是个骚操作。

文章目录

总访问量 次

- 1. 概述
- 2. NioSocketChannel
- 3. DefaultChannelPipeline
- 4. TailContext

666. 彩蛋