△ / 开发指南 / 后端手册


△ 芋道源码 📋 2022-03-28

◆三方登录

系统对接国内多个第三方平台,实现三方登录的功能。例如说:

• 管理后台: 企业微信、阿里钉钉


• 用户 App: 微信公众号、微信小程序



友情提示: 为了表述方便, 本文主要使用管理后台的三方登录作为示例。


用户 App 也是支持该功能, 你可以自己去体验一下。

1. 表结构




- ① 三方登录完成时,系统会将三方用户存储到 system_social_user 🖸 表中,通过 type 🗹 标记对应的第三方平台。
- ② 【未】关联本系统 User 的三方用户,需要在三方登录完成后,使用账号密码进行「**绑定登录**」,成功后记录到 system_social_user_bind 🖸 表中。
- 【已】关联本系统 User 的三方用户,在三方登录完成后,直接进入系统,即「**快捷登录**」。

2. 绑定登录




然后,使用[钉钉]或者[企业微信]进行扫码,完成三方登录。

② 三方登录成功后,跳转回 http://127.0.0.1:1024/social-login © 地址。此时,会调用/admin-api/system/auth/social-login © 接口,尝试「快捷登录」。由于该三方用户 【未】关联管理后台的 AdminUser 用户,所以会看到"未绑定账号,需要进行绑定"报错。



③ 输入账号密码,点击 [提交] 按钮,进行「绑定登录」。此时,会调用 /admin-api/system/auth/login 增 接口 (在账号密码登录的基础上,额外带上 socialType + socialCode + socialState 参数)。成功后,即可进入系统的首页。




3. 快捷登录

退出系统,再进行一次三方登录的流程。



【不同】② 三方登录成功后,跳转回 http://127.0.0.1:1024/social-login ② 地址。此时,会调用 /admin-api/system/auth/social-login ② 接口,尝试「快捷登录」。由于该三方用户【已】关联管理后台的 AdminUser 用户,所以直接进入系统的首页。




4. 绑定与解绑



5. 配置文件

在 application-{env}.yaml I 配置文件中,对应 justauth 配置项,填写你的第三方平台的配置信息。



系统使用 justauth-spring-boot-starter 🖸 **JustAuth** 🖸 组件,想要对接其它第三方平台, 只需要新增对应的配置信息即可。

疑问: yudao-spring-boot-starter-biz-social 技术组件的作用是什么?

yudao-spring-boot-starter-biz-social 🖸 对 JustAuth 进行二次封装,提供微信小程序的集成。

6. 第三方平台的申请

- 阿里钉钉: https://justauth.wiki/guide/oauth/dingtalk/♂
- 企业微信: https://justauth.wiki/guide/oauth/wechat_enterprise_grcode/♂
- 微信开放平台: https://justauth.wiki/guide/oauth/wechat_open/♂

注意,如果第三方平台如果需要配置具体的授信地址,需要添加 /social-login 用于三方登录回调页、 /user/profile 用于三方用户的绑定与解绑。

← 用户体系

OAuth 2.0 (SSO 单点登录)→



Theme by **Vdoing** | Copyright © 2019-2023 芋道源码 | MIT License