回到首页

Q

#### 我是一段不羁的公告!

记得给艿艿这 3 个项目加油,添加一个 STAR 噢。 https://github.com/YunaiV/SpringBoot-Labs https://github.com/YunaiV/onemall https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro


NETTY

# 精尽 Netty 源码解析 —— Buffer 之 Jemalloc (三) PoolSubpage

## 1. 概述

在《精尽 Netty 源码解析 —— Buffer 之 Jemalloc (一) PoolChunk》一文中,我们已经看到,为了进一步提供提高内存**分配效率**并减少**内存碎片**,Jemalloc 算法将每个 Chunk 切分成多个**小块** Page 。

但是实际应用中,Page 也是**比较大**的内存块,如果直接使用,明显是很浪费的。因此,Jemalloc 算法将每个 Page 更进一步的切分为**多个** Subpage 内存块。Page 切分成**多个** Subpage 内存块,并未采用相对复杂的算法和数据结构,而是直接基于**数组**,通过数组来**标记**每个 Subpage 内存块是否已经分配。如下图所示:



#### 文章目录

- 1. 概述
- 2. PoolSubpage
  - 2.1 构造方法
  - 2.2 init
  - 2.3 双向链表
    - 2.3.1 addToPool
    - 2.3.2 removeFromPool
  - 2.4 allocate
  - 2.5 free
  - 2.6 getNextAvail
  - 2.6 destroy
  - 2.7 PoolSubpageMetric

666. 彩蛋

#### **字块大小均等**。

下同,以 Page 第一次拆分为 Subpage 内存块时请求分配的内存大小为准。例

先去找**大小匹配**,且有可分配 Subpage 内存块的 Page: 1) 如果有,则使 引,则选择一个新的 Page 拆分成多个 Subpage 内存块,使用第 0 块

Ⅲ 两类, 并且每类有多种大小, 如下图所示:

| 1_ | 分类     | 大小   |         |                         |
|----|--------|------|---------|-------------------------|
| 2  | Tiny   | 16B  | Subpage |                         |
| 3  |        | 32B  | Subpage |                         |
| 4  |        | •••  | Subpage |                         |
| 5  |        | 480B | Subpage |                         |
| 6  |        | 496B | Subpage | 每个 Page 可拆成多个 Subpage   |
| 7  | Small  | 512B | Subpage | 母   rage 中が及る   Subpage |
| 8  |        | 1KB  | Subpage |                         |
| 9  |        | •••  | Subpage |                         |
| 10 |        | 2KB  | Subpage |                         |
| 11 |        | 4KB  | Subpage |                         |
| 12 |        | 8KB  | Page    |                         |
| 13 |        | 16KB | Page    |                         |
| 14 | Normal | •••  | Page    | 每个 Chunk 可拆成多个 Page     |
| 15 |        | 8MB  | Page    |                         |
| 16 |        | 16MB | Page    |                         |
| 17 |        | 32MB | Page    |                         |
| 18 | Huge   | 64MB | Page    | 一个 Chunk 就是一个 Page      |
| 19 |        | •••  | Page    |                         |
| 20 |        |      |         |                         |

• 为了方便描述,下文我们会继续将 ele 小块,描述成"Subpage 内存块",简称"Subpage"。

# 2. PoolSubpage

#### 文章目录

- 1. 概述
- 2. PoolSubpage
  - 2.1 构造方法
  - 2.2 init
  - 2.3 双向链表
    - 2.3.1 addToPool
    - 2.3.2 removeFromPool
  - 2.4 allocate
  - 2.5 free
  - 2.6 getNextAvail
  - 2.6 destroy
  - 2.7 PoolSubpageMetric

666. 彩蛋

空河 PoolSubpageMetric 接口,Netty 对 Jemalloc Subpage 的实现类。

,实际描述的是,Page 切分为**多个** Subpage 内存块的分配情况。那么为什么不直析—— Buffer 之 Jemalloc (一) PoolChunk》一文中,我们可以看到,当申请分匀是一块或多块 Page 内存块。如果 PoolSubpage 命名成 PoolPage 后,和这块的,,只是 Page 分配内存的一种形式。

勺节点编号

```
private final int memoryMapIdx;
```

- /\*\*
- \* 在 Chunk 中,偏移字节量
- \*
- \* @see PoolChunk#runOffset(int)
- \*/

```
无
private final int runOffset;
/**
 * Page 大小 {@link PoolChunk#pageSize}
private final int pageSize;
/**
 * Subpage 分配信息数组
 * 每个 long 的 bits 位代表一个 Subpage 是否分配。
 * 因为 PoolSubpage 可能会超过 64 个( long 的 bits 位数 ),所以使用数组。
 * 例如: Page 默认大小为 8KB , Subpage 默认最小为 16 B , 所以一个 Page 最多可包含 8 * 1024 / 16 = 512 个
         因此, bitmap 数组大小为 512 / 64 = 8 。
 * 另外, bitmap 的数组大小, 使用 {@link #bitmapLength} 来标记。或者说, bitmap 数组, 默认按照 Subpage 的大小;
     为什么是这样的设定呢? 因为 PoolSubpage 可重用,通过 {@link #init(PoolSubpage, int)} 进行重新初始化。
 */
private final long[] bitmap;
 * 双向链表,前一个 PoolSubpage 对象
 */
PoolSubpage<T> prev;
/**
 * 双向链表,后一个 PoolSubpage 对象
PoolSubpage<T> next;
 * 是否未销毁
 */
boolean doNotDestroy;
文章目录
  1. 概述
  2. PoolSubpage
   2.1 构造方法
    2.2 init
    2.3 双向链表
      2.3.1 addToPool
      2.3.2 removeFromPool
    2.4 allocate
    2.5 free
    2.6 getNextAvail
    2.6 destroy
    2.7 PoolSubpageMetric
  666. 彩蛋
```

```
* 剩余可用 Subpage 的数量
*/
private int numAvail;
 1: // 【构造方法 1】 双向链表,头节点
 2: /** Special constructor that creates a linked list head */
```

```
3: PoolSubpage(int pageSize) {
 4:
        chunk = null;
 5:
        memoryMapIdx = -1;
       runOffset = -1;
 7:
        elemSize = -1;
       this.pageSize = pageSize;
9:
       bitmap = null;
10: }
11:
12: // 【构造方法 2】 双向链表, Page 节点
13: PoolSubpage(PoolSubpage<T> head, PoolChunk<T> chunk, int memoryMapIdx, int runOffset, int pageSiz
        this.chunk = chunk;
        this.memoryMapIdx = memoryMapIdx;
15:
       this.runOffset = runOffset;
16:
17:
       this.pageSize = pageSize;
       // 创建 bitmap 数组
18:
       bitmap = new long[pageSize >>> 10]; // pageSize / 16 / 64
19:
20:
       // 初始化
       init(head, elemSize);
21:
22: }
```

#### • Chunk 相关

- chunk 属性, 所属 PoolChunk 对象。
- memoryMapIdx 属性,在 PoolChunk.memoryMap 的节点编号,例如节点编号 2048。
- runOffset 属性,在 Chunk 中,偏移字节量,通过 PoolChunk#runOffset(id) 方法计算。在 PoolSubpage 中,无相关的逻辑,仅用于 #toString() 方法,打印信息。
- pageSize 属性, Page 大小。
- Subpage 相关
  - bitmap 属性, Subpage 分配信息数组。
    - 1、每个 long 的 bits 位代表一个 Subpage 是否分配。因为 PoolSubpage 可能会超过 64 个( long 的 bits 位数 ), 所以使用数组。例如: Page 默认大小为 8KB , Subpage 默认最小为 16B , 所以一个 Page 2 个 Subpage 。

#### 文章目录

1. 概述

2. PoolSubpage

2.1 构造方法

2.2 init

2.3 双向链表

2.3.1 addToPool

2.3.2 removeFromPool

2.4 allocate

2.5 free

2.6 getNextAvail

2.6 destroy

2.7 PoolSubpageMetric

666. 彩蛋

itmap 数组。我们可以看到, bitmap 数组的大小为 8( pageSize

= 512 / 64 ) 个。

Subpage **可重用**,通过 #init(PoolSubpage, int) 进行重新初始

itmapLength 属性来标记**真正**使用的数组大小。

组的**真正**使用的数组大小。

5用内存大小,例如 16B 、 32B 等等。

的数量。例如 16B 为 512 个, 32b 为 256 个。

) 的数量。

bpage 的数组(bitmap)位置。可能会有胖友有疑问,bitmap 又是数

在「2.6 getNextAvail」 见分晓。

详细解析,见「2.5 free」中。

Subpage 对象。

- next 禹性, 双问链表, 后一个 PoolSubpage 对象。
- 详细解析,见「2.3 双向链表」。
- 构造方法 1 , 用于创建双向链表的头(head)节点。
- 构造方法 2, 用于创建双向链表的 Page 节点。
  - 第 21 行: 调用 #init(PoolSubpage<T> head, int elemSize) 方法, 初始化。详细解析, 见 [2.2 init] 。

#### 2.2 init

#init(PoolSubpage<T> head, int elemSize) 方法, 初始化。代码如下:

```
1: void init(PoolSubpage<T> head, int elemSize) {
       // 未销毁
2:
       doNotDestroy = true;
 3:
       // 初始化 elemSize
4:
       this.elemSize = elemSize;
6:
      if (elemSize != 0) {
           // 初始化 maxNumElems
7:
           maxNumElems = numAvail = pageSize / elemSize;
8:
9:
           // 初始化 nextAvail
           nextAvail = 0;
10:
           // 计算 bitmapLength 的大小
11:
           bitmapLength = maxNumElems >>> 6;
12:
13:
           if ((maxNumElems & 63)!= 0) { // 未整除, 补 1.
14:
               bitmapLength ++;
15:
           }
16:
           // 初始化 bitmap
17:
           for (int i = 0; i < bitmapLength; i ++) {
18:
               bitmap[i] = 0;
19:
20:
           }
21:
22:
       // 添加到 Arena 的双向链表中。
       addToPool(head);
23:
24: }
```

- 第3行: 未销毁。
- 第5行: 初始化 elemSize 。
  - 第8行: 初始化 maxNumElems 。
- 第 10 行: 初始化 nextAvail 。

#### 文章目录

- 1. 概述
- 2. PoolSubpage
  - 2.1 构造方法
  - 2.2 init
  - 2.3 双向链表
    - 2.3.1 addToPool
    - 2.3.2 removeFromPool
  - 2.4 allocate
  - 2.5 free
  - 2.6 getNextAvail
  - 2.6 destroy
  - 2.7 PoolSubpageMetric
- 666. 彩蛋

```
*/
private final PoolSubpage<T>[] tinySubpagePools;
/**

* small 类型的 SubpagePools 数组

*
```

```
* 数组的每个元素,都是双向链表
```

age<T> head) 方法中,添加到 Arena 的双向链表中。详细解析,见 〔2.3.1

和 smallSubpagePools 属性,分别表示 tiny 和 small 类型的 PoolSubpage

```
*/
private final PoolSubpage<T>[] smallSubpagePools;
```

- 数组的每个元素,通过 prev 和 next 属性,形成双向链表。并且,每个元素,表示对应的 Subpage 内存规格的双向链表,例如: tinySubpagePools[0]表示 16B , tinySubpagePools[1]表示 32B 。
- 通过 tinySubpagePools 和 smallSubpagePools 属性,可以从中查找,是否已经有符合分配内存规格的 Subpage 节点可分配。
- 初始时,每个双向链表,会创建对应的 head 节点,代码如下:

```
// PoolArena.java

private PoolSubpage<T> newSubpagePoolHead(int pageSize) {
    PoolSubpage<T> head = new PoolSubpage<T>(pageSize);
    head.prev = head;
    head.next = head;
    return head;
}
```

• 比较神奇的是, head 的上下节点都是**自己**。也就说,这是个双向环形(循环)链表。

#### 2.3.1 addToPool

#addToPool(PoolSubpage<T> head) 方法中,添加到 Arena 的双向链表中。代码如下:

```
private void addToPool(PoolSubpage<T> head) {
    assert prev == null && next == null;
    // 将当前节点, 插入到 head 和 head.next 中间
    prev = head;
    next = head.next;
    next.prev = this;
    head.next = this;
```

#### 文章目录

- 1. 概述
- 2. PoolSubpage
  - 2.1 构造方法
  - 2.2 init
  - 2.3 双向链表
    - 2.3.1 addToPool
    - 2.3.2 removeFromPool
  - 2.4 allocate
  - 2.5 free
  - 2.6 getNextAvail
  - 2.6 destroy
  - 2.7 PoolSubpageMetric

666. 彩蛋

ext 中间。如下图所示:

| 1  | А      | В      | С       | D                     | Е      |   |
|----|--------|--------|---------|-----------------------|--------|---|
| 1  | 分类     | 大小     |         |                       | 递增规律   | 1 |
| 2  |        | 16B    | Subpage | 每个 Page 可拆成多个 Subpage | 16B 递增 | Г |
| 3  |        | 32B    | Subpage |                       |        | Γ |
| 4  | Tiny   |        | Subpage |                       |        | Г |
| 5  |        | 480B   | Subpage |                       |        | Ι |
| 6  |        | 496B   | Subpage |                       |        | Ι |
| 7  | Small  | 512B   | Subpage |                       | 2 倍递增  | Ι |
| 8  |        | 1KB    | Subpage |                       |        | L |
| 9  |        | •••    | Subpage |                       |        | ı |
| 10 |        | 2KB    | Subpage |                       |        | L |
| 11 |        | 4KB    | Subpage |                       |        |   |
| 12 | Normal | 8KB    | Page    | 每个 Chunk 可拆成多个 Page   | 2 倍递增  |   |
| 13 |        | 16KB   | Page    |                       |        |   |
| 14 |        |        | Page    |                       |        |   |
| 15 |        | 8MB    | Page    |                       |        |   |
| 16 |        | 16MB   | Page    |                       |        |   |
| 17 | Huge   | > 16MB | Page    | 一个 Chunk 就是一个 Page    | 无规律    |   |
| 18 |        | > 16MB | Page    |                       |        |   |
| 19 |        | > 16MB | Page    |                       |        |   |
| 20 |        |        |         |                       |        |   |

• 注意, 是在 head 和 head.next 中间插入节点噢。

#### 2.3.2 removeFromPool

#removeFromPool() 方法中,从双向链表中移除。代码如下:

```
private void removeFromPool() {
   assert prev != null && next != null;
文章目录
  1. 概述
  2. PoolSubpage
   2.1 构造方法
    2.2 init
    2.3 双向链表
     2.3.1 addToPool
      2.3.2 removeFromPool
    2.4 allocate
    2.5 free
                              内存块,并返回该内存块的位置 handle 。代码如下:
    2.6 getNextAvail
    2.6 destroy
    2.7 PoolSubpageMetric
  666. 彩蛋
                              1解释好呢?笔者暂时没想好,官方的定义是
```

"Returns the bitmap index of the subpage allocation."  $\circ$ 

```
1: long allocate() {
2: // 防御性编程,不存在这种情况。
```

```
if (elemSize == 0) {
3:
4:
          return toHandle(0);
5:
       }
6:
       // 可用数量为 0 ,或者已销毁,返回 -1 ,即不可分配。
7:
       if (numAvail == 0 | !doNotDestroy) {
8:
9:
          return -1;
10:
       }
11:
       // 获得下一个可用的 Subpage 在 bitmap 中的总体位置
12:
       final int bitmapIdx = getNextAvail();
13:
       // 获得下一个可用的 Subpage 在 bitmap 中数组的位置
14:
15:
       int q = bitmapIdx >>> 6;
       // 获得下一个可用的 Subpage 在 bitmap 中数组的位置的第几 bits
16:
17:
       int r = bitmapIdx & 63;
       assert (bitmap[q] >>> r & 1) == 0;
18:
19:
       // 修改 Subpage 在 bitmap 中不可分配。
20:
       bitmap[q] |= 1L << r;
21 •
22:
      // 可用 Subpage 内存块的计数减一
       if (-- numAvail == 0) { // 无可用 Subpage 内存块
23:
24:
          // 从双向链表中移除
25:
           removeFromPool();
26:
       }
27:
28:
       // 计算 handle
29:
       return toHandle(bitmapIdx);
30: }
```

- 第2至5行: 防御性编程, 不存在这种情况。
- 第7至10行: 可用数量为0,或者已销毁,返回-1,即**不可分配**。

```
方法,获得下一个可用的 Subpage 在 bitmap 中的总体位置。详细解析,见
文章目录
  1. 概述
                               mapIdx / 64 操作,获得下一个可用的 Subpage 在 bitmap 中数组的位
  2. PoolSubpage
    2.1 构造方法
                               apIdx % 64 操作,获得下一个可用的 Subpage 在 bitmap 中数组的位置
    2.2 init
    2.3 双向链表
                               【Subpage 在 bitmap 中不可分配。
      2.3.1 addToPool
      2.3.2 removeFromPool
                               表示无可用 Subpage 内存块。所以,调用 #removeFromPool() 方法,从
    2.4 allocate
                               .2 removeFromPool | .
    2.5 free
    2.6 getNextAvail
                               ) 方法, 计算 handle 值。代码如下:
    2.6 destroy
    2.7 PoolSubpageMetric
                               Idx) {
  666. 彩蛋
                                (long) bitmapIdx << 32 | memoryMapIdx;</pre>
```

- 低 32 bits: memoryMapIdx , 可以判断所属 Chunk 的哪个 Page 节点, 即 memoryMapIdx] 。
- 高 32 bits: bitmapIdx , 可以判断 Page 节点中的哪个 Subpage 的内存块, 即 bitmap[bitmapIdx] 。
  - 那么为什么会有 0x4000000000000000 呢? 因为在 PoolChunk#allocate(int normCapacity) 中:
    - 如果分配的是 Page 内存块,返回的是 memoryMapIdx 。

• 因为有了 0x400000000000000000 (最高两位为 01 , 其它位为 0 ), 所以获取 bitmapIdx 时,通过 handle >>> 32 & 0x3FFFFFFF 操作。使用 0x3FFFFFFF (最高两位为 00 , 其它位为 1 )进行消除 0x400000000000000 带来的影响。

#### 2.5 free

#free(PoolSubpage<T> head, int bitmapIdx) 方法,释放指定位置的 Subpage 内存块,并返回当前 Page **是否正在使用中**(true)。代码如下:

```
1: boolean free(PoolSubpage<T> head, int bitmapIdx) {
 2:
        // 防御性编程,不存在这种情况。
 3:
        if (elemSize == 0) {
 4:
            return true;
 5:
       // 获得 Subpage 在 bitmap 中数组的位置
 6:
 7:
        int q = bitmapIdx >>> 6;
 8:
       // 获得 Subpage 在 bitmap 中数组的位置的第几 bits
 9:
       int r = bitmapIdx & 63;
       assert (bitmap[q] >>> r & 1) != 0;
10:
       // 修改 Subpage 在 bitmap 中可分配。
11:
       bitmap[q] ^= 1L << r;
12:
13:
14:
       // 设置下一个可用为当前 Subpage
15:
       setNextAvail(bitmapIdx);
16:
       // 可用 Subpage 内存块的计数加一
17:
       if (numAvail ++ == 0) {
18:
19:
           // 添加到 Arena 的双向链表中。
20:
           addToPool(head);
文章目录
  1. 概述
  2. PoolSubpage
                                 5) {
    2.1 构造方法
    2.2 init
    2.3 双向链表
      2.3.1 addToPool
      2.3.2 removeFromPool
                                  , 不进行移除
    2.4 allocate
                                 numAvail == maxNumElems)
    2.5 free
    2.6 getNextAvail
                                 this subpage is the only one left in the pool.
    2.6 destroy
    2.7 PoolSubpageMetric
  666. 彩蛋
50:
           // 你吃刀口抽双
37:
           // Remove this subpage from the pool if there are other subpages left in the pool.
38:
           doNotDestroy = false;
           // 从双向链表中移除
39:
           removeFromPool();
40:
           return false;
41:
```

```
42: }
43: }
```

- 第2至5行: 防御性编程, 不存在这种情况。
- 第6至12行: 释放指定位置的 Subpage 内存块。
  - 第7行: bitmapIdx >>> 6 = bitmapIdx / 64 操作,获得下一个可用的 Subpage 在 bitmap 中数组的位置。
  - 第 9 行: bitmapIdx & 63 = bitmapIdx % 64 操作,获得下一个可用的 Subpage 在 bitmap 中数组的位置的 **第几 bit** 。
  - 第 12 行: ^ (1L << r) 操作,修改 Subpage 在 bitmap 中可分配。
- 第 15 行:调用 #setNextAvail(int bitmapIdx) 方法,设置下一个可用为当前 Subpage 的位置。这样,就能避免下次分配 Subpage 时,再去找位置。代码如下:

```
private void setNextAvail(int bitmapIdx) {
    nextAvail = bitmapIdx;
}
```

- 第 18 行: 可用 Subpage 内存块的计数加一。
  - 第 20 行: 当之前 numAvail == 0 时,表示**又有**可用 Subpage 内存块。所以,调用 #addToPool(PoolSubpage<T> head) 方法,添加到 Arena 的双向链表中。详细解析,见「2.3.1 addToPool」
  - 第 21 行: 返回 true , 正在使用中。
- 第 24 至 26 行: 返回 true , 因为还有其它在使用的 Subpage 内存块。
- 第 27 至 42 行: 没有 Subpage 在使用。
  - 第 29 至 34 行:返回 true ,因为通过 prev == next 可判断,当前节点为双向链表中的唯一节点,不进行 移除。也就说,该节点后续,继续使用。
  - 第 36 至 41 行: 返回 false , 不在使用中。
    - 第 38 行: 标记为已销毁。
    - 第 40 行: 调用 #removeFromPool() 方法,从双向链表中移除。因为此时双向链表中,还有其它节点可使用,**没必要保持多个相同规格的节点**。

#### 文章目录

- 1. 概述
- 2. PoolSubpage
  - 2.1 构造方法
  - 2.2 init
  - 2.3 双向链表
    - 2.3.1 addToPool
    - 2.3.2 removeFromPool
  - 2.4 allocate
  - 2.5 free
  - 2.6 getNextAvail
  - 2.6 destroy
  - 2.7 PoolSubpageMetric

666. 彩蛋

}

```
}
// <2> 寻找下一个 nextAvail
return findNextAvail();
```

1, int bitmapIdx) 方法,需要返回 true 或 false 呢?胖友再看看 就能明白。答案是,如果不再使用,可以将该节点(Page)从 Chunk 中释放,标记

引的 Subpage 在 bitmap 中的总体位置。代码如下:

已经"缓存"好下一个可用的位置,直接返回即可。

• <1> 处,如果 nextAvail 大于 0,意味着已经"缓存"好下一个可用的位置,直接返回即可。

• 获取好后,会将 nextAvail 置为-1。意味着,下次需要寻找下一个 nextAvail 。

• <2> 处,调用 #findNextAvail() 方法,寻找下一个 nextAvail 。代码如下:

```
private int findNextAvail() {
    final long[] bitmap = this.bitmap;
    final int bitmapLength = this.bitmapLength;
    // 循环 bitmap
    for (int i = 0; i < bitmapLength; i ++) {
        long bits = bitmap[i];
        // ~ 操作,如果不等于 0 ,说明有可用的 Subpage
        if (~bits != 0) {
            // 在这 bits 寻找可用 nextAvail
            return findNextAvail0(i, bits);
        }
    }
    // 未找到
    return -1;
}</pre>
```

- 代码比较简单, 胖友直接看注释。
- 调用 #findNextAvail0(int i, long bits) 方法, 在这 bits 寻找可用 nextAvail 。代码如下:

```
1: private int findNextAvail0(int i, long bits) {
            final int maxNumElems = this.maxNumElems;
     3:
            // 计算基础值,表示在 bitmap 的数组下标
            final int baseVal = i << 6; // 相当于 * 64
     5:
     6:
           // 遍历 64 bits
           for (int j = 0; j < 64; j ++) {
     7:
                // 计算当前 bit 是否未分配
     9:
               if ((bits & 1) == 0) {
                                 最后一个元素,并没有 64 位,通过 baseVal | j < maxNumElems 来保证
文章目录
                                 Val | j;
                                 umElems) {
  1. 概述
  2. PoolSubpage
    2.1 构造方法
    2.2 init
    2.3 双向链表
      2.3.1 addToPool
      2.3.2 removeFromPool
    2.4 allocate
    2.5 free
    2.6 getNextAvail
    2.6 destroy
    2.7 PoolSubpageMetric
  666. 彩蛋
```

- 第 4 行: 计算基础值,表示在 bitmap 的数组**下标**。通过 i << 6 = i \* 64 的计算,我们可以通过 i >>> 6 = i / 64 的方式,知道是 bitmap 数组的第几个元素。
- 第7行: 循环 64 bits。
  - 第 9 行: (bits & 1) == 0 操作, 计算当前 bit 是否未分配。
    - 第 11 行: baseVal | j 操作,使用低 64 bits,表示分配 bitmap 数组的元素的第几 bit。

- 第 12 行: 可能 bitmap 数组的最后一个元素,并没有 64 位,通过 baseVal | j < maxNumElems 来保证不超过上限。如果
  - 第 13 行: 未超过, 返回 val 。
  - 第 15 行: 超过, 结束循环, 最终返回 -1 。
- 第 19 行:去掉当前 bit。这样,下次循环就可以判断下一个 bit 是否未分配。
- 第 23 行: 返回 -1 , 表示未找到。

#### 2.6 destroy

#destroy() 方法, 销毁。代码如下:

```
void destroy() {
   if (chunk != null) {
      chunk.destroy();
   }
}
```

### 2.7 PoolSubpageMetric

io.netty.buffer.PoolSubpageMetric , PoolSubpage Metric 接口。代码如下:

```
public interface PoolSubpageMetric {
     * Return the number of maximal elements that can be allocated out of the sub-page.
    int maxNumElements();
    /**
     * Return the number of available elements to be allocated.
文章目录
  1. 概述
                                   of the elements that will be allocated.
  2. PoolSubpage
    2.1 构造方法
    2.2 init
    2.3 双向链表
       2.3.1 addToPool
                                   of this page.
       2.3.2 removeFromPool
    2.4 allocate
    2.5 free
    2.6 getNextAvail
    2.6 destroy
```

」,代码如下:

```
@Override
public int maxNumElements() {
    synchronized (chunk.arena) {
        return maxNumElems;
    }
}
```

2.7 PoolSubpageMetric

666. 彩蛋

```
@Override
public int numAvailable() {
    synchronized (chunk.arena) {
        return numAvail;
    }
}

@Override
public int elementSize() {
    synchronized (chunk.arena) {
        return elemSize;
    }
}

@Override
public int pageSize() {
    return pageSize;
}
```

## 666. 彩蛋

PoolSubpage 相比 PoolChunk 来说,简单好多。嘿嘿。

#### 参考如下文章:

- 占小狼 《深入浅出Netty内存管理 PoolSubpage》
- Hypercube 《自顶向下深入分析Netty (十) -PoolSubpage》

量次

#### 文章目录

- 1. 概述
- 2. PoolSubpage
  - 2.1 构造方法
  - 2.2 init
  - 2.3 双向链表
    - 2.3.1 addToPool
    - 2.3.2 removeFromPool
  - 2.4 allocate
  - 2.5 free
  - 2.6 getNextAvail
  - 2.6 destroy
  - 2.7 PoolSubpageMetric

666. 彩蛋