回到首页

Q

我是一段不羁的公告!

记得给艿艿这 3 个项目加油,添加一个 STAR 噢。 https://github.com/YunaiV/SpringBoot-Labs https://github.com/YunaiV/onemall https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro

NETTY

精尽 Netty 源码解析 —— Channel (四) 之 write 操作

1. 概述

本文分享 Netty NioSocketChannel 写入对端数据的过程。和写入相关的,在 Netty Channel 有三种 API 方法:

```
ChannelFuture write(Object msg)
ChannelFuture write(Object msg, ChannelPromise promise);

ChannelOutboundInvoker flush();

ChannelFuture writeAndFlush(Object msg);
ChannelFuture writeAndFlush(Object msg, ChannelPromise promise);
```

原生的 Java NIO SocketChannel 只有一种 write 方法,将数据写到对端。而 Netty Channel 竟然有三种方法,我们来一个个看看:

- write 方法: 将数据写到内存队列中。
 - 也就是说,此时数据并没有写入到对端。
- flush 方法:刷新**内存队列**,将其中的数据写入到对端。
 - 也就是说,此时数据才真正写到对端。
- writeAndFlush 方法: write + flush 的组合,将数据写到内存队列后,立即刷新内存队列,又将其中的数据写入到对端。
 - 也就是说,此时数据已经写到对端。

严格来说,上述的描述不是完全准确。因为 Netty Channel 的 #write(Object msg,...) 和 #writeAndFlush(Object msg,...) 方法,是**异步写入**的过程,需要通过监听返回的 ChannelFuture 来确实是真正写入。例如:

```
// 方式一: 异步监听
channel.write(msg).addListener(new ChannelFutureListener() {

@Override
public void operationComplete(ChannelFuture future) throws Exception {
    // ... 相关逻辑,例如是否成功?

文章目录

1. 概述
2. AbstractChannel
```

- 3. DefaultChannelPipeline
- 4. TailContext
- 5. HeadContext
- 6. AbstractUnsafe
- 7. AbstractWriteTask
 - 7 1 物性卡注

无

```
7.1 四月月
7.2 init
7.3 run
7.4 WriteTask
7.4.1 newInstance
7.4.2 构造方法
7.4.3 write
7.5 WriteAndFlushTask
7.5.1 newInstance
7.5.2 构造方法
7.5.3 write
```

write(Object msg,...) 方法返回的 Promise 对象,只有在数据真正被才会被回调通知。如果胖友不理解,请自己测试一下。

這。 😈 如果感兴趣,可以看看 Dubbo 和 Motan 等等 RPC 框架是怎么使用这个

寸端数据的代码太多,所以笔者拆成 write 和 flush 相关的两篇文章。所以,本文当然是 3关性很高,所以本文也会包括 flush 部分的内容。

AbstractChannel 对 #write(Object msg, ...) 方法的实现, 代码如下:

```
@Override
public ChannelFuture write(Object msg) {
    return pipeline.write(msg);
}

@Override
public ChannelFuture write(Object msg, ChannelPromise promise) {
    return pipeline.write(msg, promise);
}
```

- 在方法内部,会调用对应的 ChannelPipeline#write(Object msg,...) 方法,将 write 事件在 pipeline 上传播。 详细解析,见「3. DefaultChannelPipeline」。
 - 最终会传播 write 事件到 head 节点,将数据写入到内存队列中。详细解析,见「5. HeadContext」。

3. DefaultChannelPipeline

DefaultChannelPipeline#write(Object msg, ...) 方法, 代码如下:

text] .

```
@Override
public final ChannelFuture write(Object msg) {
    return tail.write(msg);
}

@Override
public final ChannelFuture write(Object msg, ChannelPromise promise) {
    return tail.write(msg, promise);
}
```

• 在方法内部,会调用 TailContext#write(Object msg, ...) 方法,将 write 事件在 pipeline 中,从尾节点向头节

文章目录

- 1. 概述
- 2. AbstractChannel
- 3. DefaultChannelPipeline
- 4. TailContext
- 5. HeadContext
- 6. AbstractUnsafe
- 7. AbstractWriteTask 7.1 标准二注

Object msg, ...) 方法的实现,是从 AbstractChannelHandlerContext 抽象类继

无

```
1.1 倒足刀压
    7.2 init
    7.3 run
                              Object msg) {
    7.4 WriteTask
                              omise());
      7.4.1 newInstance
      7.4.2 构造方法
      7.4.3 write
    7.5 WriteAndFlushTask
                              final Object msg, final ChannelPromise promise) {
      7.5.1 newInstance
                             1异常
      7.5.2 构造方法
      7.5.3 write
                              :erException("msg");
 666. 彩蛋
12:
13:
       try {
           // 判断是否为合法的 Promise 对象
14:
           if (isNotValidPromise(promise, true)) {
15:
               // 释放消息(数据)相关的资源
16:
               ReferenceCountUtil.release(msg);
17:
18:
               // cancelled
19:
               return promise;
20:
           }
       } catch (RuntimeException e) {
21:
           // 发生异常,释放消息(数据)相关的资源
22:
23:
           ReferenceCountUtil.release(msg);
24:
           throw e;
25:
       }
26:
       // 写入消息(数据)到内存队列
27:
28:
       write(msg, false, promise);
29:
       return promise;
30: }
```

- 在【第 2 行】的代码, 我们可以看到, #write(Object msg) 方法, 会调用 #write(Object msg, ChannelPromise promise) 方法。
 - 缺少的 promise 方法参数,通过调用 #newPromise() 方法,进行创建 Promise 对象,代码如下:

```
@Override
public ChannelPromise newPromise() {
    return new DefaultChannelPromise(channel(), executor());
}
```

- 返回 DefaultChannelPromise 对象。
- 在【第29行】的代码,返回的结果就是传入的 promise 对象。
- 第8至11行: 若消息(消息)为空, 抛出异常。
- 第 15 行:调用 #isNotValidPromise(promise, true) 方法,判断是否为**不合法**的 Promise 对象。该方法,在

文章目录

IPipeline (四) 之 Outbound 事件的传播》中已经详细解析。

tUtil#release(msg) 方法,释放释放消息(数据)相关的资源。

1. 概述 —般情况下,出现这种情况是 promise 已经被取消,所以不再有必要写入数 2. AbstractChannel **以消**。

3. DefaultChannelPipeline 用 ReferenceCountUtil#release(msg) 方法, 释放释放消息(数据)相关的

sg, boolean flush, ChannelPromise promise) 方法, 写入消息(数据)到内

4. TailContext

5. HeadContext

6. AbstractUnsafe

```
1.1 倒足刀压
  7.2 init
                             msg, boolean flush, ChannelPromise promise) {
  7.3 run
                            d 节点
  7.4 WriteTask
                            erContext next = findContextOutbound();
    7.4.1 newInstance
    7.4.2 构造方法
                            eline.touch(msg, next);
    7.4.3 write
                            or = next.executor();
  7.5 WriteAndFlushTask
                            呈中
    7.5.1 newInstance
                            Loop()) {
    7.5.2 构造方法
                            lush 事件到下一个节点
    7.5.3 write
666. 彩蛋
                            riteAndFlush(m, promise);
12:
            // 执行 write 事件到下一个节点
            } else {
13:
                next.invokeWrite(m, promise);
14:
15:
            }
        } else {
16:
           AbstractWriteTask task;
17:
18:
           // 创建 writeAndFlush 任务
19:
           if (flush) {
20:
               task = WriteAndFlushTask.newInstance(next, m, promise);
           // 创建 write 任务
21:
            } else {
22:
23:
               task = WriteTask.newInstance(next, m, promise);
24:
           // 提交到 EventLoop 的线程中,执行该任务
25:
            safeExecute(executor, task, promise, m);
26:
27:
        }
28: }
```

- 方法参数 flush 为 true 时,该方法执行的是 write + flush 的组合操作,即将数据写到内存队列后,立即刷新**内存队列**,又将其中的数据写入到对端。
- 第 3 行: 调用 #findContextOutbound() 方法,获得**下一个** Outbound 节点。
- 第 5 行: 调用 DefaultChannelPipeline#touch(Object msg, AbstractChannelHandlerContext next) 方法, 记录 Record 记录。代码如下:

文章目录

- 1. 概述
- 2. AbstractChannel
- 3. DefaultChannelPipeline
- 4. TailContext
- 5. HeadContext
- 6. AbstractUnsafe
- 7. AbstractWriteTask 7.1 标准二注

```
1.1 倒足刀压
  7.2 init
                             java
  7.3 run
                             msg, AbstractChannelHandlerContext next) {
  7.4 WriteTask
                             ceCountUtil.touch(msg, next) : msg;
    7.4.1 newInstance
    7.4.2 构造方法
    7.4.3 write
  7.5 WriteAndFlushTask
    7.5.1 newInstance
                             ferenceCounted#touch(Object)} if the specified message implements
    7.5.2 构造方法
                             }. If the specified message doesn't implement {@link ReferenceCoun
    7.5.3 write
666. 彩蛋
  @SuppressWarnings("unchecked")
  public static <T> T touch(T msg, Object hint) {
      if (msg instanceof ReferenceCounted) {
           return (T) ((ReferenceCounted) msg).touch(hint);
      return msg;
  }
```

- 详细解析,见《精尽 Netty 源码解析 —— Buffer 之 ByteBuf (三) 内存泄露检测》。
- 第 7 行: 在 EventLoop 的线程中。
 - 第 10 至 11 行:如果 flush = true 时,调用
 AbstractChannelHandlerContext#invokeWriteAndFlush()方法,执行 writeAndFlush 事件到下一个节点。
 - 第 12 至 15 行: 如果 flush = false 时,调用 AbstractChannelHandlerContext#invokeWrite() 方法,执行 write 事件到下一个节点。
 - 后续的逻辑,和《精尽 Netty 源码解析 —— ChannelPipeline (四) 之 Outbound 事件的传播》分享的 **bind** 事件在 pipeline 中的传播是**基本一致**的。
 - 随着 write 或 writeAndFlush **事件**不断的向下一个节点传播,最终会到达 HeadContext 节点。详细解析,见 [5. HeadContext] 。
- 第 16 行: **不在** EventLoop 的线程中。
 - 第 19 至 20 行: 如果 flush = true 时, 创建 WriteAndFlushTask 任务。
 - 第 21 至 24 行: 如果 flush = false 时, 创建 WriteTask 任务。
 - 第 26 行: 调用 #safeExecute(executor, task, promise, m) 方法, 提交到 EventLoop 的线程中, 执行 该任务。从而实现, 在 EventLoop 的线程中, 执行 writeAndFlush 或 write 事件到下一个节点。详细解析, 见「7. AbstractWriteTask」中。
- 第 29 行: 返回 promise 对象。

5. HeadContext

在 pipeline 中, write 事件最终会到达 HeadContext 节点。而 HeadContext 的 #write(ChannelHandlerContext ctx, Object_msg_ChannelPromise_promise) 方法,会处理该事件,代码如下:

文章目录

- 1. 概述
- 2. AbstractChannel
- 3. DefaultChannelPipeline
- 4. TailContext
- 5. HeadContext
- 6. AbstractUnsafe
- 7. AbstractWriteTask

erContext ctx, Object msg, ChannelPromise promise) throws Exception {

afe#write(Object msg, ChannelPromise promise) 方法, 将数据写到**内存队** nsafe」。

```
1.11到四月7
    7.2 init
    7.3 run
    7.4 WriteTask
                              g, Channel Promise promise) 方法,将数据写到内存队列中。代码如下:
      7.4.1 newInstance
      7.4.2 构造方法
      7.4.3 write
    7.5 WriteAndFlushTask
      7.5.1 newInstance
                              idBuffer outboundBuffer = new ChannelOutboundBuffer(AbstractChannel.this
      7.5.2 构造方法
      7.5.3 write
  666. 彩蛋
                              ject msg, ChannelPromise promise) {
  3:
         assertEventLoop();
  4:
         ChannelOutboundBuffer outboundBuffer = this.outboundBuffer;
  5:
         // 内存队列为空
  6:
  7:
         if (outboundBuffer == null) {
  8:
             // 内存队列为空,一般是 Channel 已经关闭,所以通知 Promise 异常结果
  9:
             // If the outboundBuffer is null we know the channel was closed and so
             // need to fail the future right away. If it is not null the handling of the rest
 10:
 11:
             // will be done in flush0()
             // See https://github.com/netty/netty/issues/2362
 12:
             safeSetFailure(promise, WRITE_CLOSED_CHANNEL_EXCEPTION);
 13:
             // 释放消息(对象)相关的资源
 14:
 15:
             // release message now to prevent resource-leak
             ReferenceCountUtil.release(msg);
 17:
             return;
 18:
         }
 19:
 20:
         int size;
 21:
         try {
             // 过滤写入的消息(数据)
 22:
             msg = filterOutboundMessage(msg);
 23:
             // 计算消息的长度
 24:
 25:
             size = pipeline.estimatorHandle().size(msg);
             if (size < 0) {
 26:
 27:
                 size = 0;
 28:
             }
         } catch (Throwable t) {
 29:
             // 通知 Promise 异常结果
 30:
             safeSetFailure(promise, t);
 31:
 32.
             // 释放消息(对象)相关的资源
 33:
             ReferenceCountUtil.release(msg);
             return;
 34:
 35:
         }
文章目录
                              存队列
                              age(msg, size, promise);
  1. 概述
  2. AbstractChannel
  3. DefaultChannelPipeline
  4. TailContext
                              」,用于缓存写入的数据(消息)。
  5. HeadContext
                              annel 已经关闭。
  6. AbstractUnsafe
  7. AbstractWriteTask
                              se, WRITE_CLOSED_CHANNEL_EXCEPTION) 方法,通知 Promise 异常结果。
    71 物性士法
```

```
1.1 倒足刀石
                           tUtil#release(msg) 方法,释放释放消息(数据)相关的资源。
  7.2 init
  7.3 run
  7.4 WriteTask
                           Channel#filterOutboundMessage(msg) 方法, 过滤写入的消息(数据)。代码如
    7.4.1 newInstance
    7.4.2 构造方法
    7.4.3 write
                           ٧a
  7.5 WriteAndFlushTask
    7.5.1 newInstance
    7.5.2 构造方法
                           rOutboundMessage(Object msg) {
    7.5.3 write
666. 彩蛋
                           uf) {
       ByteBuf buf = (ByteBuf) msg;
       // 已经是内存 ByteBuf
       if (buf.isDirect()) {
           return msg;
       }
       // 非内存 ByteBuf , 需要进行创建封装
       return newDirectBuffer(buf);
    }
    // <2> FileRegion 的情况
    if (msg instanceof FileRegion) {
       return msg;
    }
    // <3> 不支持其他类型
    throw new UnsupportedOperationException("unsupported message type: " + StringUtil.simpleClassN
}
```

- <1> 处,消息(数据)是 ByteBuf 类型,如果是非 Direct ByteBuf 对象,需要调用 #newDirectBuffer(ByteBuf) 方法,复制封装成 Direct ByteBuf 对象。原因是:在使用 Socket 传递数据时性 能很好,由于数据直接在内存中,不存在从 JVM 拷贝数据到直接缓冲区的过程,性能好。(来自《[netty核心类]— 缓冲区ByteBuf》)
- <2> 处,消息(数据)是 FileRegion 类型,直接返回。
- <3> 处,不支持其他数据类型。
- 第 24 至 28 行: 计算消息的长度。
- 第 29 行: 若发生异常时:
 - 第 31 行: 调用 #safeSetFailure(promise, Throwable t) 方法, 通知 Promise 异常结果。
 - 第 33 行: 调用 ReferenceCountUtil#release(msg) 方法, 释放释放消息(数据)相关的资源。
 - 第 34 行: return , 结束执行。
- 第 38 行: 调用 ChannelOutboundBuffer#addMessage(msg, size, promise) 方法,写入消息(数据)到内存队列。关于 ChannelOutboundBuffer,我们在《精尽 Netty 源码解析 —— Channel (五)之 flush 操作》中,详细解析。

文章目录

- 1. 概述
- 2. AbstractChannel
- 3. DefaultChannelPipeline
- 4. TailContext
- 5. HeadContext
- 6. AbstractUnsafe
- 7. AbstractWriteTask 7.1 标连六注

队列中的过程。

还是需要看完 《精尽 Netty 源码解析 —— Channel (五) 之 flush 操作》一文。

K

口,写入任务**抽象类**。它有两个子类实现:

```
1.1 1到足刀石
                              任务实现类。
    7.2 init
    7.3 run
    7.4 WriteTask
                             text 的内部静态类。那么让我们先来 AbstractWriteTask 的代码。
      7.4.1 newInstance
      7.4.2 构造方法
      7.4.3 write
    7.5 WriteAndFlushTask
      7.5.1 newInstance
      7.5.2 构造方法
                             VriteTask 对象的自身占用内存大小
      7.5.3 write
 666. 彩蛋
                              STIMATE_TASK_SIZE_ON_SUBMIT = SystemPropertyUtil.getBoolean("io.netty.tr
/**
 * 每个 AbstractWriteTask 对象自身占用内存的大小。
// Assuming a 64-bit JVM, 16 bytes object header, 3 reference fields and one int field, plus alignment
private static final int WRITE_TASK_OVERHEAD = SystemPropertyUtil.getInt("io.netty.transport.writeTask
private final Recycler.Handle<AbstractWriteTask> handle;
 * pipeline 中的节点
private AbstractChannelHandlerContext ctx;
/**
 * 消息(数据)
*/
private Object msg;
 * Promise 对象
private ChannelPromise promise;
 * 对象大小
private int size;
@SuppressWarnings("unchecked")
private AbstractWriteTask(Recycler.Handle<? extends AbstractWriteTask> handle) {
   this.handle = (Recycler.Handle<AbstractWriteTask>) handle;
}
```

- 每个字段,看代码注释。
- ESTIMATE_TASK_SIZE_ON_SUBMIT 静态字段,提交任务时,是否计算 AbstractWriteTask 对象的自身占用内存大小。
- WRITE TASK OVERHEAD 静态字段,每个 AbstractWriteTask 对象自身占用内存的大小。为什么占用的 48 字节呢?
 大音中書

文章目录

1. 概述

2. AbstractChannel

- 3. DefaultChannelPipeline
- 4. TailContext
- 5. HeadContext
- 6. AbstractUnsafe
- 7. AbstractWriteTask 7.1 标准式

个对象引用字段, 3 * 8 = 24 字节。

字段, 4字节。

音,因此4字节。

1 虚拟机,并且不考虑压缩)。

JVM中 对象的内存布局 以及 实例分析》。

而 Recycler 是 Netty 用来实现对象池的工具类。在网络通信中,写入是非常频繁的 ractWriteTask 对象,减少对象的频繁创建,降低 GC 压力,提升性能。

```
1.11到四月7
   7.2 init
   7.3 run
                              AbstractChannelHandlerContext ctx, Object msg, ChannelPromise
    7.4 WriteTask
                              eTask 对象。代码如下:
      7.4.1 newInstance
      7.4.2 构造方法
      7.4.3 write
                               ractWriteTask task, AbstractChannelHandlerContext ctx, Object msg, Chan
   7.5 WriteAndFlushTask
      7.5.1 newInstance
      7.5.2 构造方法
      7.5.3 write
                              寸象大小 <1>
 666. 彩蛋
                              SUBMIT) {
       cask.size = ccx.pipeiine.estimatorHandle().size(msg) + WRITE_TASK_OVERHEAD;
       // 增加 ChannelOutboundBuffer 的 totalPendingSize 属性 <2>
       ctx.pipeline.incrementPendingOutboundBytes(task.size);
   } else {
       task.size = 0;
   }
}
```

- 在下文中,我们会看到 AbstractWriteTask 对象是从 Recycler 中获取,所以获取完成后,需要通过该方法,初始化该对象的属性。
- <1> 处, 计算 AbstractWriteTask 对象大小。并且在 <2> 处, 调用
 ChannelPipeline#incrementPendingOutboundBytes(long size) 方法, 增加 ChannelOutboundBuffer 的 totalPendingSize 属性。代码如下:

```
// DefaultChannelPipeline.java
@UnstableApi
protected void incrementPendingOutboundBytes(long size) {
    ChannelOutboundBuffer buffer = channel.unsafe().outboundBuffer();
    if (buffer != null) {
        buffer.incrementPendingOutboundBytes(size);
    }
}
```

内部,会调用 ChannelOutboundBuffer#incrementPendingOutboundBytes(long size) 方法,增加
 ChannelOutboundBuffer的 totalPendingSize 属性。详细解析,见《精尽 Netty 源码解析 —— Channel
 (五)之 flush 操作》的「10.1 incrementPendingOutboundBytes」小节。

7.3 run

#run() 实现方法,

```
1: @Override
文章目录
                               oundBuffer 的 totalPendingSize 属性 <1>
  1. 概述
                               is it may be set to null if the channel is closed already
  2. AbstractChannel
                               IZE ON SUBMIT) {
  3. DefaultChannelPipeline
                               ecrementPendingOutboundBytes(size);
  4. TailContext
  5. HeadContext
                               「下一个节点
  6. AbstractUnsafe
                               mise);
  7. AbstractWriteTask
     71 物性士法
```

```
7.2 init
7.3 run
7.4 WriteTask
7.4.1 newInstance
7.4.2 构造方法
7.4.3 write
7.5 WriteAndFlushTask
7.5.1 newInstance
7.5.2 构造方法
7.5.3 write
666. 彩蛋
```

• 在 <1> 处,调用 ChannelPipeline#decrementPendingOutboundBytes(long size) 方法,减少 ChannelOutboundBuffer 的 totalPendingSize 属性。代码如下:

```
@UnstableApi
protected void decrementPendingOutboundBytes(long size) {
   ChannelOutboundBuffer buffer = channel.unsafe().outboundBuffer();
   if (buffer != null) {
      buffer.decrementPendingOutboundBytes(size);
   }
}
```

- 内部,会调用 ChannelOutboundBuffer#decrementPendingOutboundBytes(long size) 方法,减少
 ChannelOutboundBuffer的 totalPendingSize 属性。详细解析,见《精尽 Netty 源码解析 —— Channel
 (五)之 flush 操作》的「10.2 decrementPendingOutboundBytes」小节。
- 第 10 行: 调用 #write(ctx, msg, promise) 方法, 执行 write 事件到下一个节点。代码如下:

```
protected void write(AbstractChannelHandlerContext ctx, Object msg, ChannelPromise promise) {
   ctx.invokeWrite(msg, promise);
}
```

• 第 11 至 19 行: 置空 AbstractWriteTask 对象,并调用 Recycler.Handle#recycle(this) 方法,回收该对象。

7.4 WriteTask

WriteTask, 实现 SingleThreadEventLoop.NonWakeupRunnable 接口,继承 AbstractWriteTask 抽象类, write 任务实现类。

为什么会实现 SingleThreadEventLoop.NonWakeupRunnable 接口呢? write 操作,仅仅将数据写到**内存队列**中,无需唤醒 EventLoop,从而提升性能。关于 SingleThreadEventLoop.NonWakeupRunnable 接口,在《精尽 Netty 源码解析 —— EventLoop(三)之 EventLoop 初始化》有详细解析。

7.4.1 newInstance

#newInstance(AbstractChannelHandlerContext ctx, Object msg, ChannelPromise promise) 方法, 创建

```
文章目录
```

- 1. 概述
- 2. AbstractChannel
- 3. DefaultChannelPipeline
- 4. TailContext
- 5. HeadContext
- 6. AbstractUnsafe
- 7. AbstractWriteTask

7.4 松性古社

```
IriteTask> RECYCLER = new Recycler<WriteTask>() {

ct(Handle<WriteTask> handle) {

ndle); // 创建 WriteTask 对象
```

```
1.1 倒足刀压
   7.2 init
   7.3 run
                             tance(AbstractChannelHandlerContext ctx, Object msg, ChannelPromise pro
   7.4 WriteTask
                             导 WriteTask 对象
      7.4.1 newInstance
                             get();
      7.4.2 构造方法
                             性
      7.4.3 write
   7.5 WriteAndFlushTask
                             se);
      7.5.1 newInstance
      7.5.2 构造方法
      7.5.3 write
 666. 彩蛋
```

无

```
private WriteTask(Recycler.Handle<WriteTask> handle) {
   super(handle);
}
```

7.4.3 write

WriteTask 无需实现 #write(AbstractChannelHandlerContext ctx, Object msg, ChannelPromise promise) 方法,直接**重用**父类该方法即可。

7.5 WriteAndFlushTask

WriteAndFlushTask,继承 WriteAndFlushTask 抽象类,write + flush 任务实现类。

7.5.1 newInstance

#newInstance(AbstractChannelHandlerContext ctx, Object msg, ChannelPromise promise) 方法,创建 WriteAndFlushTask 对象。代码如下:

```
private static final Recycler<WriteAndFlushTask> RECYCLER = new Recycler<WriteAndFlushTask>() {
    @Override
    protected WriteAndFlushTask newObject(Handle<WriteAndFlushTask> handle) {
        return new WriteAndFlushTask(handle); // 创建 WriteAndFlushTask 对象
    }
};
private static WriteAndFlushTask newInstance(AbstractChannelHandlerContext ctx, Object msg, ChannelPr
    // 从 Recycler 的对象池中获得 WriteTask 对象
    WriteAndFlushTask task = RECYCLER.get();
    // 初始化 WriteTask 对象的属性
文章目录
  1. 概述
  2. AbstractChannel
  3. DefaultChannelPipeline
  4. TailContext
  5. HeadContext
  6. AbstractUnsafe
  7. AbstractWriteTask
    71 物性士法
```

```
1.1 倒足刀压
    7.2 init
                             :ler.Handle<WriteAndFlushTask> handle) {
    7.3 run
    7.4 WriteTask
      7.4.1 newInstance
      7.4.2 构造方法
      7.4.3 write
    7.5 WriteAndFlushTask
      7.5.1 newInstance
                             ontext ctx, Object msg, ChannelPromise promise) 方法, 在父类的该方法的
      7.5.2 构造方法
                             节点。代码如下:
      7.5.3 write
  666. 彩蛋
public voiu write(nostractenamnelHandlerContext ctx, Object msg, ChannelPromise promise) {
   // 执行 write 事件到下一个节点
    super.write(ctx, msg, promise);
   // 执行 flush 事件到下一个节点
   ctx.invokeFlush();
}
```

666. 彩蛋

最后,我们来看一个真的彩蛋,嘿嘿嘿。

在一些 ChannelHandler 里,我们想要写入数据到对端,可以有两种写法,代码如下:

```
@Override
public void channelRead(ChannelHandlerContext ctx, Object msg) {
   ctx.write(msg); // <1>
   ctx.channel().write(msg); // <2>
}
```

这两者有什么异同呢?

- <2> 种,实际就是本文所描述的,将 write 事件,从 pipeline 的 tail 节点到 head 节点的过程。
- <1> 种,和 <2> 种**不同**,将 write 事件,从当前的 ctx 节点的**下一个**节点到 head 节点的过程。
- 为什么呢? 胖友自己调试理解下。 😁 😁 😁

推荐阅读文章:

- 占小狼 《深入浅出Netty write》
- 闪电侠 《netty 源码分析之 writeAndFlush 全解析》

文章目录

- 1. 概述
- 2. AbstractChannel
- 3. DefaultChannelPipeline
- 4. TailContext
- 5. HeadContext
- 6. AbstractUnsafe
- 7. AbstractWriteTask

7 1 物性卡注

方问量 次