IDT


Cómo cargar la IDT

Interrupciones en 32 bits

47



- Descriptores de 64 bits
- IDTR se carga con la instrucción LIDT




Interrupciones en 64 bits


79



- Descriptores de 128 bits
- IDTR se carga con la instrucción LIDT



Descriptores en 64 bits



- Los offsets representan el puntero a la función a invocar cuando se produce la interrupción: la rutina de atención de interrupción
- Dicha función pertenece al segmento de código (CS) que fue cargado en la entrada 1 de la GDT por Pure 64. Por lo tanto, el Segment Selector vale 0x08 = 0000 0000 0000 1000 b

Cargar la IDT

- Cargar el registro IDTR con la instrucción LIDT
- 2. Definir un struct con el formato de un descriptor
- 3. Definir un puntero a la IDT. El valor del puntero vendría a ser la IDT Base Address
- 4. Cargar los descriptores deseados en la IDT en la posición correspondiente. Por ejemplo, la interrupción 80h corresponde al descriptor en la posición 80h de la IDT
 - a. Si la interrupción es de hardware se debe enviar al PIC el EOI (End of Interrupt) una vez manejada la interrupción. Para esto se envía 20h al 20h del mapa I/O. Es necesario también habilitar el IRQ correspondiente mediante la máscara del PIC.

Cargar el registro IDTR

De esto ya se encargó Pure 64. Los valores del IDT Base Address y IDT Limit se encuentran en *Bootloader/Pure64/src/sysvar.asm*. Estos son:

- IDT Base Address = 0x00
- IDT Limit = 4095

Por lo tanto:


- La IDT se encuentra en la posición 0x00 de memoria
- Ocupa hasta 4096 bytes, entonces puede tener hasta 256 descriptores, pues 4096 / 16 = 256

Cargar el registro IDTR

79




- IDT Limit = 4095
- n = 256 descriptores



Definir un struct con el formato de un descriptor

```
#pragma pack(push)
#pragma pack (1)
typedef struct {
  uint16 t offset l;
  uint16 t selector;
  uint8 t cero;
  uint8 t access;
  uint16 t offset m;
  uint32 t offset h;
  uint32 t other cero;
} DESCR INT;
#pragma pack(pop)
```



idtLoader.c

Definir un puntero a la IDT

La IDT estaba cargada en la posición 0x00

```
DESCR_INT * idt = (DESCR_INT *) 0;
```

Cargar descriptores

Definimos una función que recibe el número de la interrupción y el puntero a la rutina de atención de interrupción

```
void setup IDT entry (int index, uint64 t offset) {
  idt[index].offset_1 = offset & 0xFFFF;
  idt[index].selector = 0x08;
  idt[index].cero = 0;
  idt[index].access = ACS_INT;
  idt[index].offset m = (offset >> 16) & 0xFFFF;
  idt[index].offset_h = (offset >> 32) & 0xFFFFFFFF;
  idt[index].other_cero = 0;
```

idtLoader.c

Cargar descriptores

La interrupción IRQ0 del timer tick corresponde a la 0x20. La rutina de atención de interrupción es la función _irq00Handler. Se debe invocar a load_idt en el comienzo del main de Kernel/kernel.c

```
void load idt() {
 cli();
  setup IDT entry (0x20, (uint64 t) & irq00Handler);
  // Interrupción de timer tick habilitada
  picMasterMask(0xFE);
  picSlaveMask(0xFF);
 sti();
```

idtLoader.c

Rutina de atención

```
_irq00Handler:
    irqHandlerMaster 0
%macro irqHandlerMaster 1
    pushState
    mov rdi, %1 ; pasaje de parámetro
    call irqDispatcher
    ; signal pic EOI (End of Interrupt)
    mov al, 20h
    out 20h, al
    popState
    iretq
%endmacro
```

Llama a *irqDispatcher* con el número del IRQ para que se encargue de manejar la interrupción. Luego envía el EOI.

interrupts.asm

Rutina de atención

```
void irqDispatcher(uint64 t irq) {
    switch (irq) {
         case 0:
              int 20();
              break;
    return;
void int 20() {
    timer handler();
```

```
static unsigned long ticks = 0;
void timer_handler() {
    ticks++;
}
```

time.c

Cada vez que interrumpe el timer tick (cada 55 ms) aumenta en 1 la variable ticks.

Nota: cambiar el switch por un arreglo de punteros a función

irqDispatcher.c

Resumiendo

El código necesario para cargar su propia interrupción sólo debería involucrar:

- 1. Definir la rutina de atención de interrupción
- 2. Cargar la interrupción dentro de Load_idt invocando a setup_IDT_entry pasandole el número de la interrupción y el puntero a la rutina de atención de interrupción
- 3. Si la interrupción es de hardware, dicha rutina debe enviar el EOI y deben habilitar el IRQ con la máscara correspondiente (revisar teórica ARQ03 Interrupciones)

Pueden hallar información más detallada en http://wiki.osdev.org/Interrupt_Descriptor_Table