
Linux开机顺序 (rhel6 upstart)



- 1、POST初始化硬件,安全自检完成后去查找相应需要启动的硬件设备(光盘、u盘、硬盘、网卡)
- 2、假设我们这里是设置的硬盘启动,通过硬盘启动的方式会把导入到内存中,然后BIOS任务完成,以后的工作移交给MBR。

主引导记录(MBR)是一种特殊类型的引导扇区,硬盘的第一个扇区,MBR保存硬盘分区的信息和主引导程序(grub)用于加载已安装的操作系统(格式化分区命令不会擦除MBR信息,因为此特殊空间不属于任何分区)。MBR保存着系统的主引导程序和分区表(grub 446字节,分区表64字节)。

- 3、mbr读取grub, 让用户选择操作系统(系统默认选择)
- 4、执行/sbin/init程序。这个init是系统的第一个进程,PID为1,以后所有的进程都是在它的基础上产生的,或者说都是它的子进程。
- 5、init进程读取的第一个脚本就是/etc/inittab。inittab文件里面定义了系统默认运行级别,init进程根据inittab这个配置文件启动第几个运行级别

Linux的运行级别介绍:所谓运行级别,简单点来说,运行级别就是操作系统当前正在运行的功能级别。级别是从0到6,具有不同的功能。

- Linux下的7个运行级别:
- 0:系统停机状态,系统默认运行级别不能设置为0,否则不能正常启动,机器关闭。
- 1:单用户工作状态,root权限,用于系统维护,禁止远程登陆,就像Windows下的安全模式登录。
- 2:多用户状态,没有NFS支持。
- 3:完整的多用户模式,有NFS,登陆后进入控制台命令行模式。
- 4:系统未使用,保留一般不用,在一些特殊情况下可以用它来做一些事情。例如在笔记本电脑的电池用尽时,可以切换到这个模式来做一些设置。
- 5:X11控制台,登陆后进入图形GUI模式,XWindow系统。
- 6:系统正常关闭并重启,默认运行级别不能设为6,否则不能正常启动。运行init6机器就会重启。
- 6、第一个根据运行级别启动的脚本是/etc/rc.d/rc.sysinit(决定了系统的一些基本配置),这个脚本将完成以下一些工作:设置

系统时钟、设置主机名、激活udev、激活selinux、定义网络配置参数、挂载分区、激活raid、激活lvm、激活磁盘配额、加载swap等

7, /etc/rc#.d/


[root@localhost ~]# ls /ect/rc5.d/

#代表数字,一个数字代表一个运行级别,共7个运行级别


目录里面定义的是各种服务的启动脚本,可以1s查看,S开头代表开机启动的服务,K开头的是关机要执行的任务。

8、/etc/rc.d/rc.local文件 这里面可以自定义开机启动的命令。

9、执行/bin/login。等待用户登录



分区 rhel6开机顺序 的第2页



CentOS6启动流程

2019年6月15日 莫宇剑 (符菁 9:41



看到图片应该了解的差不多了,我再详细讲一下吧 1. post加电自检

这个过程是开机后,BIOS或UEFI进行硬件检查的阶段 2. MBR引导

自检硬件没有问题时候,这里以BIOS为例,BIOS将会直接去找硬盘的第一个扇区,找到前446字节,将MBR加载到内存中,MBR将告诉程序下一阶段去哪里找系统 grub引导。此阶段属于grub的第一阶段。grub还有1.5阶段和2阶段。3.GRUB引导

grub第1.5和2阶段,信息默认存放在扇区中,如果使用grub-install生成的2阶段的文件是存放在/boot分区中的。

为了加载内核系统,不得不加载/boot分区,而加载/boot分区,需要有/boot分区的驱动,/boot分区驱动是放在/boot分区中的,啊,我们好像进入了死循环了, Linux是怎么解决的呢?就是靠放在1.5阶段中的数据,是放在第一个扇区后的后续扇区中,具体占用多少字节,不太清楚,只知道1.5阶段和2阶段总共27个扇 区。

stage1.5:

mbr之后的扇区,识别stage2所在的分区上的文件系统stage2:

开机启动的时候看到的Grub选项、信息,还有修改GRUB背景等功能都是stage2提供的,stage2会去读入/boot/grub/grub.conf或者menu.lst等配置文件 4. 读取grub.conf文件

读取grub.conf文件以确定内核启动的参数,准备启动内核 5.启动内核

加载内核,核心开始解压缩,启动一些最核心的程序。

因为为了让内核足够轻小,硬件驱动并没有放在内核文件里面,我们可以看到内核很小,才4M左右,我们可以想象Windows中的驱动,安装系统时候还需要使用驱动软件下载好长时间呢

因此需要使用/initramfs-2.6.32-696.el6.x86_64.img来驱动硬件

[root@Cent0S6 ^]# 11 -h /boot/vmlinuz-2.6.32-696.el6.x86_64 -r-xr-xr-x. 1 root root 4.1M Jul 8 21:06 /boot/vmlinuz-2.6.32-696.el6.x86_64

1 2

6. 加载伪文件系统(ramdisk),

内核已将启动起来了,再调用ramdisk文件,尝试驱动所有的硬件设备,到这一步,内核起来了,所有驱动也装上了,因此后面的启动就可以交给程序了7. 启动init进程

grub中默认指定init=/sbin/init程序,可以在grub.conf中kernel行自定义执行程序init=/bin/bash,此时可以绕过下面步骤直接进入bash界面。内核源代码文件中显示996行左右,规定了init启动的顺序,/sbin/init->/etc/init->/bin/init->/bin/sh,/bin/bash没有写,应该是和/bin/sh一样吧(1)读取/etc/inittab文件

inittab文件里面定义了系统默认运行级别,这一步做了一些工作如下:

- a)初始运行级别(RUN LEVEL)
- b) 系统初始化脚本
- c)对应运行级别的脚本目录
- d) 定义UPS电源终端/恢复脚本
- e) 在虚拟控制台生成getty, 以生成终端
- f) 在运行级别5初始化X

```
1
  2
  3
  4
  5
  6
(2)执行/etc/rc.d/rc.sysinit程序
系统初始化一些脚本,主要完成以下工作
a)设置主机名
b) 设置欢迎信息
c)激活udev和selinux可以在grub.conf中,kernel行添加selinux=0以关闭selinux
d) 挂载/etc/fstab文件中定义的文件系统
e) 检测根文件系统,并以读写方式重新挂载根文件系统
f)设置系统时钟
g)激活swap设备
h)根据/etc/sysctl.conf文件设置内核参数
i)激活1vm及software raid设备
j)加载额外设备的驱动程序
k)清理操作
  2
  3
  4
  5
  7
  8
  9
  10
  11
(3)/etc/rc#.d/文件(各种服务)
里面定义的是各种服务的启动脚本,可以1s查看,S开头代表开机启动的服务,K开头的是关机要执行的任务。#代表数字,一个数字代表一个运行级别,共7个运
行级别,这里就不多说了
(4)/etc/rc.d/rc.local文件
这里面可以自定义开机启动的命令。
8. 执行/bin/login
执行/bin/login程序,等待用户登录
CentOS7启动流程
CentOS7和CentOS6启动流程差不多,只不过到init程序时候,改为了systemd,因此详细解释一下systemd后的启动流程
1. uefi或BIOS初始化,开始post开机自检
2. 加载mbr到内存
3. GRUB阶段
4. 加载内核和inintamfs模块
5. 内核开始初始化,使用systemd来代替centos6以前的init程序
(1)执行initrd.target
包括挂载/etc/fstab文件中的系统,此时挂载后,就可以切换到根目录了
(2)从initramfs根文件系统切换到磁盘根目录
(3) systemd执行默认target配置
centos7表面是有"运行级别"这个概念,实际上是为了兼容以前的系统,每个所谓的"运行级别"都有对应的软连接指向,默认的启动级别
时/etc/systemd/system/default.target,根据它的指向可以找到系统要进入哪个模式
模式:
```

0 ==> runlevel0.target, poweroff.target 1 ==> runlevel1.target, rescue.target 2 ==> runlevel2.target, multi-user.target 3 ==> runlevel3.target, multi-user.target 4 ==> runlevel4.target, multi-user.target 5 ==> runlevel5.target, graphical.target 6 ==> runlevel6.target, reboot.target

(4) systemd执行sysinit. target

有没有很眼熟?是的,在Cent0S6上是被叫做rc.sysint程序,初始化系统及basic.target准备操作系统

- (5) systemd启动multi-user. target下的本机与服务器服务
- (6) systemd执行multi-user. target下的/etc/rc. d/rc. local


6. Systemd执行multi-user. target下的getty. target及登录服务

getty.target我们也眼熟,它是启动终端的systemd对象。如果到此步骤,系统没有被指定启动图形桌面,到此就可以结束了,如果要启动图形界面,需要在此基础上启动桌面程序

7. systemd执行graphical需要的服务

CentOS6, 7启动区别

系统启动和服务器守护进程管理器,它不同于centos5的Sysv init, centos6的Upstart (Ubuntu制作出来), systemd是由Redhat的一个员工首先提出来的,它在内核启动后,服务什么的全都被systemd接管, kernel只是用来管理硬件资源,相当于内核被架空了,因此linus很不满意Redhat这种做法。 Sysv init运行程序顺序:



http://blog.csdn.net/og 27754983

主要的区别就在这了。

如果发现有错,请提出来,共同进步^_^

作者:烟雨醉梦里

来源: CSDN

原文: https://blog.csdn.net/qq_27754983/article/details/75212666

版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!