電気磁気学

2019年3月15日

概要

ー関高専電気情報工学科の電気磁気学I,電気磁気学II,電気磁気学IIIの講義をまとめたもの構成を少し変えてるため、授業の板書と一致しないかもしれない

1 電位

1.1 電界中で電荷を移動するのに要する仕事

力F[N]が物体にした仕事W[J]は

$$W = Fl[J] \tag{1.1}$$

ここで移動距離を細かく分けてみる

$$W = F(\Delta l + \Delta l + \Delta l + \ldots + \Delta l) \tag{1.2}$$

$$= F\Delta l + F\Delta l + F\Delta l + \dots + F\Delta l \tag{1.3}$$

- 1.2 電荷を運ぶのに要する仕事
- 1.2.1 ケース1

1.3 仕事の計算

 Q_1 の作る電界が Q_2 に対して仕事をした.

→仕事の符号は「負」となる.

1.2.2 ケース2

外部から Q_2 に対して仕事をした. →仕事の符号は「正」となる.

1.3 仕事の計算

1.3.1 ケース1

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \tag{1.4}$$

 Q_2 の電荷が $r=r_a$ から $r=r_b$ まで動くとき, Q_1 による電界が Q_2 にした仕事Wの近似値は

$$W = -F_1 \times \Delta r_1 - F_2 \times \Delta r_2 \dots \tag{1.5}$$

$$=\sum_{k=1}^{3} F_k \Delta r_k \tag{1.6}$$

分割を限りなく細かくすると、積分を用いてWを正確に求めることができる.

$$W = -\int_{r_a}^{r_b} F dr \left[J \right] \tag{1.7}$$

1. 電位 1.4 電位

1.3.2 ケース2

クーロン力に逆らって、外部から Q_2 にした仕事Wは

$$W = \int_{r_b}^{r_c} F dr \left[J \right] \tag{1.8}$$

$$= -\int_{r_c}^{r_b} F dr \left[J \right] \tag{1.9}$$

1.3.3 まとめ

2つのケースのいずれの場合でも,以下のように表せる.

$$W = -\int_{\text{始点}} (\rho - \mathbf{p} \, \mathbf{p}) dr \, [J] \tag{1.10}$$

$$\begin{cases} W < 0: 電界がした力 \\ W > 0: 外部がした力 \end{cases}$$
 (1.11)

1.4 電位

1.4.1 無限遠点から電荷を運ぶのに要する仕事

$$W = -\int_{\infty}^{r_a} \frac{Q_1 Q_2}{4\pi \varepsilon_0 r^2} dr \tag{1.12}$$

$$= \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0} \left[r^{-1} \right]_{\infty}^{r_a} \tag{1.13}$$

$$=\frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_a}-0\right) \tag{1.14}$$

$$=\frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0r_a}\left[J\right] \tag{1.15}$$

1 電位 1.4 電位

1.4.2 無限遠点から+1Cの電荷を運ぶのに要する仕事

前問において、 $Q_2 = 1[C]$ とすればよい.

$$\therefore W = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_a} [J]$$

$$= -\int_{-\infty}^{r_a} \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr$$

$$(1.16)$$

$$= -\int_{\infty}^{r_a} \frac{Q_1 Q_2}{4\pi \varepsilon_0 r^2} dr \tag{1.17}$$

$$= -\int_{\infty}^{r_a} EQ_2 dr \tag{1.18}$$

ここで $Q_2 = 1[C]$ だから

$$W = -\int_{-\infty}^{r_a} E dr \tag{1.19}$$

1.4.3 電位

無限遠点から+1Cの電荷を運ぶのに要する仕事を $r=r_a$ における電位と定義する. 単位は[V]を使用する.

$$V_a = -\int_{-\infty}^{r_a} E dr \left[V \right] \tag{1.20}$$

1.4.4 電位の基準

1. 電気磁気学:無限遠点

2. 電力 : 大地

3. 回路 : 任意

1.4.5 点電荷による電界

点Pの電位は

$$V_a = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_a} [V] \tag{1.21}$$

1. 電位 1.5 電位差

- 1.5 電位差
- 1.5.1 電位差

 $V_a - V_b$ を点Bに対する点Aの電位差という. \rightarrow 点Bから点Aに+1Cを運ぶのに要する仕事. 電位差を電圧ともいう.

1.5.2 計算方法

点Bに対する点Aの電位差 V_{AB} は

$$V_{AB} = -\int_{r_h}^{r_a} (\mathbb{E}\mathcal{R})dr \tag{1.22}$$

原点にQ[C]がある場合は

$$V_{AB} = -\int_{r_b}^{r_a} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} dr \tag{1.23}$$

$$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[r^{-1}\right]_{r_b}^{r_a} \tag{1.24}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right) [V] \tag{1.25}$$

1.5.3 等電位線と電気力線の関係

- ・電界中で、電位Vの等しい点を連ねて作った仮想的な線を等電位線という.
- ・二次元の時は等電位線,三次元の時は,等電位面.
- ・等電位線と電気力線は垂直に交わる.

1.6 電位の傾き

- ・電位の山を下る時、最も急な傾斜が電界の向き.
- ・等電位線に沿って電荷を動かした時, 仕事はしない.
- ・動かす方向に力はない.

1.6 電位の傾き

1.6.1 勾配

平均変化率 =
$$\frac{\Delta y}{\Delta x}$$
 (1.26)

勾配 =
$$\frac{dy}{dx} \left[(y \mathcal{O} 単位)/m \right]$$
 (1.27)

1.6.2 電位の傾き

Qによる電界Eが行った仕事 ΔW は

$$\Delta W = -(D) \times (EE) \tag{1.28}$$

$$= -qE \times \Delta x \tag{1.29}$$

この時,Eが一定とみなせるほど Δx は小さい.

q=1Cなら、 ΔW は電位差 ΔV と置き換えられる.

$$\Delta V = -E \times \Delta x \tag{1.30}$$

$$\frac{\Delta V}{\Delta x} = -E \tag{1.31}$$

$$E = -\frac{\Delta V}{\Delta x} \left[V/m \right] \tag{1.32}$$

 Δx が限りなく小さければ

$$E = -\frac{dV}{dx} \left[V/m \right] \left[N/C \right] \tag{1.33}$$

1.6 電位の傾き

すなわち、電界は電位の勾配にマイナスをつけたもの.

 ${\rightarrow} [N/C] = [V/m]$