Week3-Assignment

11911609-葛兆宁

1.

qemu-system-riscv64 \

启动命令,后面才是参数

-machine virt \

选择启动的仿真机器类型, virt 指的是启动为 RISC-V VirtIO board 类型的仿

真机器

-nographic \

禁止图形输出,将序列 IO 重定向为控制台

-bios default \

设定系统输入输出文件为 default

-device loader,file=bin/ucore.bin,addr=0x80200000

将 bin/ucore.bin 文件导入到内存地址为 0x80200000 的内存空间中

2. kern.ld(中文注释是我写的):

```
    kernel.ld

/* Simple linker script for the ucore kernel.
  See the GNU ld 'info' manual ("info ld") to learn the syntax. */
OUTPUT_ARCH(riscv)/*指定输出文件的系统架构为riscv*/
ENTRY(kern_entry)/*规定开始执行的第一条指令为kern_entry这条指令*/
BASE ADDRESS = 0x80200000; /*指定基地址为0x80200000*/
SECTIONS/*表示以下部分用于描述程序输入的内存分布*/
   /* Load the kernel at this address: "." means the current address */
   . = BASE_ADDRESS; /*指定当前地址为基地址*/
   .text通常用于存储代码部分与文本部分,只可读,
   .bss通常用于存放那些没有初始化的和初始化为0的全局变量和静态变量,
   .data通常用于存放那些初始化过(非零)的非const的全局变量和静态变量
   .rodata通常用于存放常量*/
   .text : {/*指定从当前地址开始,先排文本信息,将包括符合以下格式的输入文件信息合成一个section*/
       *(.text.kern_entry .text .stub .text.* .gnu.linkonce.t.*)
   PROVIDE(etext = .); /* Define the 'etext' symbol to this value *//*定义etext的值为'.', 同时防止程序中定义同名的符号时链接出错*/
   .rodata: {/*排完文本后,再排rodata信息,将包括符合以下格式的输入文件信息合成一个section*/
       *(.rodata .rodata.* .gnu.linkonce.r.*)
   /* Adjust the address for the data segment to the next page */
   . = ALIGN(0x1000);/*排完以上内容后进行地址对齐,将当前地址跳到对及后的地址位置*/
   /* The data segment */
   .data : {/*同上*/
       *(.data)
       *(.data.*)
   .sdata : {/*同上*/
      *(.sdata)
       *(.sdata.*)
   PROVIDE(edata = .);/*同上*/
   .bss : {/*同上*/
      *(.bss)
       *(.bss.*)
       *(.sbss*)
   PROVIDE(end = .);/*同上*/
   /DISCARD/ : {/*输出时需要丢弃的section*/
       *(.eh_frame .note.GNU-stack)
```

3. memset(edata, 0, end - edata)

参数 edata 为 void*(也就是说是地址)类型的,第二个0为 int 类型,第三个 end-edata 为 size t 类型。

函数的意思是从 edata 开始到 edata+(end-edata)的地址,这一部分内存空间全设为 0。从 kernel.ld 可知 edata 与 end 之间是.bss 的 section,用于存放未初始化或初始化为 0 的变量,所以此句用于保证.bss section部分全为 0。

4. OS 先调用 init.c 的主函数的程序,根据 init.c 的索引的 stdio.h 调用 stdio.c 中的 cputs 函数, cputs 函数根据索引的 console.h 文件调动 console.c 中的 cons_putc() 函数, cons_putc() 函数又根据 sbi.h 文件调用 sbi.c 中的 sbi_console_putchar()函数, sbi_console_putchar()函数调用

```
uint64_t sbi_call(uint64_t sbi_type, uint64_t arg0, uint64_t arg1, uint64_t arg2)
```

函数, sbi_call()函数根据将相应的参数存在寄存器中, 然后进行 ecall 操作, 之后 openSBI 收到 ecall 后根据 sbi_type 参数执行相应的操作

5.

执行结果:

```
Platform Name
                     : OEMU Virt Machine
Platform HART Features : RV64ACDFIMSU
Platform Max HARTs : 8
Current Hart
Firmware Base
                      : 0x80000000
Firmware Size
                      : 120 KB
Runtime SBI Version
MIDELEG: 0x0000000000000222
MEDELEG: 0x000000000000b109
      : 0x0000000080000000-0x000000008001ffff (A)
       : 0x00000000000000000-0xfffffffffffffff (A,R,W,X)
os is loading ...
The system will close.
11911609JohnnyGe@johnny-Ge-WXX9:~/OS/lab3/code lab3/lab3$
```

```
程序(仿照 cputs 写的):
init.c:

cputs("The system will close.\n");
shutdown();
```

stdio.h 与 stdio.c:

```
void shutdown();
void shutdown()

cons_shutdown();
}
```

console.h 与 console.c:

```
void cons_shutdown();

void cons_shutdown(void)
{
    sbi_shutdown();
}
```

sbi.h 与 sbi.c:

```
void sbi_shutdown(void);

void sbi_shutdown(void)
{
    sbi_call(SBI_SHUTDOWN,0,0,0);
}
```