

Scorecards, Benchmarks und Netto-Wirkungs-Index

Wie Wirkungsdaten zu prüfbaren Entscheidungen werden - ohne Kompensation,
Scheingenauigkeit oder Personenbewertung

Metadatum	Angabe
Autorin	Natalie Weber
Referenz	Wirkungsökonomie
Version	v1.0
Status	öffentliche Methodenfassung
Stand	24. Mai 2026

*„Eine Scorecard ist kein Urteil über Menschen, sondern ein Fenster auf
Wirkungszusammenhänge.“*

Kurzprofil

Metadatum	Angabe
Dokumenttyp	Öffentliches Methodenpapier
Zugehöriger Bereich	Impact Controlling / Scorecards / NWI
Unterbereich	Scorecards, Benchmarks und Netto-Wirkungs-Index
Autorin	Natalie Weber · Wirkungsökonomie
Öffentlichkeit	Enthält keine internen ^{Redaktion} -/Repository-Anweisungen
Hinweis	Konzeptionelle Arbeitsfassung; keine Rechts-, Steuer-, Anlage-, Prüfungs- oder Finanzierungsberatung

Inhaltsübersicht

1. Executive Summary
2. Ausgangsdiagnose
3. Scorecards als Bewertungsoberfläche
4. Die Wirkungsskala von -3 bis +3
5. Benchmarks nach Branche, Kontext und Grenze
6. Reverse Merit Order und Nichtkompensation
7. Netto-Wirkungs-Index (NWI)
8. Datenqualität, Unsicherheit und Schätzung
9. Scorecard-Typen
10. Beispiele
11. Assurance, Audit und Governance
12. Grenzen und Schutzmechanismen
13. Politische Anschlussfähigkeit
14. SDG-/SDG+-Bezug
15. Website- und Portalintegration
16. Quellen und Anschlussstellen
17. Fazit

Executive Summary

Scorecards sind die operative Oberfläche der Wirkungsökonomie. Sie übersetzen WÖk-IDs, Datenquellen, Benchmarks und Bewertungslogiken in nachvollziehbare Entscheidungsinformation. Sie zeigen nicht nur, ob ein Produkt, eine Tätigkeit oder ein Projekt wirkt, sondern wo die Engpässe, roten Linien, Datenlücken und Verbesserungspfade liegen.

Der Netto-Wirkungs-Index (NWI) ist die zusammenfassende operative Kennzahl, die positive und negative Wirkungen, Datenqualität, Zeitwirkung, rote Linien und Nichtkompensation zusammenführt. Er ist keine simple Addition. Er darf schwere negative Wirkungen nicht durch positive Effekte schönrechnen. Er muss Engpässe sichtbar machen und zugleich genug Differenzierung bieten, damit Verbesserung möglich bleibt.

Dieses Methodenpapier beschreibt Aufbau, Skalen, Benchmarks, Scorecard-Typen, NWI-Logik, Reverse Merit Order, Datenqualität, Assurance und politische Umsetzungsoptionen. Es grenzt Scorecards klar von Personenbewertung ab und macht deutlich: Wirkungsökonomie ist keine Social-Credit-Architektur. Bewertet werden Produkte, Organisationen, Maßnahmen, Kapitalflüsse, Portfolios, Programme und Wirkungsräume - nicht die Würde oder der Wert einzelner Menschen.

Ausgangsd Diagnose: Warum Daten ohne Scorecard nicht steuern

Nachhaltigkeitsdaten sind oft umfangreich, aber entscheidungsschwach. Sie stehen in Tabellen, Berichten, Dashboards, Ratings und Prüfvermerken, ohne dass klar wird, welche Konsequenz daraus folgt. Unternehmen fragen: Was heißt das für Einkauf, Produktentwicklung, Risiko oder Kapitalzugang? Politik fragt: Was heißt das für Förderung, Steuer und Haushalt? Bürger:innen fragen: Was heißt das für den Preis und die Kaufentscheidung?

Scorecards beantworten diese Übersetzungsfrage. Sie ordnen Daten in Felder, Schwellen, Kontexte und Ergebnislogiken. Sie machen sichtbar, ob eine Kennzahl gut, neutral, problematisch oder kritisch ist. Sie ersetzen nicht politische Entscheidung, aber sie bereiten sie besser vor. Sie ersetzen nicht Managementverantwortung, aber sie machen Rückkopplung möglich.

Scorecards als Bewertungsoberfläche

Eine Wirkungs-Scorecard besteht aus mehreren Ebenen. Die erste Ebene sind die WÖk-IDs. Die zweite Ebene sind Messwerte. Die dritte Ebene sind Benchmarks oder Bewertungsfunktionen. Die vierte Ebene sind Scores. Die fünfte Ebene ist eine zusammenführende Logik, zum Beispiel FinalScore, NWI oder T-SROI-Vorbereitung.

Eine gute Scorecard zeigt nicht nur Ergebniswerte. Sie zeigt auch Datenherkunft, Unsicherheit, Prüfstatus, rote Linien, Verbesserungshebel und den Grund, warum ein Score so zustande kommt. Eine Scorecard, die nur eine Ampel zeigt, ist kommunikativ nützlich, aber methodisch unzureichend. Die Ampel muss anklickbar, erklärbar und revisionsfähig sein.

Scorecard-Ebene	Funktion	Beispiel
WÖk-ID	eindeutiger Indikatoranker	WOK-E-179 THG-Emissionen Scope 1/2
Messwert	konkreter Datenpunkt	450 g CO2/kWh

Benchmark	Referenz oder Zielwert	Sektorpfad, EU-Taxonomie, nationaler Grenzwert
Score	Bewertung -3 bis +3	-2 bei deutlicher Überschreitung
Datenqualität	Belastbarkeit	Q1 auditierte Primärdaten, Q3 EPD/Benchmark
FinalScore/NWI	Zusammenführung	Minimum-Logik plus Netto-Wirkungs-Betrachtung

Die Wirkungsskala von -3 bis +3

Die Skala von -3 bis +3 schafft eine gemeinsame Sprache. Sie ist bewusst grob genug, um nicht Scheingenauigkeit zu erzeugen, und fein genug, um Verbesserung zu zeigen. Sie erlaubt, dass negative, neutrale und positive Wirkungen sichtbar werden.

Die Skala darf nicht als Schulnote verstanden werden. Sie beschreibt den Zustand einer Wirkungsdimension im Verhältnis zu Referenzrahmen und Benchmark. Ein Score -3 bedeutet nicht, dass ein Unternehmen als Ganzes schlecht ist. Er bedeutet, dass ein konkretes Wirkungsfeld kritisch schädlich ist und nicht durch gute Werte an anderer Stelle neutralisiert werden darf.

Score	Bedeutung	Steuerungsfolge
+3	transformativ / deutlich oberhalb Zukunftspfad	starker Bonus, Vorbild, Skalierung prüfen
+2	sehr positive Wirkung	Bonus, niedrige Wirkungslast, Kapitalvorteil
+1	positive Wirkung	Entlastung, Beschaffungsvorteil, vorsteuerfähig
0	neutral / Mindeststandard	keine besondere Entlastung, Beobachtung
-1	schwache negative Wirkung	Verbesserungspfad, mögliche Belastung
-2	schädliche Wirkung	Malus, Transformationspflicht, Prüfung
-3	kritisch schädlich / rote Linie	Nichtkompensation, Ausschluss, Sanierung oder Verbot prüfen

Benchmarks nach Branche, Kontext und Grenze

Benchmarks sind die Referenzpunkte der Bewertung. Ohne Benchmarks bleibt eine Zahl bedeutungslos. Ein Wert kann gut, schlecht oder irrelevant sein, je nachdem, welche Branche, Region, Technologie, Zielpfad und Wirkungsempfänger betroffen sind.

Die Wirkungsökonomie unterscheidet mehrere Benchmarktypen: gesetzliche Grenzwerte, wissenschaftliche Grenzen, Sektorpfade, bestverfügbare Technologie, Transformationspfade, Sozialstandards, globale Mindestnormen und demokratische Stabilitätskriterien. Manche Benchmarks sind skalierend, andere sind harte Grenzen. Harte Grenzen dürfen nicht über Durchschnittswerte weichgezeichnet werden.

Benchmarktyp	Beispiel	Besonderheit
gesetzlicher Grenzwert	REACH, Arbeitsschutz, Abwassergrenze	Mindestcompliance, meist nur 0 statt +3
wissenschaftliche Grenze	CO2-Budget, Wasserstress, Biodiversität	rote Linie möglich
Sektorpfad	Paris-kompatibler Transformationspfad je Branche	Zeit- und Kontextbezug
Best Available Technique	beste verfügbare Technik	zeigt technologische Verbesserungschance
Sozialstandard	Living Wage, ILO-Kernnormen, Sicherheit	nicht beliebig kompensierbar
Demokratie-/SDG+-Standard	Quellenklarheit, Korrekturfähigkeit, Rechtsstaatlichkeit	qualitative und quantitative Mischlogik

Reverse Merit Order und Nichtkompensation

Die Reverse Merit Order ist die Engpasslogik der Wirkungsökonomie. Sie verhindert, dass schlechte Wirkungen durch gute Werte an anderer Stelle überdeckt werden. Ein Produkt mit Kinderarbeit bleibt kritisch, auch wenn es klimafreundlich produziert wird. Eine Investition in eine emissionsarme Infrastruktur bleibt problematisch, wenn sie Rechtsstaatlichkeit zerstört oder Menschen verdrängt.

Nichtkompensation bedeutet nicht, dass positive Wirkungen unwichtig sind. Sie bedeutet, dass bestimmte negative Wirkungen zuerst gelöst werden müssen, bevor positive Wirkungen voll zählen können. Der niedrigste zentrale Score begrenzt deshalb die Gesamtwirkung. Ergänzende Positivwerte können Verbesserungspfade, Bonuspunkte oder Kontextinformationen liefern, aber keine roten Linien neutralisieren.

Netto-Wirkungs-Index (NWI)

Der NWI ist die operative Zusammenfassung einer Scorecard. Er integriert mehrere Wirkungsfelder, beachtet aber rote Linien und Datenqualität. Der NWI soll Entscheidungen ermöglichen, ohne die Komplexität zu verstecken.

Eine robuste NWI-Logik besteht aus fünf Elementen: erstens gewichtete Feldscores, zweitens Engpassbegrenzung durch Reverse Merit Order, drittens rote Linien, viertens Datenqualitätsabschlag und fünftens Zeit- und Resilienzfaktor. Der NWI ist damit kein arithmetischer Durchschnitt, sondern ein begrenzter, erklärbarer Netto-Wirkungswert.

NWI-Komponente	Funktion	Beispiel
Feldscore	Score je Wirkungskategorie	Klima +2, Arbeit 0, Wasser -1
Engpass	Minimum der kritischen Kernfelder	Wasser -1 begrenzt Ergebnis
rote Linie	nicht kompensierbare Schädigung	Kinderarbeit, schwere Gesundheitsgefahr
Datenqualität	Abschlag oder Statushinweis	Q4 Proxywert begrenzt Sicherheit
Zeitfaktor	kurzfristige und langfristige Wirkung	positive Wirkung erst nach Übergangsphase
Resilienzfaktor	Stabilität unter Stress	Lieferkette, Klima, Versorgung, Demokratie

Arbeitsformel des NWI

Als Arbeitslogik kann der NWI folgendermaßen gelesen werden:

NWI = begrenzte Summe der gewichteten Positiv- und Negativwirkungen, korrigiert um Datenqualität, Zeitwirkung und Resilienz, gedeckelt durch rote Linien und den schlechtesten kritischen Feldscore.

Diese Formel ist bewusst sprachlich formuliert. Die mathematische Konkretisierung kann je Anwendungsfeld variieren. Entscheidend ist der Grundsatz: Netto-Wirkung ist keine freie Verrechnung. Sie ist eine strukturierte Zusammenschau unter Mindestbedingungen.

Datenqualität, Unsicherheit und Schätzung

Scorecards müssen Unsicherheit sichtbar machen. Eine Zahl mit hoher Unsicherheit darf nicht gleich behandelt werden wie geprüfte Primärdaten. Zugleich darf fehlende Datenlage nicht automatisch zu Ausschluss führen, sonst würden kleine Akteure überfordert und neue Bürokratie erzeugt.

Die Lösung ist eine transparente Datenqualitätslogik: Primärdaten, geprüfte Daten, plausible Schätzungen, Branchenbenchmarks und konservative Defaults werden getrennt markiert. Jede Scorecard muss zeigen, welche Werte belastbar sind und wo Revisionsbedarf besteht.

Scorecard-Typen

Typ	Anwendung	Besonderheit
Produktscorecard	Produkt, Dienstleistung, Lebenszyklus	DPP, WUSTG, Konsuminformation
Unternehmensscorecard	Strategie, Management, Reporting	Wirkungscontrolling, Kapitalzugang, Beschaffung
Lieferketten-Scorecard	Vorprodukte, Lieferanten, Importlogik	Wirkungsvorsteuer, CSDDD-Anschluss
Projekt-Scorecard	Investition, Förderung, T-SROI	Wirkungsfonds und öffentliche Mittel
Portfolio-Scorecard	Kapitalanlagen, Versicherungen, Banken	Portfolio-Wirkungsrating und Stranded Assets
Politik-Scorecard	Gesetze, Programme, Haushalte	Wirkungsfolgenabschätzung und Wirkungshaushalt
Medien-/Diskurs-Scorecard	Öffentlichkeit, Plattformen, Quellen	keine Meinungsbewertung, sondern Rückkopplungsqualität

Beispiele

Ein regionaler Apfel, ein T-Shirt, ein Polyamid-Granulat, ein Sanierungsprojekt, ein Medienformat und ein Pflegeprogramm können alle Scorecards haben. Der Unterschied liegt nicht in der Grundlogik, sondern im Kontext. Die Apfel-Scorecard braucht Wasser, Transport, Pestizide, Biodiversität und Arbeit. Die Polyamid-Scorecard braucht Prozessenergie, Chemie, Wasserstress, Recycling und Produktgesundheit. Die Pflege-Scorecard braucht Personalbelastung, Würde, Prävention, Gesundheit und Teilhabe.

Das zeigt: Scorecards sind kein starres Formular. Sie sind ein methodischer Rahmen, der je Wirkungsraum angepasst wird.

Assurance, Audit und Governance

Scorecards müssen prüfbar sein. Je stärker sie in Steuern, Kapitalzugang oder öffentliche Mittel eingreifen, desto höher muss die Assurance sein. Für interne Lernzwecke kann eine Scorecard mit Schätzungen arbeiten. Für Steuerentscheidungen braucht sie geprüfte Daten, klare Verantwortlichkeiten, Einspruchswege und Revisionszyklen.

Der Wirkungsrat sichert die methodische Fortschreibung. Prüfer:innen sichern Daten und Anwendung. Politik sichert demokratische Legitimation. Unternehmen und öffentliche Stellen sichern praktische Umsetzung. Zivilgesellschaft und Wissenschaft sichern Kritik und Korrektur.

Grenzen und Schutzmechanismen

Scorecards können komplexe Wirklichkeit nicht vollständig abbilden. Sie sind Werkzeuge, keine Wahrheit selbst. Deshalb müssen sie Grenzen benennen: Datenlücken, Schätzungen, Rebound-Effekte, indirekte Wirkung, kulturelle Kontexte und politische Zielkonflikte.

Der wichtigste Schutzmechanismus ist die Offenlegung dieser Grenzen. Eine Scorecard, die ihre Unsicherheit nicht zeigt, erzeugt Scheingenauigkeit. Eine Wirkungsökonomie, die Scheingenauigkeit

erzeugt, verliert Vertrauen. Deshalb gilt: lieber geprüfte, transparente Näherung als scheinbar perfekte Zahl.

Politische Anschlussfähigkeit und Umsetzungsoptionen

Die folgenden Anforderungen beschreiben keinen fertigen Parteibeschluss. Sie markieren den notwendigen Rahmen, damit Scorecards, Benchmarks und Netto-Wirkungs-Index demokratisch, rechtsstaatlich und praktisch umgesetzt werden kann. Unterschiedliche Parteien können innerhalb dieses Rahmens verschiedene Wege wählen. Entscheidend ist, dass Wirkung sichtbar, überprüfbar, korrigierbar und grundrechtskonform bleibt.

Ebene	Aufgabe für Politik und Umsetzung
Aufgabe der Politik	Mandat, Zuständigkeiten, Datenzugang, Prüflöge und demokratische Korrekturverfahren klären.
Politische Rahmenbedingungen	WÖk-IDs, Scorecards, NWI, T-SROI, Wirkungsrat, Datenschutz, Assurance und Beschwerdewege in bestehende Rechts- und Verwaltungslogiken übersetzen.
Ausgestaltungsspielraum	Parteien können Tempo, Verbindlichkeit, Pilotierung, Sanktionslogik, Förderlogik und Entlastungsmechanismen unterschiedlich gewichten.
Zielkonflikte	Präzision, Bürokratiearmut, Datenschutz, KMU-Tauglichkeit, Innovationsschutz und öffentliche Kontrolle müssen austariert werden.
Rollenverteilung	EU, Bund, Länder, Kommunen, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Prüfinstitutionen und Zivilgesellschaft tragen unterschiedliche Teile der Umsetzung.
Übergang und Schutz	Pilotphasen, Schwellenwerte, KMU-Schutz, Safe-Harbour-Regeln und Rechtsschutz verhindern Überforderung und technokratische Verengung.
Evaluation und Korrektur	Revisionszyklen, Wirkungsberichte, öffentliche Konsultation und unabhängige Assurance halten die Methodik lernfähig.
Parteipolitische Anschlussfähigkeit	Konservative, liberale, sozialdemokratische, grüne, linke, kommunale und wirtschaftsnahe Perspektiven können unterschiedliche Umsetzungsoptionen wählen.
Schutz vor Technokratie	Wirkungsdaten bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Entscheidungen bleiben demokratisch legitimiert.

SDG-/SDG+-Bezug

Der Methodenbereich ist kein eigenes Nachhaltigkeitsziel, sondern eine Rückkopplungsinfrastruktur. Er übersetzt Zielrahmen, Daten, Benchmarks und Governance in steuerbare Entscheidungslogiken. Die relevanten SDGs und SDG+-Dimensionen werden nicht dekorativ genannt, sondern als Bewertungs- und Prüfraster verwendet.

Referenz	Bedeutung für dieses Methodenpapier
SDG 3 Gesundheit	relevanter Ziel- und Indikatorbezug
SDG 6 Wasser	relevanter Ziel- und Indikatorbezug
SDG 7 Energie	relevanter Ziel- und Indikatorbezug
SDG 8 Arbeit	relevanter Ziel- und Indikatorbezug
SDG 9 Innovation	relevanter Ziel- und Indikatorbezug
SDG 11 Städte	relevanter Ziel- und Indikatorbezug
SDG 12 Konsum/Produktion	relevanter Ziel- und Indikatorbezug
SDG 13 Klima	relevanter Ziel- und Indikatorbezug
SDG 15 Biodiversität	relevanter Ziel- und Indikatorbezug
SDG 16 Institutionen	relevanter Ziel- und Indikatorbezug
SDG 17 Partnerschaften	relevanter Ziel- und Indikatorbezug
Demokratie	SDG+-Erweiterung der Wirkungsökonomie
Medienqualität	SDG+-Erweiterung der Wirkungsökonomie
Rechtsstaatlichkeit	SDG+-Erweiterung der Wirkungsökonomie

institutionelles Vertrauen	SDG+-Erweiterung der Wirkungsökonomie
gesellschaftlicher Zusammenhalt	SDG+-Erweiterung der Wirkungsökonomie
digitale Selbstbestimmung	SDG+-Erweiterung der Wirkungsökonomie

Website- und Portalintegration

Die Website sollte Scorecards nicht nur beschreiben, sondern als interaktive Karten und Beispieltabellen erklären. Jede Scorecard-Seite braucht: Kurzdefinition, Anwendungsfälle, Beispiel, Formel-/Logikblock, rote Linien, Datenqualität, Toolstatus, Downloads und Querverlinkung.

Empfohlene URLs: /werkzeuge/scorecards/, /werkzeuge/netto-wirkungs-index/, /werkzeuge/reverse-merit-order/. Die alten Kurztexte können als Einstieg bleiben, dürfen aber nicht als vollständiges Methodenpapier erscheinen.

Quellen und Anschlussstellen

Die neue Ordnung des Wohlstands: Buchanker: Kapitel zu Wök-IDs, Scorecards, Reverse Merit Order, T-SROI, DPP, WStG, WUStG, Unternehmen, Produkte, Kapital und Wirkungsmessung. /werkstatt/online-buch/

Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie: Verbindliche Begrifflichkeit für Wirkung, Wirkungspotenzial, Netto-Wirkung, Transformationswirkung, Wirkungslenkung und Wirkungsarchitektur. WOeK_Begriffsleitfaden_fuehrend_v1.0.md

Technische Leitlinien WUStG: Methodische Grundlage für Wök-IDs, Archetypen, Benchmarks, Scorecards, Datenquellen und Assurance. Technische_Leitlinien_WUStG_Vollversion_Extended_v2.pdf

Whitepaper T-SROI: Grundlage für Transformational Social Return on Investment und Impact Controlling. Whitepaper-T-SROI.pdf

Europäische Kommission - CSRD: Nachhaltigkeitsberichterstattung und ESRS-Anschluss. https://finance.ec.europa.eu/financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en

Europäische Kommission - EU Taxonomy: Klassifikationssystem und Markttransparenz für nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

EFRAG - ESRS: Technischer Berater der Europäischen Kommission für ESRS und digitale Berichterstattung. <https://www.efrag.org/en/sustainability-reporting/esrs-workstreams>

GRI Standards: Globale Standards für Impact Reporting über Wirtschaft, Umwelt und Menschen. <https://www.globalreporting.org/standards/>

Fazit

Scorecards machen Wirkung entscheidbar. Sie lösen nicht alle politischen Konflikte, aber sie machen sichtbar, worüber gestritten wird. Sie schaffen bessere Rückkopplung für Unternehmen, Staat, Kapital, Konsum und öffentliche Räume. Ihr Wert liegt nicht in einem finalen Urteil, sondern in Transparenz, Vergleichbarkeit, Lernfähigkeit und Korrektur.

Der NWI ist dabei die operative Verdichtung. Er darf nie zur simplen Durchschnittszahl verflachen. Er muss zeigen, wo Wirkung gut ist, wo sie kritisch ist, wo Daten unsicher sind und welche roten Linien nicht überschritten werden dürfen.