ÉCOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER DÉPARTEMENT PEIP

Cours de physique

Julien FAUCHER 13 février 2015

HLPH412

Table des matières

1	Les équations de Maxwell			
	1.1	Introduction	1	
	1.2	Charges et courants	1	
		1.2.1 Densités de charges	1	
		1.2.2 Densités volumique de courant	2	
		1.2.3 Conductivité	2	
	1.3	Équation rot $\overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$ en régime statique	2	
		1.3.1 Surfaces équipotentielles	2	
		1.3.2 Conductivité et résistance	2	
		1.3.3 Métal parfait	3	
		1.3.4 Énergie E électrostatique	3	
	1.4	Équation div $\overrightarrow{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$	4	
A	Opé	erateurs	5	
	A.1	Opérateurs sur les vecteurs	5	
		A.1.1 Rotationnel	5	
		A.1.2 Laplacien	5	
В	Prin	ncipaux théorèmes	7	
	B.1	Théorème de Stokes	7	
		B.1.1 Énoncé	7	
		B.1.2 Applications	7	
	B.2	Théorème d'Ostrogradsky	7	
		B 2.1 Énoncé	7	

Chapitre 1

Les équations de Maxwell

1.1 Introduction

Ces équations sont déterminées en 1865, après les lois expérimentales de l'électrostatique (1785) de Coulomb et celles de la magnétostatique (1820) par Biot et Savart.

Les équations de Maxwell sont des équations locales qui couplent les champs électriques (\overrightarrow{A}) et magnétiques (\overrightarrow{B}) . Ce couplage est effectif en dynamique (c'est à dire qu'il dépend du temps). En tout point de l'espace, on a toujours :

$$\begin{array}{ll} \operatorname{div} \overrightarrow{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} & \operatorname{div} \overrightarrow{B} = 0 \\ \operatorname{rot} \overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t} & \operatorname{rot} \overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t} \end{array}$$

où $\rho(x,y,z)$ est la densité volumique de charges et où $\overrightarrow{j}(x,y,z)$ est la densité volumique de courant.

Les équations de Maxwell relient les champs et leurs sources. Ces quatre équations décrivent totalement tout l'électromagnétisme. Notons que l'électromagnétisme est une des quatre forces fondamentales avec la gravité et et les interactions fortes et faibles.

1.2 Charges et courants

1.2.1 Densités de charges

On définit la densité volumique de charge par $\rho(\overrightarrow{r}) = \frac{\delta q}{\delta \tau}$. La charge Q contenue dans le volume v est :

$$Q = \iiint_{v} \rho(\overrightarrow{r}) \, \mathrm{d}\tau$$

Si ρ est constant, on a alors $Q = \rho \iiint_v d\tau = \rho v$

On définit également :

- σ la distribution surfacique de charges
- $-\lambda$ la distribution linéique de charges

1.2.2 Densités volumique de courant

Un courant est un déplacement de charges. On définit $\overrightarrow{j} = \rho \overrightarrow{v}$. Cette expression est similaire à celle d'un débit.




FIGURE 1.1 – Conducteur cylindrique

1.2.3 Conductivité

Un matériau est dit conducteur s'il permet le déplacement des charges dans le cas contraire, on parle d'isolant.

Les semi-conducteurs sont des matériaux facilement transformables en isolants ou en conducteurs

La conductivité est la grandeur qui lie la cause (\overrightarrow{E}) et l'effet (\overrightarrow{j}) via la loi d'Ohm locale : $\overrightarrow{j} = \gamma \overrightarrow{E}$ où γ est la conductivité.

1.3 Équation $\operatorname{rot} \overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$ en régime statique

En statique, on a $\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t} = 0$. La relation rot $\overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$ devient donc rot $\overrightarrow{E} = 0$. Cette relation implique qu'il existe une fonction V telle que $\overrightarrow{E} = -\overline{\operatorname{grad}} V$. C'est un théorème mathématique.

1.3.1 Surfaces équipotentielles

Definition 1. On appelle <u>surface équipotentielle</u> toute surface sur laquelle v(x, y, z) est une constante.

Le champ électrique \overrightarrow{E} est toujours orthogonal à ces surfaces.

1.3.2 Conductivité et résistance

Soit un fil conducteur (Figure 1.2). Dans ce cas, la différence de potentiel vaut v(l) - v(0).

1.3. ÉQUATION rot $\overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial T}$ EN RÉGIME STATIQUE




FIGURE 1.2 – Conducteur cylindrique

3

De plus, si le champs \overrightarrow{E} est uniforme, alors les surfaces équipotentielles sont les sections perpendiculaires au fil et on a :

$$\frac{v(0) - v(L)}{L} = E$$

De plus, si on calcule le courant I, on a :

$$I = \iint \gamma \overrightarrow{E} \circ d\overrightarrow{S} = \gamma ES$$

Donc on a l'expression $I=\gamma S*\frac{v(0)-v(l)}{L}$ soit $v(0)-v(L)=\left(\frac{1}{\gamma}\frac{L}{S}\right)I$ On en déduit que $R=\frac{L}{\gamma S}$ où R est la résistance, exprimée en ohm $([\Omega]=S^{-1}.m^{-1})$

1.3.3 Métal parfait

Un métal parfait est un métal tel que $\gamma \approx +\infty$. Pour avoir un courant \overrightarrow{j} fini, on a $\overrightarrow{E} = \overrightarrow{0}$ dans le conducteur. La conséquence est que le métal parfait est une équipotentielle.

1.3.4 Énergie E électrostatique

Pour une charge q placée dans un potentiel V, l'expression de l'énergie électrostatique est

$$E = qV$$

De plus, à l'infini, $v(\infty) = 0$.

Si on prend une particule chargée se déplaçant d'un point A à un point B, pour laquelle on contre parfaitement la force de Coulomb $\overrightarrow{F}=q\overrightarrow{E}$ en tout point du trajet.




Figure 1.3 – Déplacement d'une charge dans un champ \overrightarrow{E}

On obtient, sachant que $E_p(\infty) = 0$ car $V(\infty) = 0$, $E_p(B) = W(\text{operateur}) = W(\overrightarrow{F_{\text{operateur}}})$ donc $E_p(B) = -qV(B)$

1.4 Équation div $\overrightarrow{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

On sait à présent qu'il existe une fonction V telle que $E=-\overrightarrow{\operatorname{grad}}V$. Donc, $\operatorname{div}\overrightarrow{E}=-\operatorname{div}(\overrightarrow{\operatorname{grad}}V)=-\nabla^2V$. Or, on a l'équation de Maxwell $\operatorname{div}\overrightarrow{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}$ donc on a :

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Ce résultat est appelé équation de Poisson. Pour des conditions limites fixées, cette équation admet une unique solution

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

dans le cas où on considère une unique charge.

Annexe A

Opérateurs

A.1 Opérateurs sur les vecteurs

A.1.1 Rotationnel

Le rotationnel d'un vecteur \overrightarrow{U} est un vecteur. En coordonnées cartésiennes, on a :

$$\operatorname{rot} \overrightarrow{U} = \begin{pmatrix} -\frac{\partial U_y}{\partial y} + \frac{\partial U_z}{\partial z} \\ -\frac{\partial U_z}{\partial z} + \frac{\partial U_x}{\partial x} \\ -\frac{\partial U_x}{\partial x} + \frac{\partial U_y}{\partial y} \end{pmatrix}$$

A.1.2 Laplacien

On définit à partir de la divergence et du gradient, le Laplacien, noté Δ avec :

$$\Delta f(x,y,z) = \operatorname{div}(\overrightarrow{\operatorname{grad}} f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Annexe B

Principaux théorèmes

B.1 Théorème de Stokes

B.1.1 Énoncé

Soit \overrightarrow{U} un champ vectoriel et $\mathscr C$ une courbe <u>fermée et orientée</u>. Soit $\mathcal S$ une surface qui s'appuie sur $\mathscr C$ et qui est orientée par $\mathscr C$ dans le sens direct. On a alors :

$$\oint_{\mathscr{C}} \overrightarrow{U} \circ d\overrightarrow{l} = \iint_{S} (\operatorname{rot} \overrightarrow{U}) \circ d\overrightarrow{S}$$

B.1.2 Applications

Appliqué au champ \overrightarrow{E} , le théorème de Stokes nous donne

$$\oint_{\mathscr{C}} \overrightarrow{E} \circ d\overrightarrow{l}$$

B.2 Théorème d'Ostrogradsky

B.2.1 Énoncé

Soit $\overrightarrow{U}(x,y,z)$ un champs de vecteurs et $\mathcal S$ une surface fermée dirigée vers l'extérieur et entourant un volume $\mathcal V$. On a alors :

$$\iint\limits_{S} \overrightarrow{U} \circ d\overrightarrow{S} = \iiint\limits_{\mathcal{V}} \operatorname{div}(\overrightarrow{U}) d\tau$$