ÉCOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER DÉPARTEMENT PEIP

Cours de thermochimie

Julien FAUCHER 8 décembre 2014

HLCH301

Table des matières

1	Tra	nsformations chimiques	1
	1.1	Équation bilan	1
	1.2	Proportions steechiométriques	2
	1.3	Évolution de la composition d'un système	2
		1.3.1 Avancement de la réaction ξ ou x	2
		1.3.2 Sens d'évolution	
		1.3.3 Limites d'avancement	3
		1.3.4 Taux de conversion & coefficient de dissociation	3

Chapitre 1

Transformations chimiques

1.1 Équation bilan

Lorsque l'on écrit une équation bilan, il faut toujours veiller à respecter les lois de conservation de la matière :

- Conservation de la masse et donc des atomes,
- Conservation de la charge électronique totale.

On peut écrire une équation bilan de plusieurs façons. La façon la plus classique est celle où les réactifs sont à gauche de l'équation et les produits à droite. Une autre possibilité est de l'écrire comme cela :

$$\sum_{i} \nu_i B_i = 0$$

où B_i est un composant et ν_i son coefficient stœchiométrique algébrique, négatif si le composant est un réactif.

Notation : On notera les réactifs ν_i et B_i et les produits ν'_i et B'_i

En fait, on a:

$$\sum_{i} \nu_{i} B_{i} = 0 \Leftrightarrow \sum_{i} \nu_{i} B_{i} + \sum_{i} \nu_{i}' B_{i}' = 0 \Leftrightarrow \sum_{i} -\nu_{i} B_{i} = \sum_{i} \nu_{i}' B_{i}'$$

Par exemple:

$$H_2 + \frac{1}{2} O_2 = H_2 O \Leftrightarrow H_2 O - H_2 - \frac{1}{2} O_2 = 0$$

De même, pour les variations de grandeurs thermodynamique, on aura :

$$\Delta_{\rm R}G = \sum_{i} \nu_i \Delta G_i$$

Notation : On essaiera toujours d'avoir le plus petit des coefficients stechiométriques égal à 1

Attention : Dans une réaction chimique, il faut indiquer l'état physique des réactants, par exemple :

$$2 H_{2(g)} + 1 O_{2(g)} = 2 H_2 O_{(1)}$$

1.2 Proportions stechiométriques

Soit la réaction générique et le tableau d'avancement suivants :

la réaction se produit dans des proportions stœchiométriquessi on a $\frac{n_1(0)}{|\nu_1|} = \frac{n_2(0)}{|\nu_2|}$ et $\frac{n_1'(0)}{|\nu_1'|} = \frac{n_2'(0)}{|\nu_2'|}$. Si ce n'est pas le cas, le réactant pour lequel ce rapport est le plus petit est en défaut et celui pour lequel ce rapport est le plus grand est en excès.

Remarque: Le réactant en défaut est aussi appelé réactant limitant

1.3 Évolution de la composition d'un système

Dans le cas d'une réaction totale, ou réaction quantitative, à l'équilibre le réactant limitant n'existe plus qu'à l'état de traces.

Remarque : On a $\Delta_R G^0 = -RT \ln K_{eq}$ or

$$K_{eq} = \prod_{i} C_{i}^{\nu_{i}} = \frac{\prod_{i} C_{i}^{\prime \nu_{i}'}}{\prod_{i} C_{i}^{\nu_{i}}}$$

donc, si $C_1=0$ alors $\Delta_{\mbox{\tiny R}} G^0=\infty$

Dans le cas d'une réaction réversible, tous les réactants restent présent en quantités "visibles" à l'équilibre.

1.3.1 Avancement de la réaction ξ ou x

Soit la réaction Soit la réaction générique et le tableau d'avancement suivants :

alors on a

$$\xi(t) = \frac{\Delta n_i}{\nu_i} = \frac{n_i(t) - n_i(0)}{\nu_i}$$

on en déduit $n_i(t) = n_i(0) + \nu_i \xi(t)$

 $\xi(t)$ est l'avancement de la réaction est est exprimé en mole d'avancement ¹. On définit également l'avancement élémentaire

$$d\xi = \frac{dn_i}{\nu_i}$$

aussi appelé variable de Donder.

1.3.2 Sens d'évolution

On peut déterminer le sens d'évolution d'un système thermochimique via l'avancement. En effet,

- Si $\xi(t) > 0$ ou $d\xi > 0$ l'avancement est "positif", le système évolue donc dans le sens direct ou sens $1 (\rightarrow)$.
- Si $\xi(t)$ < 0 ou $d\xi$ < 0 l'avancement est "négatif", le système évolue donc dans le sens indirect ou sens -1 (←).

1.3.3 Limites d'avancement

On note $\xi_{+\infty}$ la valeur théorique de l'avancement lorsque tous les réactants de la partie gauche de l'équation de réaction sont consommés. De même, on a $\xi_{-\infty}$ la valeur lorsque tous les réactants de la partie droite sont consommés.

Notons t_f le temps tel que $t_f - t_0$ soit la durée de la réaction. On a :

- Pour une réaction totale : $\xi(t_f) = \xi_{\pm \infty}$ (suivant le sens de la réaction)
- Pour un équilibre : $\xi(t_f) \in [\xi_{-\infty}; \xi_{+\infty}]$

On peut facilement calculer la valeur de $\xi_{\pm\infty}$ en utilisant la formule de calcul de l'avancement sur le réactif limitant et avec $n_i(t_f) = 0$.

$$\xi_{\pm \infty} = \frac{-n_i(0)}{|\nu_i|}$$

1.3.4 Taux de conversion & coefficient de dissociation

Le taux de conversion τ représente la proportion de réactant consommé à un temps t de la réaction. Il est défini par la formule :

$$\tau = \frac{n_i(0) - n_i(t)}{n_i(0)}$$

ou par

$$\tau = \frac{\xi(t)}{\xi_{\pm \infty}}$$

On doit toujours avoir $\tau \in [0;1]$. S'il n'y a qu'un seul réactif, le taux de conversion est appelé coefficient de dissociation et est noté α

^{1.} Différent de la mole de matière

Glossary

avancement État de la réaction à un instant donné. i, 2, 3 coefficient de dissociation Taux de conversion pour un seul réactant. 3 réactant Composé entrant en jeu lors d'une réaction chimique. 1, 2 réaction réversible Réaction pour laquelle tous les réactants sont présents à l'équilibre. 2 réaction totale Réaction pour laquelle le réactant limitant n'existe plus qu'à l'état de traces. 2 taux de conversion Proportion de réactant consommé à un temps t. 3 variable de Donder Avancement élémentaire donné par $d\xi = \frac{dn_i}{\nu_i}$. 3