
# 1. Routing [U-080]

Als Nutzer möchte ich die Möglichkeit haben, Details zu einem Todo in einer eigenen Seite anzuzeigen. Diese Seite möchte ich durch Klick auf ein Todo in der Todo-Liste angezeigt bekommen, sowie direkt über Eingabe der URL. Auch möchte ich die Möglichkeit haben, über einen Button zu einer Seite gebracht zu werden, in welcher ich später ein neues Todo anlegen kann.

#### Lernziele

- ✓ Sie definieren eine neue Route im Routing-Modul.
- ✓ Sie nutzen Child-Routing um die Hierarchie in einer SPA abzubilden
- ✓ Sie setzen das Angular Router-Model für Navigation in der SPA ein und nutzen dabei sowohl Links als auch programmatische Navigation.
- ✓ Sie wandeln eine interne Komponente in eine navigierbare Komponente um.

## 2. Ergebnis



#### 3. Benötigte Dateien

- src/app/app-routing.module.ts
- src/app/app.module.ts
- src/app/app.component.html
- src/app/todo-detail.component.ts
- src/app/todo-tetail.component.html
- src/app/todo.service.ts
- src/app/todo-list.component.html

#### 4. Anleitung

APP ROUTING MODULE ERSTELLEN

# Schritt 1: Router-Modulklasse AppRoutingModule erstellen und in AppModule aufnehmen

- 1. Erstellen Sie die Datei **src/app/app-routing.module.ts**. Definieren und exportieren Sie dort die Klasse **AppRoutingModule**.
- 2. Dekorieren Sie die erstellte Klasse mit dem @NgModule-Dekorator und den Parametern imports und exports wie folgt:

```
@NgModule({
    imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
    exports: [RouterModule]
})
```

- 3. Nehmen Sie AppRoutingModule unter imports in AppModule auf.
- 4. Definieren Sie außerhalb der Klasse eine Konstante **routes** vom Typ **Routes** aus dem Modul **@angular/router** und weisen Sie dieser ein leeres Array zu.

#### Schritt 2: Neue Route /todos für Komponente TodoListComponent erstellen

5. Definieren Sie für TodoListComponent eine neue Route mit Pfad todos, indem Sie dem routes-Array ein neues Objekt/Element hinzufügen.
Beispiel:

```
{
    path: 'url/to/component',
    component: ComponentReferenz
}
```

- Schritt 3: TodoListComponent im Template AppComponent durch ein Router-Outlet ersetzen
  - 6. Ersetzen Sie im Template der AppComponent das Element <app-todolist> durch ein neues Element <router-outlet>.

# Schritt 4: Redirect von Seiten-Root (,/') auf Route todos hinzufügen

- 7. Erstellen sie eine Weiterleitung von ""(leerer string) zu '/todos'. Hierfür erstellen Sie ein neues Objekt im routes-Array, welches den Pfad "" spezifiziert und mittels des Parameters redirectTo mit dem Wert 'todos' auf die Seite der Todos verweist.
- 8. Fügen Sie noch eine Definition zum Objekt hinzu, welche der Objektvariablen pathMatch den Wert full zuweist.

Neue Komponente für Detailansicht erstellen und aufrufbar machen

- Schritt 5: Erstellen der Komponente TodoDetailComponent und das Einbinden der URL todos/:id für die Komponente in das Routes-Array im AppRoutingModule
  - Erstellen Sie die Komponente TodoDetailComponent mit dem Selector app-todo-detail und allen benötigten Dateien (.ts, .html).

- 10. In app-routing-module.ts definieren Sie die Route todos/:id für die Komponente. Orientieren Sie sich hierfür an der TodoListComponent.
- Schritt 6: Bei Klick auf Titel (Link) eines Todos in TodoListComponent auf TodoDetailComponent mit Angabe der ID navigieren
  - 11. Umschließen Sie die Ausgabe des Todo-Titels im Template der Komponente TodoListComponent mit einem Link (<a>-Element).
  - 12. Binden Sie darin das Attribut [routerLink] an die ID des Todos.
- Schritt 7: Über ActivatedRoute in ngOnInit() der Klasse TodoDetailComponent den Parameter id ermitteln und auf der Konsole ausgeben
  - 13. Injizieren Sie ActivatedRoute im Konstruktor von TodoDetailComponent.
  - 14. Spezifizieren Sie, dass **TodoDetailComponent** das Interface **OnInit** implementiert.
  - 15. Erstellen Sie die Methode **ng0nInit** um das **0nInit**-Interface zu implementieren.
  - 16. In ngOnInit rufen Sie die Methode subscribe() auf der Eigenschaft paramMap der im Konstruktor übergebenen Instanz der ActivatedRoute auf. Übergeben Sie eine Pfeilfunktion mit dem Parameter paramMap an die subscribe() Funktion:

```
this.route.paramMap.subscribe(paramMap => { ... });
```

- 17. In der Pfeilfunktion rufen Sie auf **paramMap** die Methode **get** mit dem Parameter **id** auf. Von welchem Datentyp ist die Konstante **id**?
- 18. Wandeln Sie den Parameterwert von id in eine Number um und legen den erhaltenen Wert in einer Konstante todoId ab. Beispiel:

```
const todoId = Number(idString)
```

Geben Sie todoId auf der Konsole aus.

#### Anzeigen eines Todo in der Detailansicht

- Schritt 8: Neue Service-Methode getById in TodoService erstellen, die unter Angabe einer ID das entsprechende Todo in einem Promise-Objekt vom Server zurückliefert
  - 19. Erstellen Sie in der Klasse **TodoService** eine neue Methode **getById** mit einem Parameter **id** vom Typ **number**.
  - 20. Verwenden Sie die Methode **get** von **http** In der Funktion. Geben Sie dabei **TodoItem** als generischen Parameter an.

- 21. Konstruieren Sie aus BASE\_URL und dem Parameter id einen neuen String welchen Sie der get-Methode als Parameter übergeben.
- 22. Konvertieren Sie die Rückgabe von get() mit der Methode firstValueFrom() in ein Promise-Objekt um und geben Sie dieses als Rückgabewert der Methode zurück.
- Schritt 9: Service-Methode getById in TodoDetailComponent verwenden, um eine Objektvariable todo vom Typ TodoItem zu initialisieren.
  - 23. Deklarieren Sie die Objektvariable **todo** vom Typ **TodoItem** in der Klasse **TodoDetailComponent**.
  - 24. Injizieren Sie TodoService im Konstruktor von TodoDetailComponent.
  - 25. Rufen Sie die Methode **getById** des **TodoService** innerhalb von **ng0nInit** mit dem ermittelten Parameter **todoId** auf.
  - 26. Erweitern Sie die Promise-Kette nach getById() mit einem then()-Aufruf, in dem Sie mit Hilfe einer Funktion den erhaltenen Wert in der Objektvariablen todo ablegen.

- Schritt 10: Eigenschaften von **Todo** im Template von **TodoDetailComponent** anzeigen, nachdem **todo** initialisiert wurde.
  - 27. Geben Sie mittels Interpolation die Eigenschaften (title, description, email, completed) von todo im Template von TodoDetailComponent aus.
  - 28. Der Abruf des Todos vom Server geschieht asynchron. Prüfen Sie daher im Template der Komponente, ob **todo** einen Wert besitzt. Umschließen Sie dazu die Elemente des Template mit einem neuen **<div>**-Element, welches über eine **ngIf**-Direktive nur dann angezeigt wird, wenn **todo** ein Wert zugewiesen wurde, d.h **todo** nicht leer ist.

Neue Komponente für das Erstellen neuer Todos erstellen und aufrufbar machen (wird in der nachfolgenden Übung fertig gestellt)

- Schritt 11: title in Template der AppComponent als Link mit routerLink nach "/'
  definieren, sowie CSS-Klasse navbar-brand zuweisen. Letztlich .css-File der
  AppComponent löschen.
  - 29. Umschließen Sie im Template der AppComponent die Interpolation der Objektvariablen title mit einem <a>-Element.
  - 30. Weisen Sie dem Attribut **routerLink** des **<a>-**Elements den root-Pfad "/" zu.
  - 31. Weisen Sie dem <a>-Element die css-Klasse navbar-brand zu.
  - 32. Entfernen Sie die .css-Datei der AppComponent.

#### Schritt 12: Erstellen der Komponente TodoCreateComponent

33. Erstellen Sie die Komponente TodoCreateComponent mit dem Selector app-todo-create und allen benötigten Dateien (.ts, .html)

- Schritt 13: Neue Route todos/new für Komponente TodoCreateComponent erstellen
  - 34. Definieren Sie die Route todos/new für die Komponente in approuting.module.ts. Orientieren Sie sich hierfür an der
    TodoListComponent. Beachten Sie, dass Sie diese Route oberhalb von
    todos/:id definieren! Verstauschen Sie testweise die Reihenfolge von
    todos/new und todos/:id und rufen Sie todos/new auf. Was können Sie
    beobachten?
- Schritt 14: Neuen Button in <nav>-Element der AppComponent hinzufügen, der programmatisch auf TodoCreateComponent navigiert
  - 35. Injizieren Sie die Klasse **Router** mittels Dependency Injection im Konstruktor der Klasse **AppComponent**.
  - 36. Erstellen Sie in der Klasse **AppComponent** eine neue öffentliche Methode **navigate** mit einem Parameter **url** vom Typ **string** und ohne Rückgabewert.
  - 37. Rufen Sie innerhalb der erstellten Methode navigateByUrl() der Router-Instanz mit dem Parameter url auf.
  - 38. Fügen Sie im Template innerhalb des <nav>-Elements einen neuen Button mit dem Text "Neues Todo erstellen" hinzu.
  - 39. Optional: Geben Sie dem Button die css-Klasse btn-success.
  - 40. Binden Sie das click-Event des Buttons an die navigate-Methode. Geben Sie dabei den String todos/new als Übergabeparameter an.

OPTIONAL: ROUTING MITTELS HIERARCHIE

- Schritt 15: Refactoring des Routings durch Einführung einer Hierarchie mit Hilfe der Eigenschaft **children** 
  - 41. Ersetzen Sie in app-routing.module.ts der Route todos die Eigenschaft component mit einer neue Eigenschaft children. Diese ist ein Array von Routendefinitionen.

- 42. Erstellen Sie in dem **children**-Array eine neue Route mit einem leeren String als **path** und der Objektvariablen **component**, welcher Sie **TodoListComponent** zuweisen.
- 43. Verschieben sie analog die Routen todos/new und todos/:id in das children-Array und entfernen Sie dabei das todos/-Präfix.

## 5. Kontrollfragen

- Wie wird das Routing-Module konfiguriert?
- Wie kann in HTML über Links navigiert werden=
- Ist es möglich auf programmatische Weise Routen aufzurufen?
- Wie werden Variablen über eine Route an Komponenten übergeben?

#### 6. Weiterführende Materialien

Angular-Dokumentation über Routing

https://tinyurl.com/gs-angular-routing