# Lab3. EC2를 이용해서 Linux Instance 서버 만들기

#### 1. 목적

Amazon EC2(Elastic Compute Cloud)를 사용하여 Linux 인스턴스를 생성하고 접속하는 방법을 학습한다. 또한 생성된 Linux 서버의 시작, 중지 및 EC2 인스턴스에 대한 삭제 방법을 다뤄본다. 이 학습은 AWS Free-Tier를 활용하여 진행한다.

## 2. 사전 준비물

- AWS Free-Tier 계정

## 3. AWS 로그인하기

A. 웹 브라우저를 열고 <a href="https://aws.amazon.com/ko/">https://aws.amazon.com/ko/</a> 에 접속한다. 우상단에 [콘솔에 로그인] 버튼이 보이면 클릭하고, 아래의 그림처럼 [AWS 계정 생성]이라는 버튼이 보여도 오렌지색 버튼을 클릭한다.



B. 이전에 생성한 AWS 계정 정보를 이용해서 로그인을 진행한다. [루트 사용자]를 선택하고, [루트 사용자 이메일 주소]를 넣고 [다음] 버튼을 클릭한다.




C. 기계를 이용한 자동 로그인을 방지하기 위해 AWS에서는 아래와 같이 보안검사를 시행하고 있다. 그림에 보이는 대로 입력하고 [제출] 버튼을 클릭하자.




D. 이전에 생성했던 계정의 비밀번호를 입력하고 [로그인] 버튼을 클릭한다. 한번 더 보안 검사를 요구할 수도 있다.




- 4. Linux 서버 EC2 인스턴스 생성하기
  - A. 로그인 후 우측 상단에 AWS 리전 선택 항목에서 [아시아 태평양(서울)]을 선택하여 [서울] 페이지로 접속한다.






B. 이번에는 좌측 상단의 [서비스] > [컴퓨팅] > [EC2]를 클릭하여 해당 페이지로 이동한다.



C. 왼쪽 항목에서 [인스턴스]를 선택하여 해당 페이지로 이동한다.




D. 우측 상단의 [인스턴스 시작] 오렌지 색 버튼을 클릭한다.



E. **[단계 1:** Amazon Machine Image(AMI) **선택**] 페이지에서 **[Ubuntu Server 20.04** LTS(HVM), SSD Volume Type] 서버를 찾은 후 **[64비트(x86)]**이 선택되어 있는 것을 확인한 후 **[선택]** 버튼을 클릭한다.



F. [단계 2:인스턴스 유형 선택] 페이지에서, [t2.micro]를 선택 후, [다음:인스턴스 세부 정보 구성] 버튼을 클릭한다.



G. [단계 3:인스턴스 세부 정보 구성] 페이지에서, [다음:스토리지 추가] 버튼을 클릭한다.



H. [단계 4:스토리지 추가] 페이지에서, Linux Server는 스토리지 크기가 8GiB로 맞춰져 있는데, Free-Tier 자격으로 최대 사용할 수 있는 스토리지 크기는 30GB이기 때문에 Linux Server 인스턴스 스토리지 크기를 30GiB로 설정한다. [다음:태그 추가] 버튼을 클릭한다.

1. AMI 선택	2. 인스턴스 유형 선택 3	). 인스턴스 구성	4. 스토리지 추가	5. 태그 추가	6. 보안 그룹 구성	7. 검토					1
스턴스가 다음	* <b>토리지 추가</b> * 스토리지 디바이스 설정의 시작한 후 추가 EBS 볼륨을										
볼륨 유형 ①	디바이스 (j	스냅샷 (j)		크기(GiB) (j	볼륨 유형 ()		IOPS (i)	처리량(MB/초) ①	종 료 시 삭 제	암호화 🛈	
루트	/dev/sda1	snap-0d956	b2755711eead	30	범용 SSD(gr	02)	100/3000	해당 사항 없음		암호화5 ▼	1
새 볼륨 주가 프리 티어 시 아보기.	남용 가능 고객은 최대 30Gi	3의 EBS 변용(S	SD) 또는 마그네틱	스토리지를 사용	호할 수 있습니다. 프	리 티어 자격 및 사용량 제	한에 대해 자세:	히 알			
								취소 이전 같	토일시작	다음: 태그 추가	

l. **[태그 추가]** 버튼을 누른다.



J. [키]에 "EC2"를, [값]에 "Ubuntu Server 20.04"을 입력한 다음, [다음:보안 그룹 구성] 버튼을 클릭한다. 태그는 해당 인스턴스를 표현하는 여러 이름으로 사용될 수 있다. EC2의 이름을 붙인다고 생각하고 넣으면 된다. 여러 인스턴스가 있을 경우 이를 태그별로 구분하면 검색이나 그룹 짓기 편하므로 여기서 본인 서비스의 인스턴스를 나타낼 수 있는 값으로 등록하면 된다.




K. [단계 6:보안 그룹 구성] 페이지에서, 기본 보안 그룹 설정 정보 확인 후, [검토 및 시 작] 버튼을 클릭한다.



L. [단계 7:인스턴스 시작 검토] 페이지에서, 지금까지 구성한 정보를 확인 한 다음, 수 정 및 변경사항이 없다면 [시작하기] 버튼을 클릭한다.




M. [기존 키 페어 선택 또는 새 키 페어 생성] 페이지가 나타난다.



N. [기존 키 페어 선택] 드롭다운을 클릭하면 보이는 3개의 항목 중에 "새 키 페어 생

성"을 선택하고, [키 페어 이름]에 "AWS\_Study\_Linux\_Key"를 입력 후 [키 페어 다운 로드] 버튼을 클릭하여 "AWS\_Study\_Linux\_Key.pem" 파일을 로컬 컴퓨터에 보관한 다. 이 파일이 없으면 EC2에 접근할 수 없기 때문에 잘 보관해야 한다.




O. 키 페어 다운로드 완료 후 **[인스턴스 시작]** 버튼을 클릭한다. 인스턴스는 보통 5 ~ 10분 정도 시간이 걸린다.






P. [인스턴스] 항목을 클릭하여 해당 페이지로 이동하면 방금 우리가 생성한 인스턴스 가 생성되어 [인스턴스 상태]가 "실행 중"임을 확인할 수 있다.




- 5. Linux 인스턴스 접속하기
  - A. Linux 인스턴스 접속을 위해서는 일반적으로 SSH 접속용 프로그램이 필요하다. 가장 일반적으로 사용하는 SSH 툴은 Putty이다. <a href="https://www.putty.org/">https://www.putty.org/</a> 에 접속한 후, [Download PuTTY] 섹션의 "You can download PuTTY here"의 here 링크를 클릭한다.



B. [Download PuTTY:latest release(0.74)]페이지에서 본인 PC 혹은 Notebook의 운영 체제 버전(Windows or Unix)과 CPU Architecture(32-bit or 64-bit)를 확인하여 다운로 드 받을 수 있도록 링크를 클릭한다. 여기서는 일반적으로 Windows(MSI)의 64-bit를 다운로드받기 위해 해당 링크(putty-64bit-0.74-install.msi)를 클릭하도록 하겠다.




C. 해당 파일이 다운로드가 끝나면 바로 탐색기에서 더블클릭하여 프로그램을 설치한다. 설치할 때에는 해당 화면에서 기본값을 사용하도록 계속 [Next] 그리고 [Install] 버튼을 클릭한다.




This feature requires 3914KB on your hard drive.

D. 설치 마지막 창이다. [View README file] 체크박스를 체크해제하고 [Finish] 버튼을 클릭하여 설치를 모두 마친다.


Back Pinstall Cancel




E. 위 4-N에서 이미 다운로드 받은 "키 페어 파일"을 PuTTY 프로그램과 연결하기 위해 PuTTY 프로그램이 설치된 경로(C:\Program Files\PuTTY)로 이동한다. 그 폴더에 가면 "puttygen.exe"파일이 있는데, 더블클릭하여 실행한다.




F. [PuTTY Key Generator]창에서 [Conversions] > [Import Key] 메뉴를 선택한다.



G. 이미 다운로드 받은 키 페어 파일(AWS\_Study\_Linux\_Key.pem)을 선택한 후 **[열기]** 버튼을 클릭한다.




H. PuTTY로 Import할 Private Key의 생성을 위해 [Save private key] 버튼을 클릭한다.




. [PuTTYgen Warning] 창에서 [예]를 클릭한다.




J. 이전에 pem 파일을 다운로드 받았던 동일한 폴더에 "AWS\_Study\_Linux\_Key.ppk" 파일을 저장하기 위해 [저장] 버튼을 클릭한다. 저장한 후, [PuTTY Key Generator]창 은 닫는다.




K. 여러분의 PC 혹은 Notebook에 설치한 PuTTY 프로그램을 실행한 다음, [Connection] > [SSH] > [Auth] 메뉴의 "Private key file for authentication:"의 [Browse...] 버튼을 클릭한다.



L. 위에서 이미 저장한 Private Key의 저장위치에서 "AWS\_Study\_Linux\_Key.ppk" 파일을 선택하고 [열기] 버튼을 클릭한다.






M. 다시 AWS 인스턴스 페이지로 돌아가서 이미 여러분이 생성한 Linux 인스턴스의 [인스턴스 ID]를 클릭하여 해당 인스턴스 요약페이지로 이동한다. 접속할 Linux 인스턴스 요약페이지에서 [연결] 버튼을 클릭한다.



N. [SSH 클라이언트] 탭을 클릭한다. 순서의 4번에 보면 "퍼블릭 DNS을(를) 사용하여 인스턴스에 연결" 아래에 있는 주소를 복사한다.



O. 다시 PuTTY 프로그램으로 돌아와서, [Session] 메뉴의 "Host Name(or IP address)"의 텍스트박스에 방금 복사한 주소를 붙여넣기 한다. 그리고 "Port"는 22번, "Connection type"은 SSH가 선택되어 있음을 확인한 다음, "Saved Sessions"의 항목에 "Ubuntu Linux Server"라고 입력하고, [Save] 버튼을 클릭한다. 그리고 나서 마지막으로 [Open] 버튼을 클릭하여 Linux 인스턴스와 연결한다.



P. **[PuTTY Security Alert]**창에서 **[예(Y)]**를 선택한다.



Q. 여러분이 AWS에 생성한 Linux 인스턴스와 원격으로 연결하는 창이 나타난다. [login as:] 에 "ubuntu"라고 입력하고 Enter key를 누른다.

```
dubuntu@ip-172-31-35-208:
login as: ubuntu
Authenticating with public key "imported-openssh-key"
Welcome to Ubuntu 20.04.2 LTS (GNU/Linux 5.4.0-1038-aws x86_64)
 * Documentation: https://help.ubuntu.com
                    https://landscape.canonical.com
 * Management:
 * Support:
                    https://ubuntu.com/advantage
  System information as of Wed Apr 7 08:04:31 UTC 2021
  System load: 0.0
                                    Processes:
                                                             101
  Usage of /: 16.4% of 7.69GB Users logged in:
                                                             0
                                    IPv4 address for eth0: 172.31.35.208
 Memory usage: 22%
 Swap usage:
 * Introducing self-healing high availability clusters in MicroK8s.
  Simple, hardened, Kubernetes for production, from RaspberryPi to DC.
     https://microk8s.io/high-availability
1 update can be installed immediately.
0 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
Last login: Wed Apr 7 08:02:38 2021 from 211.60.50.190
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo root" for details.
ubuntu@ip-172-31-35-208:~$ 📗
```

R. Linux 인스턴스 접속을 완료했다.


- 6. Linux 서버 시작, 중지하기
  - A. 방금 생성한 Linux Server 인스턴스를 중지시키기 위해서 해당 인스턴스 요약창에서 [인스턴스 상태] > [인스턴스 중지]를 선택한다. 그리고 [중지 인스턴스]창에서 [중지]를 선택한다.





B. 또는 PuTTY 창에서 다음의 명령어를 수행함으로 서버를 중지시킬 수 있다.


## \$ sudo shutdown now



C. Linux server 인스턴스와 연결이 종료되었다.



D. 잠시 후 **[인스턴스]** 페이지에서 해당 Linux Server 인스턴스가 "중지됨"을 확인할 수 있다.



E. 다시 해당 인스턴스를 시작하려면 [인스턴스 요약]페이지에서 [인스턴스 시작]을 선택하면 된다.



F. 다시 연결하려면 해당 인스턴스의 [인스턴스 요약] 페이지에서 [인스턴스 유형]이 "실행 중"임을 확인한 후, 위의 5번의 과정을 다시 실행하면 된다. 다시 서버를 연결할 때에는 Putty 창의 [Session] 메뉴의 "Host Name(or IP address)"의 텍스트박스에 [퍼블릭 IPv4 DNS]의 값을 복사해서 붙여넣고 [Open] 버튼을 클릭하면 된다.



- 7. Linux Server 인스턴스 영구 삭제하기
  - A. 해당 인스턴스의 [인스턴스 요약] 페이지에서 [인스턴스 유형]이 "중지됨"을 확인 한다음, [인스턴스 상태]에서 [인스턴스 종료]를 선택한다.



B. **[인스턴스 종료]**를 선택하면 아래의 그림과 같이 **[종료 인스턴스]**창이 나타나고 여기 서 **[종료]**를 클릭한다.



C. 잠시 뒤, **[인스턴스]** 페이지에서 확인해 보면 해당 인스턴스가 "**종료됨**" 상태임을 알수 있다.

