
Lab. 실습환경 구축하기

설치 전 과정

- 1. 권장 실습 환경
 - ① Windows 11
 - ② 한글 계정명 사용 금지
 - ③ C Drive 여유공간 50GB 이상
 - ④ RAM 16GB 이상 권장
 - ⑤ 안정적인 Network 환경(가급적 유선연결)
- 2. Hyper-V 설정 확인
 - ※ 실습용 Windows 시스템에 Hyper-V 기능이 활성화되어 있으면 실습 불가
 - ① Windows Key + r > 실행 창 > cmd > Ctrl + Shift + Enter




② systeminfo

配 관리자:C:\WINDOWS\system32\cmd.exe Microsoft Windows [Version 10.0.22621.3593] (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. C:₩Windows₩System32>systeminfo


- ③ 출력 결과 확인
 - 1) 추가 작업 필요

상태: 미니어 연결이 끊여짐 Hyper-V 요구 사항: 하이퍼바이저가 검색되었습니다. Hyper-V에 필요한 기능이 표시되지 않습니다.

● 실행 창에 [appwiz.cpl] 입력 > [Windows 기능 켜기/끄기]



● 아래 그림과 같이 [Windows 하이퍼바이저 플랫폼]과 [가상 머신 플랫폼]을 체크 해제한다.




• [확인] 버튼을 클릭하고 시스템을 재부팅한다.

2) 정상인 경우

```
[02]. Fe80..82(D.9490.4de9.33)
Hyper-V 요구 사항: VM 모니터 모드 확장: 예
펌웨어에 가상화 사용: 예
두 번째 수준 주소 변환: 예
데이터 실행 방지 사용 가능: 예
```

- 3. Oracle VirtualBox 설치
 - ① VirtualBox 다운로드 및 설치 (VMware, Hyper-V 제거 필요)
 - ② https://www.virtualbox.org, VirtualBox-7.0.6-155176-Win.exe
 - ③ 설치파일 다운로드 후 관리자 권한으로 실행 (한글 계정명 사용 금지)
 - ④ Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable Package Error 발생 시




• Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable Package 설치 후 진행


https://learn.microsoft.com/en-US/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170

- VC_redist.x64.exe 설치 후 다시 VirtualBox 설치할 것
- ⑤ VirtualBox 호스트키 조합 설정
 - 파일 > 환경 설정 > 입력 > 가상 머신
 - 호스트 키 조합 > F12


- 4. Ubuntu VM Import Ubuntu Linux Server 22.04 LTS
 - ① [파일] > [가상 시스템 가져오기(Import Appliance)] > 파일




② "ubuntu-base.ova" 선택 > [열기] > [다음]



③ [Appliance settings] 창에서, [MAC 주소 정책(MAC Address Policy)] : [모든 네트워크 어댑터의 새 MAC 주소 생성(Generate new MAC addresses for all network adapters)] → 반드시 선택하여 변경할 것 > [Finish]



5. Import한 ubuntu-base 가상 머신을 복제한다. "ubuntu-base" 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [복제 (Clone)]를 클릭한다. 다음과 같이 [Name]은 "Ansible-Server"로 입력하고, 반드시, [MAC Address Policy] 항목은 "Generate new MAC addresses for all network adapters"를 선택한다. 그리고 [Next] 버튼을 클릭한다.



6. [Clone type] 창에서 [Full clone]을 선택하고 [Finish] 버튼을 클릭하여 새 VM을 생성한다.

- 7. VirtualBox NatNetwork 설정(192.168.137.0/24)
 - ① [도구(Tools)] > [network] > [만들기(Create)] > NatNetwork
 - ② [General Options] > [IP4 Prefix] : 192.168.137.0/24 > [적용(Apply)]
 - ③ [포트 포워딩(Port Forwarding)] > 새 포트 포워딩 규칙 추가(+)

• [이름] : ubuntu

● [호스트 IP]: 192.168.56.1

● **[호스트 포트]**: 50

• [게스트 IP]: 192.168.137.50

● [게스트 포트]: 22



- ④ [적용(Apply)] 버튼 클릭
- 8. Ubuntu VM IP 설정 및 Hostname 변경하기
 - ① 로그인 후, 00-installer-config.yaml 파일 수정

vi /etc/netplan/00-installer-config.yaml ← 각 라인의 들여쓰기는 반드시 2칸이다.

```
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
    renderer: NetworkManager
    ethernets:
        enp0s3:
        dhcp4: no
        addresses:
        - 192.168.137.50/24
        routes:
        - to: default
            via: 192.168.137.1
        nameservers:
            addresses: [8.8.8.8,8.8.7.7]
    version: 2
```

netplan apply


#ip a

```
ubuntu@ubuntu:~$ ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever

enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:17:b):cc brd ff:ff:ff:ff:
inet 192.168.137.50/24 brd 192.168.137.255 scope global noprefixroute enp0s3
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:fe17:b9cc/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

- ② Ubuntu VM Network Adapter 변경하기
 - Ubuntu VM > **[Settings]** > **[Network]** > **[Apater1]** > **[Attached to]** : NAT에서 **NAT Network**로 변경
 - 이름이 NatNetwork로 변경 확인 [OK] 버튼 클릭하여 적용



③ 호스트 이름은 다음의 명령으로 변경한다.

hostnamectl set-hostname ansible-server

- ④ 호스트 이름 변경 후 확인한다.
 - # hostname

root@ubuntu:~# hostname ansible–server root@ubuntu:~#

⑤ /etc/hosts 파일 수정하기

vi /etc/hosts

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ansible–server
192.168.137.50 ansible–server.example.com
```

⑥ Network Test를 위해 다음의 명령을 수행한다.

```
# apt update
```

⑦ 만일 오류가 발생하면 다음의 명령을 수행한다.

```
# vi /etc/resolv.conf
```

nameserver 8.8.8.8

```
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 8.8.8.8

options ednso trast-ad
search .
```

⑧ 저장하면 바로 적용됨

ping -c 4 www.google.com

```
ubuntu@ubuntu:~$ ping -c 4 www.google.com
PING www.google.com (142.250.206.196) 56(84) bytes of data.
64 bytes from kix07s07-in-f4.1e100.net (142.250.206.196): icmp_seq=1 ttl=112 time=58.8 ms
64 bytes from kix07s07-in-f4.1e100.net (142.250.206.196): icmp_seq=2 ttl=112 time=56.5 ms
64 bytes from kix07s07-in-f4.1e100.net (142.250.206.196): icmp_seq=3 ttl=112 time=56.9 ms
64 bytes from kix07s07-in-f4.1e100.net (142.250.206.196): icmp_seq=4 ttl=112 time=57.0 ms
--- www.google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3050ms
rtt min/avg/max/mdev = 56.507/57.304/58.766/0.866 ms
ubuntu@ubuntu:~$ __
```

9 Network Test를 위해 다음의 명령을 다시 수행한다.

apt update


```
root@ubuntu:~# apt update
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy–security InRelease [129 kB]
Hit:2 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:3 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy—updates InRelease [128 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy–security/main amd64 Packages [1,475 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy–security/main Translation–en [254 kB]
Get:6 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:7 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1,687 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy–security/universe amd64 Packages [854 kB]
Get:9 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy—updates/main Translation—en [313 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy—security/universe Translation—en [165 kB]
Get:11 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy–updates/universe amd64 Packages [1,076 kB]
Get:12 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy–updates/universe Translation–en [247 kB]
Get:13 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy–backports/main amd64 Packages [67.1 kB]
Get:14 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 Packages [27.2 kB]
Fetched 6,548 kB in 6s (1,013 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
B1 packages can be upgraded. Run 'apt list ——upgradable' to see them.
oot@ubuntu:~#
```

- 9. Ansible-Server와 동일한 순서로 다음과 같이 관리 노드가 될 VM 4대를 생성한다. Ansible-Server와 달리 관리 노드의 VM의 하드웨어 사양은 다음과 같다.
 - ① Memory: 2GB
 - ② CPU:1
 - (3) Network Adapter : NatNetwork

10. Ansible-Server를 포함하여 관리 노드 VM의 각 Network 설정은 다음과 같다.

서버이	ansible-server	servera	serverb	serverc	serverd
름					
Hostna	ansible-	servera.example.	serverb.example.	serverc.example.	serverd.example.
me	server.example.	com	com	com	com
	com				
IP	192.168.137.50	192.168.137.51	192.168.137.52	192.168.137.53	192.168.137.54
Address					

- 11. 각각의 관리노드는 다음과 같은 순서대로 설정한다.
 - ① IP Address 수정 → # vi /etc/netplan/00-00-installer-config.yaml
 - ② 서버이름 변경 → # hostnamectl set-hostname {각 관리노드의 서버이름}
 - ③ Hostname 수정 → # vi /etc/hosts
 - ④ Name Server 변경 → # vi /etc/resolv.conf
 - ⑤ # apt update 및 # ping -c 4 www.google.com
 - ⑥ VirtualBox에서 다음과 같이 Port Forwarding 설정한다.




- 12. Ubuntu VM 종료 후 "Ansible-Server" 머신의 [시작] > [Headless Start] 선택
- 13. SSH Client Tool로 VSCode를 사용한다. VSCode를 설치 후 다음 Extension을 설치한다.
 - **1** Remote Development
 - ② yaml
 - 3 ansible

- 14. 먼저, VSCode로 Ansible-Server에 원격 연결한다.
 - ① [+Add New SSH Host]
 - ② ssh ubuntu@192.168.56.1:50
 - ③ C:₩Users₩{컴퓨터계정}₩.ssh₩config
 - ④ Linux > Continue > {패스워드}
- 15. VSCode가 원격으로 Ansible-Server에 연결됐으면 VSCode의 좌측 패널의 [Explorer]을 클릭하고 [Open Folder] 버튼을 클릭한다. 기본 경로는 /home/ubuntu/이다. [OK] 버튼을 클릭한다.
 - ① Linux > {패스워드} > [Trust the authors of all files in the parent folder "home"] 체크
 - ② [Yes, I trust the authors] 버튼 클릭




16. VSCode의 메뉴 중 [Terminal] > [New Terminal]를 클릭하여 새 터미널을 오픈한다.

17. 지금까지 VSCode를 이용한 설정의 그림은 다음과 같다.



18. 각각의 관리노드의 SSH 연결은 MobaXterm을 사용한다. 각각 관리노드를 연결하면 다음과 같다.



19. Visual Studio Code를 사용하여 연결한 Ansible-Server에서 다음과 같이 host 파일을 설정한다.

```
• ubuntu@ansible-server:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ansible-server

192.168.137.50 ansible-server.example.com
192.168.137.51 servera.example.com
192.168.137.52 serverb.example.com
192.168.137.53 serverc.example.com
192.168.137.54 serverd.example.com
0 ubuntu@ansible-server:~$
```

20. 각각의 관리노드에 대해 ping 테스트를 수행하여 제대로 각 관리노드를 찾아가는지 확인한다.

```
$ ping -c 4 servera.example.com
$ ping -c 4 serverb.example.com
$ ping -c 4 serverc.example.com
$ ping -c 4 serverd.example.com
```

Ansible-Server 설정하기

1. 다음과 같이 Ansible을 Ansible-Server에 설치한다. (ref https://docs.ansible.com/ansible/latest/installation_guide/installation_distros.html#installing-ansible-on-ubuntu)

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository --yes --update ppa:ansible/ansible
$ sudo apt install ansible
```

2. Ansible이 정상적으로 설치되었는지 확인한다.

```
$ ansible --version
```

```
ubuntu@ansible-server:~$ ansible --version
ansible [core 2.16.7]
  config file = /etc/ansible/ansible.cfg
  configured module search path = ['/home/ubuntu/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /home/ubuntu/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.10.12 (main, Nov 20 2023, 15:14:05) [GCC 11.4.0] (/usr/bin/python3)
  jinja version = 3.0.3
  libyaml = True
ubuntu@ansible-server:~$ [
```

3. /etc/hosts 파일을 열고 다음과 같이 각 hostname을 입력한다.

```
$ sudo vi /etc/hosts

192.168.137.50 ansible-server.example.com

192.168.137.51 servera.example.com

192.168.137.52 serverb.example.com

192.168.137.53 serverc.example.com

192.168.137.54 serverd.example.com
```

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ansible-server

192.168.137.50 ansible-server.example.com
192.168.137.51 servera.example.com
192.168.137.52 serverb.example.com
192.168.137.53 serverc.example.com
192.168.137.54 serverd.example.com
```

4. Ansible-server에서 현재 계정(ubuntu)의 홈디렉토리에 workspace라는 작업 폴더를 생성한다.

```
$ mkdir workspace
```

5. workspace 디렉토리에 다음과 같이 inventory파일과 ansible.cfg 파일을 vi 에디터를 사용하여 생성한다.

```
$ vi inventory
servera.example.com
serverb.example.com
serverc.example.com
```

```
$ vi ansible.cfg
[defaults]
inventory = ./inventory
remote_user = ubuntu
ask_pass = true

[privilege_escalation]
become = true
become_method = sudo
become_user = root
become_ask_pass = true
```

6. **ansible** 명령을 통해 Ansible-Server에서 각각의 관리노드를 제대로 처리할 수 있는지 다음의 명령으로 확인해 보자. 현재 config file은 위에서 방금 생성한 ansible.cfg 임을 확인할 수 있다.

```
$ ansible --version
```

```
ubuntu@ansible-server:~/workspace$ ansible --version
ansible [cere 2.16.7]
  config file = /home/ubuntu/workspace/ansible.cfg
  configured module search path = [ /home/ubuntu/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /home/ubuntu/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.10.12 (main, Nov 20 2023, 15:14:05) [GCC 11.4.0] (/usr/bin/python3)
  jinja version = 3.0.3
  libyaml = True
```

7. ansible 명령을 통해 각각의 관리노드의 IP 주소를 읽어오는 명령이다. 모든 관리노드의 IP Address를 읽어온다. 성공하면 제대로 Control-Node와 Management-Node를 설치한 것이다.

\$ ansible all -m command -a 'ip addr'

```
ubuntu@ansible-server:~/workspace$ ansible all -m command -a
                                                                     'ip addr'
SSH password:
BECOME password[defaults to SSH password]:
serverb.example.com | CHANGED | rc=0 >>
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4b:09:86 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.137.52/24 brd 192.168.137.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4b:986/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
serverd.example.com | CHANGED | rc=0 >>
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7e:fa:79 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.137.54/24 brd 192.168.137.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid lft forever preferred lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7e:fa79/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
serverc.example.com | CHANGED | rc=0 >>
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1c:8b:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.137.53/24 brd 192.168.137.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid lft forever preferred lft forever
```