```
1 Connection Pooling?
     1)Database와 연결된 connection을 미리 일정 갯수만큼 생성하여 pool속에 저장해 놓고 필요할 때마다 이 pool에 접
     근하여 Connection 객체를 사용하고, 작업이 끝나면 다시 반환하는 것
 3
     2)사용자가 connection이 필요할 때마다 Connection 객체를 생성하여 연결한다는 것은 매우 비효율적
     3)이 pool을 사용하면 pool 속에 미리 connection이 생성되어 있기 때문에 connection을 생성하는데 드는 시간이 소비
 4
     되지 않는다.
 5
     4)재 사용이 가능하기 때문에 사용자가 접속할 때마다 계속해서 connection을 생성할 필요가 없다.
 6
     5)Program의 효율과 성능 개선의 효과
 7
 8
     6)JDBC 방식
 9
       Class.forName("com.mysgl.jdbc.Driver");
       Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/test", "root",
10
       "1234");
11
12
     7)Connection Pool 방식
13
       Class.forName("org.apache.commons.dbcp.PoolingDriver");
14
       Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:apache:commons:dbcp:/pool");
15
16
     8)Connection Pool의 대표적인 Open Source에는 DBCP와 C3PO가 있다.
17
18
19 DBCP2 2.6 API for JDBC 4.1 의 사용방법
20 -refer to: https://hsp1116.tistory.com/8
21
             https://sih836.tistory.com/148
22
23 1. DBCP 관련 Jar file 및 JDBC driver Jar file 설치하기
24
     1)Homepage
25
       -DBCP: http://commons.apache.org/proper/commons-dbcp/
26
       -Pool: http://commons.apache.org/proper/commons-pool/
27
       -Logging: http://commons.apache.org/proper/commons-logging/
28
29
     2)Downloads
30
       -DBCP API 관련 jar file: commons-dbcp2-2.6.0-bin.zip or commons-dbcp2-2.6.0-bin.tar.gz
       -Pool API 의 jar file: commons-pool2-2.6.2-bin.zip or commons-pool2-2.6.2-bin.tar.gz
31
32
       -Logging API의 jar file: commons-logging-1.2.bin.zip or commons-logging-1.2-bin.tar.gz
33
34
     3)위의 file의 압축을 풀고 각각의 jar file을 WEB-INF/lib folder에 import 한다.
35
       -commons-dbcp2-2.6.0.jar, commons-pool2-2.6.2.jar, commons-logging-1.2.jar
36
37
38 2. Connection Pool 관련 설정 file 및 Connection Pool 관련 driver loading하기
39
     -src/com.example.utils.DBCPInit.java
40
       package com.example.utils;
41
       import java.sql.DriverManager;
42
43
44
       import javax.servlet.ServletException;
45
       import javax.servlet.http.HttpServlet;
46
47
       import org.apache.commons.dbcp2.ConnectionFactory;
48
       import org.apache.commons.dbcp2.DriverManagerConnectionFactory;
49
       import org.apache.commons.dbcp2.PoolableConnection;
50
       import org.apache.commons.dbcp2.PoolableConnectionFactory;
51
       import org.apache.commons.dbcp2.PoolingDriver;
```

```
52
        import org.apache.commons.pool2.impl.GenericObjectPool;
 53
        import org.apache.commons.pool2.impl.GenericObjectPoolConfig;
 54
 55
        public class DBCPInit extends HttpServlet {
 56
          private final String driverClass = "oracle.jdbc.driver.OracleDriver";
 57
          private final String url = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE";
          private final String username = "hr";
 58
          private final String password = "hr";
 59
 60
 61
          @Override
 62
          public void init() throws ServletException{
 63
            loadJDBCDriver();
 64
            initconnectionPool();
          }
 65
 66
 67
          private void loadJDBCDriver() {
 68
            try {
 69
              //Connection Pool에서 사용할 JDBC Driver Loading
              Class.forName(this.driverClass):
 70
 71
            }catch(ClassNotFoundException ex) {
 72
              throw new RuntimeException("Driver Loading Failure");
 73
            }
 74
          }
 75
 76
          private void initconnectionPool() {
 77
 78
              //ConnectionFactory 생성, ConnectionFactory는 새로운 Connection을 생성할 때 사용.
 79
              ConnectionFactory connFactory = new DriverManagerConnectionFactory(this.url,
              this.username, this.password);
80
 81
              //DBCP가 Connection Pool에 connection을 보관할 때 사용하는 PoolableConnectionFactory 생성
 82
              //실제로 내부적으로 connection을 담고 있고, connection을 관리하는데 기능을 제공한다.
 83
              //Connection을 close하면 종료하지 않고 Connection Pool에 반환한다.
 84
              PoolableConnectionFactory poolableConnFactory = new
              PoolableConnectionFactory(connFactory, null);
 85
              //Connection이 유효한지 확인할 때 사용하는 query를 설정한다.
              poolableConnFactory.setValidationQuery("select 1 from dual");
 86
 87
 88
              //Connection Pool의 설정 정보를 생성한다.
 89
              GenericObjectPoolConfig poolConfig = new GenericObjectPoolConfig();
 90
              //유휴 connection 검사 주기
 91
              poolConfig.setTimeBetweenEvictionRunsMillis(1000L * 60 * 1L);
 92
              //Pool에 있는 connection이 유효한지 검사 유무 설정
 93
              poolConfig.setTestWhileIdle(true);
              //Connection 최소 갯수 설정
 94
 95
              poolConfig.setMinIdle(4);
96
              //Connection 최대 갯수 설정
97
              poolConfig.setMaxTotal(50);
98
99
              //Connection Pool 생성, parameter는 위에서 생성한 PoolableConnectionFactory와
              GenericObjectPoolConfig를 사용
              GenericObjectPool<PoolableConnection> connectionPool = new
100
              GenericObjectPool<>(poolableConnFactory, poolConfig);
101
```

```
102
              //PoolableConnectionFactory에도 Connection Pool 연결
103
              poolableConnFactory.setPool(connectionPool);
104
105
              //Connection Pool을 제공하는 JDBC Driver 등록.
              Class.forName("org.apache.commons.dbcp2.PoolingDriver");
106
107
              PoolingDriver driver = (PoolingDriver)
108
              DriverManager.getDriver("jdbc:apache:commons:dbcp:");
109
              //위에서 Connection Pool Driver에 생성한 Connection Pool을 등록한다.
110
111
              //이름은 cp이다.
              driver.registerPool("cp", connectionPool);
112
113
            }catch(Exception ex) {
114
              throw new RuntimeException(ex);
115
116
          }
117
        }
118
119
120 3. Web Application이 시작될 때 DBCPInit Servlet class가 시작될 수 있도록 지정하기
121
      -WEB-INF/web.xml
122
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
123
124
        . . . .
125
          <servlet>
126
            <servlet-name>DBCPInit</servlet-name>
127
            <servlet-class>com.example.utils.DBCPInit</servlet-class>
128
            <load-on-startup>1</load-on-startup>
129
          </servlet>
130
        </web-app>
131
132
133 4. Connection을 가져오는 class
      -Connection을 구하는 class는 별도의 DBConnection class를 작성하는것이 개발하는데 편리하다.
134
135
      -src/com.example.utils.DBConnection.java
136
137
        package com.example.utils;
138
139
        import java.sql.Connection;
140
        import java.sql.DriverManager;
141
        import java.sql.SQLException;
142
143
        public class DBConnection {
144
          public static Connection getConnection() throws SQLException {
            return DriverManager.getConnection("jdbc:apache:commons:dbcp:cp");
145
146
          }
147
        }
148
149
150 5. 사용방법
151
      -Connection을 구하는 곳에 다음과 같이 해주면 된다.
152
153
          conn = DBConnection.getConnection();
154
```

155

156 6. DBCP Configuration 정보:

https://commons.apache.org/proper/commons-dbcp/configuration.html -Refer to: https://sjh836.tistory.com/148