
#### Lab3. EC2를 이용해서 Linux Instance 서버 만들기

# 목적

Amazon EC2(Elastic Compute Cloud)를 사용하여 Linux 인스턴스를 생성하고 접속하는 방법을 학습한다. 또한 생성된 Linux 서버의 시작, 중지 및 EC2 인스턴스에 대한 삭제 방법을 다뤄본다. 이 학습은 AWS Free-Tier를 활용하여 진행한다.


# 사전 준비물


AWS Free-Tier 계정




## Linux 서버 EC2 인스턴스 생성하기

A. 로그인 후 우측 상단에 AWS 리전 선택 항목에서 [아시아 태평양(서울)]을 선택하여 [서울] 페이지로 접속한다.







B. 이번에는 좌측 상단의 [서비스] > [컴퓨팅] > [EC2]를 클릭하여 해당 페이지로 이동한다.




C. 왼쪽 항목에서 [인스턴스]를 선택하여 해당 페이지로 이동한다.




D. 우측 상단의 [인스턴스 시작] 오렌지 색 버튼을 클릭한다.



E. **[인스턴스 시작]**에서 [이름 및 태그]의 값을 "lab3-ubuntu-ec2"로 입력한다.



F. [애플리케이션 및 OS 이미지] 페이지에서, [Quick Start]목록 중 [Ubuntu Ubuntu]를 마우스로 선택후, 그 아래 세부사항 목록을 클릭하여 [Ubuntu Server 22.04 LTS]를 선택한다.




G. [인스턴스 유형] 섹션에서 [인스턴스 유형]을 "t2.micro"를 선택한다.




H. [키 페어(로그인)] 섹션에서 [새 키 페어 생성]을 클릭한다.




[키 페어 생성]창에서 [키 페어 이름]을 "lab3-ubuntu-ec2-key"로 입력하고, [키 페어 유형]은 RSA
 로, [프라이빗 키 파일 형식]은 [.pem]을 선택한 후, [키 페어 생성] 오렌지 색 버튼을 클릭한다.




J. [다른 이름으로 저장] 창에서 찾기 쉬운 위치에 pem 파일을 저장한다.





K. [네트워크 설정] 섹션에서 Lab1에서 생성한 VPC와 서브넷 정보를 확인할 수 있다. [편집] 버튼을 클릭한다.



L. 아래와 같이 [퍼블릭 IP 자동 할당]의 값을 [활성화]로 수정한다.



- M. [방화벽(보안 그룹)] 섹션에서 다음과 같이 설정한다.
  - A. [보안 그룹 생성]
  - B. [보안 그룹 이름]: lab3-ubuntu-sg
  - C. [설명]: Security Group for Ubuntu Instance
  - D. [인바운드 보안 그룹 규칙]: 기본값




N. [스토리지 구성] 섹션에서 스토리지는 기본값 8GiB에서 30GiB로 수정했다. 오른쪽의 [인스턴스 시작] 버튼을 클릭한다.



O. 성공적으로 인스턴스가 생성되면 인스턴스 링크를 클릭해서 인스턴스 목록 페이지로 이동한다. 해당 인스턴스 [상태 검사] 값이 "2/2개 검사 통과"로 변경될 때까지 기다린다.



P. [상태 검사]의 값이 "2/2개 검사 통과"임을 확인한다.



Q. 인스턴스 생성이 모두 마친 후, 방금 생성한 인스턴스 ID를 클릭해서 세부 내용을 살펴본다.



## Linux 인스턴스 접속하기


A. 해당 [인스턴스 ID]를 클릭해 보자. 그리고 해당 [인스턴스 요약] 페이지가 나타나면 우측 상단의 [연결] 버튼을 클릭한다.




B. **[EC2 인스턴스 연결]** 탭을 선택한다. 그리고 [사용자 이름]이 ubuntu임을 확인하고 [연결] 버튼을 클릭한다.




C. Linux 인스턴스에 성공적으로 연결되었다.




D. 이번에는 [SSH 클라이언트] 탭을 클릭하여 ssh를 통해 연결해보자. 위에서 생성한 키 페어의 파일 형식이 pem 이기 때문에 Putty 툴로 연결하려면 별도의 변환과정이 필요하다. Linux 혹은 macOS에서 연결할 때는 터미널에서 바로 다음과 같은 순서대로 연결하면 되지만, Windows에서는 pem 파일이 지원되는 별도의 SSH 툴을 사용해야 한다.




E. 필자는 Xshell이라는 프로그램을 이용해서 연결하려고 한다. Windows에서는 Xshell 프리버전을 설치한 후, 다음과 같이 연결한다. Xshell 설치후, 툴바에서 [새로 만들기]버튼을 클릭 또는 단축키로 Alt+N을 클릭한다.



- F. 다음과 같이 필요한 정보를 [연결]에서 입력한다.
  - A. [이름]: AWS Ubuntu Instance
  - B. [프로토콜]: SSH
  - C. [호스트]: Linux Instance 호스트 이름
  - D. [포트 번호]: 22




G. [사용자 인증]을 클릭한다. [사용자 이름]은 ubuntu로 입력하고, [방법]에서 [Password]는 체크해제하고, [Public Key]를 체크한 후, [설정]버튼을 클릭한다.




H. [Public Key 설정]창에서 [찾아보기]를 클릭한다.

Public Key 설정				?	×
사용자 키(K):	<없음>		~	찾아보기	(B)
암호(P):					
		확인		취소	


I. [사용자 키] 창에서, [가져오기]를 클릭한다.




J. 위에서 생성하고 저장한 "lab3-ubuntu-ec2-key.pem"파일을 선택하고 [열기]를 클릭한다.




K. 사용자 키를 확인하고 [확인]버튼을 클릭한다.




L. 사용자 키를 확인하고 한 번 더 [확인] 버튼을 클릭한다.




M. 마지막으로 [연결] 버튼을 클릭하여 Ubuntu Instance와 연결하도록 한다.



N. [SSH 보안 경고]이 나타나면 [수락 및 저장]을 클릭한다.



O. Ubuntu Instance와 성공적으로 연결하였다.



#### Linux 인스턴스 접속하기 on macOS

1. AWS EC2 Ubuntu 인스턴스 요약의 연결 정보를 보면 다음과 같다. macOS에서 연결하려면 아래의 그림에 있는 순서대로 진행하면 된다.



2. 먼저 터미널 창을 열고, 인스턴스를 시작하는 데 필요한 키를 저장한 위치에서 cer 파일을 찾고, 순서 3 처럼 권한설정을 하고 ssh 명령으로 연결한다.

```
Temp -- bash - 91x24

[henry-MacBook-Pro:Temp henry$ ls
lab3-ubuntu-ec2-key.cer
[henry-MacBook-Pro:Temp henry$ chmod 400 lab3-ubuntu-ec2-key.pem
chmod: lab3-ubuntu-ec2-key.pem: No such file or directory
[henry-MacBook-Pro:Temp henry$ chmod 400 lab3-ubuntu-ec2-key.cer
henry-MacBook-Pro:Temp henry$ ssh -i "lab3-ubuntu-ec2-key.cer" ubuntu@ec2-13-125-44-102.ap-
northeast-2.compute.amazonaws.com
```

3. 계속 진행할지 물으면 yes를 넣고 엔터키를 누른다.

```
The authenticity of host 'ec2-13-125-44-102.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com (13.125.44 .102)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:TVyVEQOGeDDSmv0tiHniHnGm8LsdWGrB6u/aW80LKuc.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

4. macOS에서는 별다른 툴없이 터미널에서 연결할 수 있다.

```
🖲 🥚 🌑 🛅 Temp — ubuntu@ip-172-16-8-26: ~ — ssh -i lab3-ubuntu-ec2-key.cer ubuntu@ec2-13-125-44-102.ap-northeast-...
Welcome to Ubuntu 20.04.4 LTS (GNU/Linux 5.13.0-1029-aws x86_64)
 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management:
                   https://landscape.canonical.com
                   https://ubuntu.com/advantage
 * Support:
 System information as of Thu Sep 1 15:28:24 UTC 2022
  System load: 0.0
                                  Processes:
                                                          102
 Usage of /: 5.0% of 28.90GB Users logged in:
  Memory usage: 20%
                                  IPv4 address for eth0: 172.16.8.26
  Swap usage:
1 update can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
ubuntu@ip-172-16-8-26:~$
```

5. 방금 연결한 인스턴스는 위에서 설치한 Ubuntu Server가 맞음을 확인할 수 있다.