```
Lab. VirtualBox 기본 사용법 익히기
 1
 2
 3
   1. VirtualBox 다운로드 및 설치
      1)https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
 4
 5
      2)VirtualBox 7.x platform packages에서 각 OS별로 다운로드
         -Windows OS 사용자 : Windows hosts 링크 클릭
 6
 7
            --ex)VirtualBox-7.0.12-159484-Win.exe
         -macOS / Intel-CPU Based 사용자: macOS / Intel hosts 링크 클릭
 8
         -Linux 사용자: Linux distributions 링크 클릭
 9
10
11
      3)VirtualBox 7.0.12 Oracle VM VirtualBox Extension Pack 다운로드
         -All supported platforms 링크 클릭
12
13
            --ex)Oracle VM VirtualBox Extension Pack-7.0.12.vbox-extpack
14
15
    2. VirtualBox 설치 후 환경 설정하기
16
      1)Default Machine Folder 수정하기
17
18
         -[File] > [Preferences] > [General] > [Default Machine Folder] > C:₩My Virtual Machines
19
20
      2)Host Key 변경
21
         -[File] > [Preferences] > [Input] > [Virtual Machine] Tab > [Host Key] Combination --> F12
22
23
      3)Extension Pack Installation
24
         -[File] > [Tools] > [Extension Pack Manager]
25
         -[Install] button click
         -위에서 다운로드받은 Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-7.0.12.vbox-extpack 선택 > 열기 > Installation
26
27
28
29
    3. Command 창을 오픈한 후 다음을 반드시 확인해야 한다.
      1)다음 명령어 사용하여 현재 머신에 설치된 모든 NIC를 확인한다.
30
31
         > ipconfig /all
32
      2)목록에서 다음을 확인한다.
33
34
         -설명: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
35
         -IPv4 주소 : 192.168.56.1(기본 설정)
         -서브넷 마스크: 255.255.255.0
36
37
38
   4. VirtualBox Networking 설정하기
39
40
      1)[File] > [Tools] > [Network Manager]
41
42
      2)[Host-only Networks] tab
43
         -[Name]: "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"
44
         -[IPv4 Prefix]: 192.168.56.1/24
45
         -[DHCP Server] : Enabled
         -위의 내용으로 설정되어 있는지 확인
46
47
48
      3)[NAT Networks] tab
         -[Create] 버튼 클릭
49
         -[Name]이 [NatNetwork] 선택 > [Properties] 버튼 클릭
50
51
         -[General Options] tab
52
            --[Name] : MyNatNetwork
53
            --[IPv4 Prefix]: 10.0.2.0/24
54
            --[Enable DHCP] : check
55
            --[Enable IPv6] : uncheck
            --[Apply] 버튼 클릭
56
57
58
         -[Port Forwading] tab
            --우측의 [+] 버튼 클릭
59
60
            --[Name] : ubuntu-server
61
            --[Protocol] : TCP
```

```
62
             --[Host IP]: 127.0.0.1
 63
             --[Host Port]: 105
             --[Guest IP]: 10.0.2.105
 64
 65
             --[Guest Port] : 22
 66
             --[Apply] 버튼 클릭
 67
 68
 69
    5. Ubuntu-Desktop VM 설치하기
 70
       1)https://ubuntu.com/download/desktop
 71
       2)Downloads 22.04.3 --> ubuntu-22.04.3-desktop-amd64.iso
 72
       3)[Name]: ubuntu-desktop
       4)[Folder] : 기본값(ex, C:/My Virtual Machines)
 73
       5)[ISO Image]: 다운로드받은 iso 파일 지정
 74
 75
       6)반드시 [Skip Unattended Installation] 체크할 것
       7)VM 설치할 때 환경설정
 76
          -Boot Order > Optical, Hard Disk
 77
 78
          -Processor(s): 2
 79
          -Base Memory: 4096 MB
 80
          -Display: 128 MB
          -Storage: SATA, 100.00 GB
 81
 82
          -Network: Adapter 1 / NAT
 83
 84
 85
    6. VM에 SSH Server 설치하기
 86
       1)VM에 다음과 같이 터미널에서 명령을 수행하여 SSH Server를 설치한다.
 87
          $ sudo apt update
          $ sudo apt install -y openssh-server
 88
 89
 90
       2)설치 후 다음 명령을 통해 SSH Service를 확인한다.
 91
          $ sudo systemctl status ssh
 92
 93
       3)위의 명령을 통해 SSH Service가 'enabled'이며, active (running)임을 확인할 수 있다.
 94
 95
    7. SSH를 사용하여 Host OS와 Guest OS(Ubuntu-Desktop) 연결하기
 96
 97
       1)VirtualBox > 연결하려는 VM의 [Settings] 클릭
       2)[Network] > [Adapter 1] > [Attached to: ] > [NAT Network] 선택
 98
       3)[Name]을 위에서 설정한 [MyNatNetwork]으로 변경
 99
100
       4)[OK] 클릭
       5)화면 우측 상단의 [Network Indicator] > [Wired Connected] > [Wired Settings]
101
       6)[Wired] 섹션의 설정(톱니바퀴) 클릭
102
103
       7)[Wired] 창에서 [IPv4] 탭 클릭
       8)[IPv4 Method]: [Manual] 선택 후 다음과 같이 설정한다.
104
          -[Addresses] > [Address] : 10.0.2.105
105
          -[Addresses] > [Netmask] : 255.255.255.0
106
107
          -[Addresses] > [Gateway] : 10.0.2.1
          -[DNS]: 8.8.8.8, 8.8.4.4
108
109
          -[DNS] > [Automatic] : Disable 선택
110
       9)[Apply] 버튼 클릭
111
       10)[Wired] > [Connected - 1000 Mb/s]를 Enable 했다가 Disable할 것
112
113
       11)Terminal에서 다음으로 네트워킹 테스트
114
          $ ping -c 4 8.8.8.8
115
       12)위의 수행 결과로 VM이 인터넷 사용 가능을 확인할 수 있다.
116
       13)Host OS에서 SSH를 통해 연결하려면 ufw에서 22번 포트를 오픈해야 한다.
117
       14)다음 명령으로 ufw에서 22(ssh)를 오픈한다.
118
119
          $ sudo ufw allow 22/tcp
          Rule added
120
          Rule added (v6)
121
122
```

123	15)터미널에서 계속해서 다음 명령을 통해 제대로 22번 포트가 오픈됐는지 확인한다.			
124	\$ sudo ufw status			
125	Status: active			
126				
127	То	Action	From	
128				
129	22/tcp	ALLOW	Anywhere	
130	22/tcp (v6) A	LLOW	Anywhere (v6)	
131				
132	16)PuTTY 또는 macOS의 터미널 혹은 Tabby에서 다음과 같이 연결한다.			
133	@PuTTY			
134	-[Session] > [Host Name (or IP address) : 127.0.0.1			
135	-[Session] > [Port] : 105			
136	-[Open] 버튼 클릭			
137	-[PuTTY Security Alert] 창에서 [Accept] 버튼 클릭			
138				
139	⑤Terminal			
140	-ssh -p 105 ubuntu@127.0.0.1			
141	The authenticity of host '[127.0.0.1]:105 ([127.0.0.1]:105)' can't be established.			
142	ED25519 key fingerprint is SHA256:FxIShM0l9Hld3fW6cFihlqQRiyeNd7TiB+TDQTy/03Y.			
143	This key is not known by any other names			
144	Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes			
145	Warning: Permanently added '[127.0.0.1]:105' (ED25519) to the list of known hosts.			
146	ubuntu@127.0.0.1's password:			
147				
148	©Tabby			
149	-[Name] : Ubuntu-Desktop			
150	-[Host] : 127.0.0.1			
151	-[Port] : 105			
152	-[Username] : ubuntu(VM의 계정)			
153	-[Authentication method] : [Password] 선택			
154	-[Save] 클릭	릭 후 [Open]	할 것	