

Officielle Carrom Regler og bestemmelser

International Carrom Federation (ICF)

Denne online-udgave præsenterer **ICF lovene for Carrom** i læsbare kapitler. Hvert kapitel beholder den officielle formulering; **Begyndervejledning** billedforklaringer forklarer, hvordan disse love fungerer i hverdagsleg.

Ny hos carrom?

Carrom er fingerbillard på en firkantet træplade. To spillere (single) eller fire (doubles) bruger en **striker** til at stikke **carrommen** — ni hvide, ni sorte og en rød **Queen** — i hjørnelommer. Du sidder over for din modstander, skyder kun fra dit baserektangel og skiftes til, indtil en spiller klarer alle deres farver.

Under ICF reglerne er farverne faste før pausen (afbryderen spiller hvid). I afslappede spil afgør den første brik, der lægges i lommen, ofte din farve – se kapitel 4. Turneringsscoring er **25 point pr. spil**, bedst af tre spil – ikke de uformelle 29-punkts husregler, der nogle gange bruges derhjemme.

Originalkilder

- [ICF Officielle regler \(PDF\)](#) — autoritative love brugt i denne bog
- [wikiHow — Spil Carrom for begyndere](#) — opsætning, spil og scoring i almindeligt sprog; begynderforklaringer her trækker på denne guide, hvor det stemmer overens med ICF loven

Kapitel 1 — Udstyr

Oversat fra engelsk (AI-udkast).

Hver turnering begynder med udstyret. Dette kapitel angiver de nøjagtige specifikationer for mønterne, striker, bordet, som brættet sidder på, stolen, spilleren sidder på, pulveret, der bruges til at holde overfladen glat, nettene, der fanger lommemønter, og lyset over hovedet.

Begynderguide — brættet og brikkerne

Et standardbræt har **fire hjørnelommer** (hver med et net), **grimme linjer** langs siderne, en **midtercirkel** for Queen og en **større ydre cirkel** hvor der arrangeres mønter til pausen. Hver spiller har en rektangulær **grundlag** ved deres ende af brættet — striker skal placeres der før hvert skud.

Sættet er **9 hvide, 9 sorte, 1 røde Queen** plus to strikers (én pr. spiller). Hvide og sorte stykker er glatte træskiver; Queen er rødt. Du bruger striker til at smide dine brikker ned i lommerne - skub den aldrig.

Carrommen

Diameter

Ikke mere end **3,18 cm** og ikke mindre end **3,02 cm**.

Tykkelse

Mellem **0,70 cm** og **0,90 cm**.

Vægt

Mellem **5,25 g** og **5,50 g**.

Sæt

9 hvide, 9 sorte, 1 røde- alle uniformer.

Carrommen, der bruges i leg, skal være af god kvalitet træ og cirkulær form. Kanten skal være rund og glat. Carrommen skal have en jævn bevægelse i en flad position på spillefladen af Carrom Board, når den rammes af en striker med standardspecifikationer.

Striker

Diameter

Ikke mere end **4,13 cm**.

Vægt

Ikke mere end **15,00 g**.

Materiale

Alt undtagen elfenben og metal. Strikers med synligt metal fastgjort til dem er ikke tilladt.

Striker skal være glat og rundt. Indgraverede anstændige designs på Striker er tilladte.

Stand eller bord

Standen eller bordet, som Carrom Board er placeret på, må ikke være mindre end **63,00 cm** og ikke mere end **70,00 cm** i højden. Carrom Board må ikke være ujævnt eller rystende, når det placeres på det.

Polstring under Carrom Board og/eller bordet eller stativet, hvorpå Carrom Board er placeret, kan bruges til at gøre spilleoverfladen så jævn og fast som muligt.

Taburet eller stol

Tabureten eller stolen, som spilleren sidder på for at spille, må ikke være mindre end **40,00 cm** og ikke mere end **50,00 cm** i højden. Stolen, hvis den bruges, skal være armløs.

Pulver

Det anvendte pulver skal være af høj kvalitet for at holde spilleoverfladen glat og tør. Pulveret må ikke være vådt. Poser eller beholdere fyldt med pulver skal bruges til at sprede pulveret jævnt over spillefladen.

Nets

Lommerne skal være fuldt dækket nedefra af net fastgjort i bunden af Carrom Board. Hvert net skal have kapacitet til at indeholde mindst **10 c/m**.

Lys

Lyset skal hænges eller monteres i en passende højde over Carrom Board, således at når der anvendes en konisk eller firkantet skærm - fortrinsvis af metal -, må lyset kun falde på Carrom Board inklusive rammen. Skyggen skal være en med indersiden helt snehvid i farven. Den anvendte pære, helst gennemsigtig hvid, skal være **mellem 60 og 100 watt**.

Spiller indkvartering

Højden af lyset kan ændres efter anmodning fra en spiller, så det nøgne lys ikke rammer deres øjne.

Kapitel 2 — Definitioner og terminologi

I disse love, medmindre der er noget, der er afvisende for emnet eller konteksten, skal vilkårene nedenfor have følgende fortolkninger. Læs dette kapitel én gang, og resten af lovene læses naturligt.

Love og Carrom Board

Love

Lovene for Carrom.

Passende

I overensstemmelse med lovene.

Upassende

I strid med lovene.

C/B

Carrom Board.

C/m

Carromman eller Carrommen.

Matchstruktur

Bestyrelse

Fra begyndelsen af en bestyrelse, efter dommeren kalder *Spil*, indtil den er fuldført ved indskud af den sidste C/m af enhver spiller.

Pause

Det første slag på et bræt.

Slutte

Færdiggørelsen af bestyrelsen.

Spiller

En Carrom afspiller.

Tur

Retten til at strejke.

Queen, mønter og placering

Queen

Den røde C/m.

Placering

Holde en straf og/eller skyldig C/m i en flad position på spillefladen, kun inden for den ydre cirkel, af den spiller, der har tilladelse til at gøre det. Queen og eventuelle hoppede c/m placeres altid af dommeren i Centercirklen.

Lommer

At lægge en C/m eller Queen i en lomme med et ordentligt eller forkert slag.

Afdækning

Pocking af en af sine egne C/m af en spiller i det samme eller umiddelbart efterfølgende slag, efter at Queen er sat i lomme.

Afgifter, bøder og fejl

Forfalder

Pocking af Striker med eller uden C/m og/eller Queen, og/eller enhver udestående c/m mod spilleren alt efter omstændighederne.

Straf

Straf for overtrædelse eller overtrædelse af lovene.

Skubbe

Et ryk eller pludselig bevægelse af albuen på den spillende hånd i stedet for at slå Striker med fingeren. Ikke tilladt.

Slag og skud

Slagtilfælde

At trykke på C/m med Striker, direkte eller indirekte.

Skud

En pair eller cannon.

Pair

To C/m, eller en C/m og Queen, vendt mod lommens generelle retning med et mellemrum imellem dem.

Cannon

To C/m, eller en C/m og Queen, vendt mod lommens generelle retningudenethvert mellemrum mellem dem.

Tommelfinger

Tage et slag med tommelfingeren.

Embedsmænd og modstandere

Hoveddommer

En official, der er udpeget til at administrere, overvåge, kontrollere og træffe beslutninger om alle sager, der henvises til ham i løbet af en kamp.

dommer

En official udpeget til at overvåge og/eller kontrollere en kamp.

Modstander (single)

Spilleren har i øjeblikket ikke sin tur til at spille.

Modstander (doubles)

Spilleren, der sidder på venstre og/eller højre side af spilleren, har i øjeblikket sin tur til at spille.

Anatomi og linjer

Hånd

Den del af den spillende hånd fra fingrene op til håndledet.

Finger

Den del af neglesiden af en finger op til det andet led.

Imaginære linjer

Linjerne tegnet i forlængelse af pilene mellem basiscirklerne.

Slammet

Hvid Slam

Pocking alle ni hvide C/m og Queen i henhold til lovene i den første omgang af spillet. Også kaldet *Pause for at afslutte*.

Black Slam

Pocking af alle de resterende sorte C/m, med eller uden Queen, i henhold til lovene i den første omgang af spillet.

Læsenotat

Ord, der antyder ental, skal omfatte flertal, og ord, der antyder maskulinum, skal også referere til det feminine.

Kapitel 3 — Match opsætning og spil

Oversat fra engelsk (AI-udkast).

Før det første slag i en kamp indtager spillerne deres pladser, lodtrækningen afholdes, og hver spiller eller pair får to prøvebrætter. Dette kapitel dækker alt, hvad der sker mellem dommerens første meddelelse og det øjeblik, pausen kaldes.

Siddestilling

27. I **single** skal spillerne sidde overfor hinanden.

28. I **doubles** skal partnerne sidde over for hinanden og besætte alle fire sider.

29. Position, som en spiller har indtaget til at sidde, før han tager hans tur til at slå, kan ændres til enhver tid, forudsat at stolen eller skammel, som han sidder på, ikke løftes, flyttes og/eller forstyrres under hans omgang.

30. a) Under brættet må ingen del af en spillers krop, undtagen spillearmen, touch Carrom Board, stå eller bord, hvor C/B er placeret.

b) Dog er iført eller tøj, ring, armringe og/eller ur båret af en spiller undtaget under hans omgang, men disse bør ikke touch spillefladen.

31. Brug af ethvert materiale til at hæve og/eller justere sædets højde er kun tilladt efter færdiggørelsen af boardet, forudsat at højden på sædet således hævet ikke overstiger **50 cm**.

32. Ingen del af kroppen, undtagen spillerens hånd, må gå ud over pilenes imaginære linjer.

Begynderguide — siddende og slående

I singler, **siddelige overfordin** modstander. I doubles sidder partnere overfor hinanden, så alle fire sider af brættet bruges. Hold din stol stille under din tur - kun din spillearm må nå over brættet.

Hvil striker i dit basisrektangel før hvert skud. striker skal være**svirrede**, ikke skubbet. De fleste begyndere bruger **enlige greb**(håndfladen ned, pegefingeren bag striker). **ENSaksegreb**(side-on, langfinger snapper fremad) er også lovligt, hvis du finder det mere behageligt - se reglerne 34-38 for albue- og kropsgrænser.

Sådan slår du

Den grundlæggende regel

Striker skal være **slø** og ikke **skubbet**.

34. Slaget skal udføres med fingeren med eller uden støtte fra andre fingre.

35. Enhver hånd kan bruges i spil.

36. Mens du laver et slag, kan hånden touch spille overfladen.

37. a) Mens man laver et slag, må albuen på den spillende hånd ikke komme inden for spillefladen og skal heller ikke strække sig ud over pilens imaginære linjer.

b) Hånden kan dog krydse pilen.

38. a) Mens man laver et slag, er det ikke tilladt at tage støtte til skammel eller stol, stativ eller bord på C/B og/eller holde benene på kanten af stativet eller bordet af spilleren.

b) Hænder kan dog hvile på hans krop, og ben kan hvile på kanten af den skammel eller stol, han sidder på.

Kast

39. a) Der skal være et kast af dommeren ved begyndelsen af hver kamp. Kasten skal være ved at dreje på mønten eller ved at kalde C/m. Spilleren eller pair, der vinder kastet, skal have **sidevalg** eller **muligheden at slå først**. Hvis vinderen beslutter sig for at vælge side, skal han meddele det samme til dommeren, som skal instruere taberen om at sidde først.

b) I doubles skal den pair, der vinder kastet, have muligheden som ovenfor.

c) Hvis pause vælges af vinderen af kastet, skal valget af side ligge hos taberen, og vinderen skal sidde først.

d) Når først taberne har sat sig, kan de ikke bytte. Denne rækkefølge fortsætter hele kampen.

Prøvenævn

40. Der skal kun være **to prøvebrætter** efter kastet og før kampens start — en for hver spiller eller pair.

Kapitel 4 — Spilleets pause og vending

Oversat fra engelsk (AI-udkast).

Hvert bræt begynder med pausen - åbningsskuddet, der spreder klyngen med 19 mønter. Dette kapitel dækker, hvordan mønterne er arrangeret, hvem der tager pausen, hvad der tæller som en gyldig pause, og hvordan svingene skifter gennem resten af brættet, spillet og kampen.

Begynderguide — opsætning af pausen

Placer **Queen i midtercirklen**. Arranger de andre 18 mønter i to kompakte ringe omkring hende, **skiftevis sort og hvid**, alle touching hinanden inde i den ydre cirkel. ICF Law also specifies a **"Y" af tre hvide mønter** i anden række - se Regel 41.

Spilleren, der bryder, spiller **hvid** for det bord; modstanderen har sort. Efter dommerens opkald *Spil*, har afbryderen **15 sekunder** at strejke. I afslappet spil afgør et møntkast, hvem der går først; drejninger fortsætter, så længe du lomme dine egne mønter.

Arrangering af mønter til pausen

41. a) Før pausen er C/m arrangeret i en flad position, at **Queen skal indtage centercirklen** og resten af C/m placeres rundt om Queen i første række, mens den sorte og hvide C/m skiftevis beholdes.

I den anden række danner tre hvide C/m formen **"Y"**, med den hvide C/m i den første række. Den resterende plads udfyldes ved at placere sort og hvid C/m skiftevis. Alle c/m, der er arrangeret således, skal være i kompakte runder, touchingbyrdes, inden for den ydre cirkel. En spiller kan bruge sine fingre eller striker for at holde C/m intakt.

b) C/m bør arrangeres til pausen med mindst muligt tab af tid efter hvert bord.

Hvem går i stykker

42. Pausen tages af den spiller, der har valgt at slå først.

43. Spilleren, der skal bryde, skal have det **hvide C/m** under det bræt, og overlade det sorte C/m til sin modstander. Queen skal være den almindelige C/m.

Hvad tæller som en pause

44. Pause anses for at være foretaget, hvis Striker toucher nogen af C/m, selv lidt.

45. a) Pause anses **ikke** for at være lavet, hvis ingen C/m er touched af Striker i dets sædvanlige løb eller spring ud. Der tillades maksimalt **to chancer mere**.

b) Hvis efter det tilladte antal chancer ingen C/m er touched, mister retten til at bryde. Turen går videre til modstanderen, som vil have sort C/m til spil. Ingen omarrangering af C/m er tilladt. Denne tilstand hersker, indtil pausen er påvirket.

c) Hvis en spiller i sit forsøg på at bryde spiller et forkert slag eller putter sit striker uden touch at have nogen af c/m, mister han sin tur. Dog skal en skyldig eller bøde **ikke** være gældende.

Når pausen begynder

46. Pausen skal først tages efter dommeren kalder **Play**, og slaget skal foretages inden for **15 sekunder** efter et sådant kald. Spillet anses for at være begyndt fra det øjeblik, dommeren kalder *Play*.

Spring ikke med pistolen

Hvis pausen er lavet før dommeren kalder Play, alle C/m og/eller Queen i lommen skal tages ud til placering og en fejl erklæret. Spilleren mister sin tur.

Turn of Play

48. Så længe en spiller sætter sine egne C/m og/eller Queen i overensstemmelse med lovene, skal hans tur fortsætte. Ellers går det videre til modstanderen.

49. a) Rækkefølgen for at bryde på tværs af spillene:

- **Første spil** — spilleren, der valgte at bryde det første bræt, skal have det hvide C/m. Turen til pause går skiftevis i løbet af spillet.
- **Andet spil** - den spiller, der ikke havde den første tur til at bryde i det første spil, skal have sin tur først.
- **Tredje spil** — turen til pause går videre til den første spiller.

b) I doubles går turen videre til den spiller, der sidder til **højre side** af den spiller, der havde sin tur.

50. En spiller må ikke bruge mere end **15 sekunder** på at lave et slag. Timeren starter i det øjeblik C/m, Queen eller Striker er gået i stå, og striker er afhentet af modstanderen, eller efter at have overholdt tidsgrænsen for at placere C/m og/eller forudgående skyldig eller straf C/m, hvis nogen.

51. Hvis turn udnyttes af en spiller, der spiller **uden for tur**, før dommeren kunne kontrollere, mister han brættet med det antal C/m og Queen, som var på C/B på tidspunktet for det første slag uden for sving. Hvis ovenstående forbliver ubemærket af dommeren eller modstanderen, indtil næste slag tages, skal vendingen tillades, og den næste tur skal være i overensstemmelse med lovene.

Kapitel 5 — Scoring og skift af sider

Oversat fra engelsk (AI-udkast).

Carrom spilles i kampe af tre kampe. Hvert spil er en sekvens af brædder. Hvert bræt er point værd, og den første til 25 point (eller hvem der fører efter otte brætter) vinder spillet. Dette kapitel er referencen til resultatopgørelsen.

Begynderguide — hvordan scoring fungerer

Når du rydder alle dine mønter først, vil du **vinde bestyrelsen**. Dine point for det bræt svarer til antallet af din modstanders mønter, der stadig er på brættet (hver værdi **1 point**). Hvis du også lomme og **dækket Queen**, mens du vinder brættet, tilføj **3 point mere** - men kun mens din løbe total i spillet er **21 eller derunder** (Regel 54).

En fuldspiller vundet kl **25 point** efter **otte brædder**, alt efter hvad der kommer først. **EN kamper** bedst af tre spil. Uformelle guider spiller nogle gange til 29 point; turnering og ICF spil brug 25.

Punktværdier

Mønt

Points

Hver C/m **1 point**

Queen **3 point** (kun op til og inklusive 21 point)

52. a) Den spiller, der først fuldfører alle sine C/m, **vinder brættet**.

53. a) Antallet af C/m af modstanderen på C/B skal være de point, den spiller har opnået på det bræt.

b) Spilleren er berettiget til at blive krediteret med værdien af Queen, **kun hvis han vinder brættet**.

c) Spilleren, der taber brættet, krediteres ikke værdien af Queen, selvom han har stukket i lommen og dækket Queen.

Queen tærskel

Spilleren mister fordelene ved at få æren for yderligere 3 point for at dække Queen, når han har nået en score på **22 point** (Regel 54).

55. Det maksimale antal point, der kan scores på et bræt, er kun **12**. Eventuelle skyldige og/eller bøder C/m afskrives automatisk.

Spillængde

56. a) Et spil skal have **25 point eller otte brædder**. Den spiller, der først når 25 point, eller fører ved afslutningen af det ottende bræt, vinder spillet.

b) Frem til og med præ-kvartfinalerne afgøres hvert spil på basis af **otte brædder**. Hvis scoren er lige i slutningen af det ottende bræt, spilles et **ekstra bræt**. Inden det ekstra bræt skal der være et kast kun at vælge pause.

57. Alle kampe afgøres af **bedst af tre spil**.

Ændring af sider

Format

Når sider skifter

Singler Modsat retning ved afslutningen af hvert spil

Doubles Næste højre side ved afslutningen af hvert spil

60. a) I det **tredje spil** for kampe op til og inklusive præ-kvartfinaler, skifter sider efter det fjerde bræt, eller efter at en spiller eller pair har scoret **13 point** - alt efter hvad der er først.

b) Fra **kvartfinaler og frem** skifter sider først efter 13 point er blevet scoret af en spiller eller pair.

c) Hvis skiftet af side forbliver ubemærket af dommeren eller en spiller, finder det sted, når og når det bemærkes - men efter færdiggørelsen af det pågældende bræt.

61. Spillerne må ikke bruge mere end **to minutter** på at skifte side.

Kapitel 6 — Overtrædelser, overbord og straffe

Dette er det længste kapitel i lovene. Det dækker, hvad der tæller som en fejl, hvad der sker, når mønter forlader spillefladen, og det omfattende system af dues og strafmønter. Hvis en bestyrelse nogensinde bliver omstridt, er svaret næsten altid i dette kapitel.

Fejl

62. Enhver handling, der overtræder lovene - eller noget, der er gjort i modstrid med, hvad der er angivet specifikt eller underforstået i disse love - skal generelt klassificeres som en fejl. To slags fejl erkendes:

Teknisk fejl

Engageret/~~før~~det første slag i spillerens tur, eller af spilleren i øjeblikket *ikke have* hans tur. Straf: **en C/m** af gerningsmanden bringes ud til anbringelse. Turen fortsætter.

Fejl

Begået under eller efter det første slag i spillerens tur. Straf: **en C/m** bringes ud til placering, og den **tur er tabt**.

Begyndervejledning — almindelige fejl

De fleste dagligdags overtrædelser koster dig **mønt returneret til tavlen** og dig **miste din tur**:

- Pocking af **striker**, eller slå striker eller en hvilken som helst mønt af brættet
- Pocking en **modstanders mønt**— hvis du havde dækket Queen, bliver hun også returneret
- Pocking **din sidste mønt før Queener** i lommer og dækket - to mønter kommer tilbage
- Touch at bruge en anden mønt end striker med din hånd under et slag

En **teknisk fejl** (før dit slag, eller når det ikke er din tur) bringer også en mønt frem, men du beholder din tur.

Se reglerne 62–64 for den fulde liste.

64. b) Hvis der begås en fejl, når C/m og/eller Queen sættes i lommen, skal antallet af C/m og/eller Queen i lommen med yderligere C/m bringes ud til placering, og spillerens tur vil gå tabt.

C/m Overbord

Når mønter eller Queen hopper fra spillefladen, genopretter dommeren dem i henhold til en præcis prioritet.

65. a) Et sprunget C/m og/eller Queen placeres af dommeren i **Centre Circle**, hvis pladsen tillader det - og

dækker det fuldt ud eller i størst muligt omfang.

b) **Hvis både Queen og et c/m hopper i samme slag** — placeres Queen først; den hoppede c/m placeres touch ved Queen, i den modsatte retning af den spiller, der i øjeblikket har sin tur.

c) **Hvis både hvid og sort c/m hopper i samme slag** — foretrækkes at placere c/m for den spiller, der lavede det slag først; den anden c/m placeres touch i den første c/m som i 65(b).

d) **Hvis mere end 2 c/m springer i samme slag** — placeres de 2 første pr. 65(b) og 65(c). Resten placeres touch efter de første 2, så vidt muligt.

66. a) Hvis c/m og/eller Queen hopper ud og falder tilbage på spillefladen, placeres de af dommeren i centercirklen. Enhver forstyrret c/m rettes af dommeren efter hans skøn.

b) Men hvis c/m falder tilbage på spillefladen efter at have ramt **skærmen, pæren eller lysarmaturerne**, betragtes rejsen som naturlig. Disturbed c/m skal ikke omarrangeres.

C/m Rulning og overlappende

67. Hvis en c/m og/eller Queen står på sin kant, skal den have lov til at forblive, som den er.

68. Hvis to C/m og/eller Queen overlapper hinanden, skal de efterlades uforstyrret.

69. a) Hvis Striker hviler på c/m og/eller Queen, fjernes Striker uden at forstyrre dem. Hvis den bliver forstyrret, genoprettes den oprindelige position af dommeren så vidt muligt.

b) Hvis dette sker ved åbningen af en lomme, og under fjernelse af Striker, mister C/m og/eller Queen deres tyngdepunkt og falder ned i lommen, **betraktes de som lommer**.

70. a) Hvis C/m og/eller Queen hviler **på** Striker, fjernes Striker af dommeren ved at løfte C/m og/eller Queen og erstatte dem, hvor de ville hvile, hvis Striker ikke var der.@

b) Hvis C/m/Queen ved åbningen af en lomme og, under fjernelse af C/m/Queen, mister Striker sit tyngdepunkt og falder ned i lommen, anses Striker for at være indlagt i lommen, og der erklæres en betaling.

71. Hvis en C/m, der hviler farligt ved åbningen af lommen, faktisk falder ned i lommen af en eller anden grund, skal den anses for at være blevet ordentligt indlagt.

Afgifter og bøder

Due-systemet administrerer, hvad der sker, når en spiller stikker Striker i lommen, eller lommer mønter forkert. Den generelle regel: et ordentligt slag, der går galt, koster **en mønt** (en Due); et ukorrekt slag koster

to mønter (Forfalden + Straf).

Pocket Striker

Situation	Slagtype	Konsekvens
Striker alene	Ordentlig	Afgang tabt, 1 C/m taget ud som Forfalden
Striker alene	Ukorrekt	Turn tabt, 2 C/m taget ud (Forfalden + Straf)
Striker + egen C/m	Ordentlig	Pocket C/m + 1 Due C/m ude til placering; drej fortsætter
Striker + modstanderens C/m	Ordentlig	Modstanderens C/m forbliver i lommen; 1 Forfald ude; drej tabt
Striker + egen + modstanderens C/m	Ordentlig	Egen C/m + 1 Forfalder ude; drej fortsætter
Egen C/m lomme	Ukorrekt	C/m + Straf C/m ud; drej tabt
Egen C/m + Striker	Ukorrekt	C/m + 2 C/m (Due + Straf) ude; drej tabt
Modstanderens C/m lomme	Ukorrekt	Forbliver i lommerne; Straf C/m ud; drej tabt

72. c) Hvis en forfalden/straf skal betales, før nogen af spillerens C/m er blevet udbetalt, forbliver den udestående og tages ud, så snart den er tilgængelig.

Placering af forfaldne mønter og strafmønter

78. a) Skyld eller straf C/m skal udtages til placering umiddelbart efter at være tilgængelig - men først efter afslutningen af slaget (selvom det kan være under den samme spillers tur).

b) **I doubles** — Forfalden og/eller straffen C/m tages altid ud for placering af spilleren, der sidder til **højre side** af den spiller, der har sin tur. Undtagelse: hvis spilleren sætter modstanderens C/m i lommen, og forfalden/straffen bliver tilgængelig, udtager spilleren selv C/m til placering.

79. Hvis en forfalden/straf er tilgængelig til at placere, men der ikke er plads nok, har spilleren tilladelse til at placere den umiddelbart efter, at der er ledig plads.

80. Hvis der er plads til rådighed, men spilleren ikke ønsker at risikere en fejl, mister han sin chance for at placere, og hans krav om placering fortabes.

84. a) Placering betragtes som afsluttet, når fingeren er fjernet fra C/m, forudsat at C/m er inde i den ydre cirkel.

b) At holde enhver anden C/m eller striker under placering er **ikke tilladt**.

85. Hvis en spiller placerer eller flytter forfalden/straffen væk fra den ydre cirkel, bliver han bedt om at placere den indenfor. En fejl erklæres.

86. Placeringen må ikke forstyrre andre C/m eller Queen. Hvis det gør det, erstatter dommeren dem i den oprindelige position, og en fejl erklæres.

Afstå fra forfalden

En spiller kan vælge at give afkald på forfalden og/eller straffen C/m **kun i alt**, ikke delvist. Afgørelsen skal meddeles dommeren inden for **15 sekunder**, i modsat fald fortabes retten til at placere (Regel 87).

88. a) Tidsgrænsen for at placere Due/Board C/m er **15 sekunder** efter dommerens meddelelse.

b) Hvis placeringen ikke er fuldført inden for perioden, kan den allerede placerede C/m blive beordret til at blive fjernet og en fejl erklæret mod overtræderen.

89. a) Forfald og straf C/m **kan ikke modregnes hinanden**.

b) Forfald og straf C/m må ikke placeres, der dækker Centercirklen helt eller delvist. Hvis den placeres, bliver spilleren bedt om at rette op. En fejl erklæres.

90. I doubles må en spiller ikke udtage straffen/skylden C/m for sin makker. Hvis hans partner ikke finder den nødvendige C/m i tilstødende lommer, skal han anmode dommeren om at oplyse den korrekte farve og nummer.

91. I løbet af brættet, hvis en spiller **rejser sig fra sædet** under hans eller hans modstanders tur, af en eller anden grund, mister han brættet med antallet af hans C/m og/eller Queen, der ligger på brættet. Hvis modstanderens score er 22 eller mere, taber han kun med tallet C/m.

Kapitel 7 — Queen

Oversat fra engelsk (AI-udkast).

Queen er den røde mønt i midten af brættet og midtpunktet i carrom strategien. Hun er 3 point værd - men kun hvis den er "dækket" af en af dine egne mønter ved samme eller næste slag. Dette kapitel dækker enhver situation, der involverer Queen.

Lommer og tildækning

Dækningsreglen

En spiller må kun lægge Queen i lommen, efter at mindst en af hans egne C/m allerede er blevet skudt i lommen. Tildække Queen, skal han stikke en af sine egne C/m i det samme slag eller det umiddelbart følgende slag.

Hvis du lomme Queen før enhver af dine egne mønter, eller uden at dække hende ved næste skud, tages Queen ud og placeres i midten - du mister din tur. Et bord kan ikke slutte, mens Queen stadig er på bordet; hun skal stikkes i lommen og dækkes af vinderen.

93. Queen må kun placeres af dommeren i centercirklen. Hvis et skud automatisk dannes, når det placeres, kan det ikke ændres.

94. Hvis centercirklen er delvist eller fuldstændig dækket af andre C/m, placeres Queen, så den optager det meste af den udækkede del, eller i en hvilken som helst position ved siden af centercirklen på en sådan måde, at det ikke er let for spilleren at få sin tur til at lomme. **Dommerens placeringsbeslutning er endelig.**

95. a) Hvis Queen sættes i lommen før nogen af spillerens egne C/m, tages Queen ud til placering, og spilleren mister sin tur.

b) Hvis Queen er skudt i lommen, mens der er en Dee mod spilleren, tages Queen ud til placering, og spilleren mister sin tur.

c) **Men**, hvis alle ni af spillerens C/m efter inddrivelse af forfalden/straf stadig er på C/B, har han ret til at lomme og dække Queen.

d) Hvis, ved pausen eller i et efterfølgende slag, når alle ni C/m er på C/B, er Queen i lommen sammen med Striker, er Queen taget ud til placering og erklæres en forfaldsdato. Spilleren mister sin tur.

96. Hvis Queen er indkapslet af et slag og ikke er dækket, tages Queen ud til placering. Hvis dommeren eller modstanderen ikke bemærker det før næste slag, bliver Queen registreret som korrekt dækket.

97. a) **Queen + en af dine C/m i lommen** — Queen anses for at være dækket.

b) Men ved pausen (eller ethvert slag, hvor alle ni af dine C/m er på C/B), hvis **kun en** af dine C/m og Queen er samlet, skal du stadig dække. Hvis **mere end én** af dine C/m og Queen er lagt sammen, anses Queen for at være dækket.

Når Queen og Striker mødes

De mest fejltilbøjelige situationer: spilleren sætter Queen i lommen sammen med Striker og/eller med en eller flere egne C/m. Her er matrixen.

Pocket sammen	Slagtype	Queen	Straf	Drej
Queen + Striker	Ordentlig	Udtaget til placering	+1 C/m	Fortsætter
Queen + Striker	Ukorrekt	Udtaget til placering	+2 C/m	Tabt
Queen + egen C/m + Striker	Ordentlig	Ude til placering	+1 Forfalder C/m	Fortsætter
Queen + egen C/m + Striker	Ukorrekt	Ude til placering	+2 C/m (Forfalden + straf)	Tabt

100. a) Mens du dækker Queen, hvis Striker alene er skudt i lommen ved et ordentligt slag — Queen tages ud til placering, en C/m tages ud som forfalden, er turen tabt.

b) Samme, ved et forkert slag — Queen taget ud til placering, **to** C/m taget ud (Due + Straf), turn er tabt.

101. a) Mens han dækker Queen med et ordentligt slag, hvis spilleren stikker Striker i lommen sammen med sit eget C/m — tages C/m ud plus 1 Due. Spilleren **fortsætter** sin tur. Hvis der, i det efterfølgende slag, ingen C/m er i lommen, anses Queen **ikke** for at være dækket og tages ud til placering.

b) Samme, ved et forkert slag — C/m + 2 (Due + Straf) ud; drej **tabt**; Queen taget ud af dommeren.

Slutspilsscenerier

De resterende 13 regler (102–114) dækker kanttilfælde, hvor den sidste C/m af begge spillere, Queen og Striker alle interagerer. Princippet er konsekvent: et *korrekt* slag scorer eller taber med **værdien på brættet** (C/m + Queen, hvis det er relevant); et *ukorrekt* slag udløser en ekstra straf oveni.

102. Spilleren kaster sit sidste C/m og modstanderens sidste C/m sammen, mens han dækker Queen:

- Korrekt: han vinder med 3 point (1 point hvis han er 22+).
- Forkert: modstanderen vinder med 3 point (1 hvis han er 22+). Et ekstra point, hvis det kræves.

103. Spilleren indkasserer kun modstanderens sidste C/m, mens han dækker Queen:

- Korrekt: han taber med antallet af hans C/m på C/B plus Queen's point (eller bare med C/m hvis modstanderen er 22+).
- Forkert: samme, plus et ekstra point til modstanderen, hvis det kræves.

104. Queen + egen sidste C/m + modstanderens sidste C/m samlet sammen:

- Korrekt: spilleren vinder med 3 point (1 hvis han er 22+).
- Forkert: modstanderen vinder med 3 point (1, hvis han er 22+), plus et ekstra, hvis det kræves.

105. Eje sidste C/m + modstanderens sidste C/m sammen, Queen stadig på C/B: modstanderen vinder med 3 point (1 hvis han er 22+) uanset slagtype. Upassende tilføjer et ekstra point, hvis det kræves.

106. Modstanderens sidste C/m alene, Queen stadig på C/B: Spilleren taber med sin C/m på brættet + Queen værdi (eller bare med C/m hvis modstanderen er 22+). Upassende tilføjer et ekstra point, hvis det kræves.

107. Spilleren sætter sit eget sidste C/m i lommen, efterlader Queen på C/B: Spilleren taber med 3 point (1 hvis modstanderen er 22+). Ukorrekt tilføjer en, hvis det kræves.

108. Ejer sidste C/m + Striker, Queen stadig på C/B: taber med 3 point (1 hvis modstanderen er 22+). Ukorrekt: modstanderen får 2 ekstra, hvis det kræves.

109. Queen + egen sidste C/m + modstanderens sidste C/m + Striker, alt sammen: Spilleren taber med 3 point (1 hvis modstanderen er 22+). Korrekt slag: +1 yderligere hvis det kræves. Forkert: +2 yderligere, hvis det kræves.

110. Ejer sidste C/m + modstanderens sidste C/m + Striker, Queen allerede dækket af spiller: taber med 1 point. Korrekt: +1 yderligere, hvis det kræves. Forkert: +2 yderligere, hvis det kræves.

111. Modstanderens sidste C/m + Striker, efterlader Queen på C/B: tab med C/m ombord + Queen (eller bare med C/m hvis du er 22+). Korrekt: +1 for Striker, hvis det kræves. Forkert: +2 hvis det kræves.

112. Ejer sidste C/m + modstanderens sidste C/m + Striker, Queen allerede dækket af modstanderen: Spilleren taber med 3 point (får 1, hvis modstanderen er 22+). Korrekt: +1 yderligere, hvis det kræves. Forkert: +2 hvis det kræves.

Endelige Queen regler

113. Hvis Queen hviler farligt ved åbningen af en lomme og rent faktisk falder i af en eller anden grund, anses hun for at have været (behørigt) i lomme.

114. En spiller **må ikke bruge en Due eller Penalty C/m til at lave et skud med Queen.** Hvis det bruges, beder dommeren ham om at rette op. En fejl erklæres.

Kapitel 8 — Generelle regler og kamptab

Oversat fra engelsk (AI-udkast).

De resterende love — dækker udstyrsændringer under en kamp, timing, pudderetikette og de forseelser, der kan koste en spiller hele kampen.

Udstyr under spil

115. Et slagtilfælde skal kun tages ved hjælp af et **Striker**. Striker medbringes af spilleren og certificeres af hoveddommeren eller dommeren før spillet.

116. Mens du tager et slag, hvis Striker hopper over C/B, fortsætter turen til spilleren, hvis han stikker sit eget C/m og/eller Queen i det pågældende slag.

117. Et ændret nyt Striker, behørigt godkendt af overdommeren eller dommeren, er tilladt i en kamp **efter at det pågældende bord er færdiggjort**. Hvis Striker er beskadiget midt på bordet, kan det ændres **kun efter fuldførelse af det pågældende slag**.

118. a) Når den er indstillet, skal positionen for C/B ikke ændres midt i kampen.

b) Den eneste beføjelse til at foretage enhver ændring efter undersøgelse, på en appel fra enhver spiller, ligger hos dommeren.

119. C/B, bordet eller standen, som C/B er placeret på, kan kun ændres efter færdiggørelsen af en bestyrelse. Den eneste myndighed til at bestemme tilstanden af C/B, standen eller bordet ligger hos dommeren.

120. Enhver beskadiget C/m, hvis den appelleres til udskiftning, skal så vidt muligt erstattes af dommeren i den oprindelige position af den beskadigede C/m.

Tid og appel

121. a) Tidstællingen **stopper**, når der er en appel til dommeren under spillet. Spillet fortsætter ikke, medmindre dommeren har beordret *Play*.

b) Spilleren, der overtræder dette, mister hele brættet med antallet af hans C/m på C/B med Queen's point (hvis hun er på C/B).

Pulver

Pulver regler

Pulveret skal påføres jævnt af den spiller, der har tur, før pausen - hverken overdreven eller sparsom.

122. b)

- (i) Pulveret må **ikke** påføres eller fjernes efter dommeren har annonceret *Spil*.
- (ii) Ethvert bevidst forsøg på at fjerne eller tørre pudder fra spilleoverfladen er **ikke** tilladt.
- (iii) Fjernelse af pulver ved hjælp af blæsning, aftørring eller på anden måde er **ikke** tilladt. Enhver overtrædelse ovenfor er en fejl.

c) Dog kan **overskydende pulver** langs spillerens egne basislinjer og basecirkler fjernes under hans tur — kun ved brug af Striker.

d) Dommeren har ret til at kontrollere den jævne påføring af pulver.

e) Dommeren skal anmodes om fjernelse af støv, insekter osv.

Slag, timing og score

123. Et slagtilfælde betragtes først som afsluttet, efter at Striker, C/m og/eller Queen forstyrret af Striker er faldet til ro. Striker skal fjernes af spilleren fra C/B med det samme. Dommeren kan assistere efter anmodning.

124. a) Så længe en spiller sætter sine egne C/m og/eller Queen i lommen, starter tidstællingen, så snart slaget er fuldført.

b) Når en spiller undlader at stikke sin C/m i lommen, starter tidstællingen for modstanderen først efter Striker er blevet fjernet.

c) En spiller må ikke slå slaget, før modstanderen henter sit Striker fra C/B.

125. a) Når en spiller bevidst eller ubevidst sætter sin modstanders C/m i lommen, stopper dommeren spilleren.

b) Hvis det ikke bemærkes, anses C/m for at være korrekt i lommen. Turen er tabt, når og når det bemærkes.

126. a) At slå, trykke på eller forstyrre C/B forsætligt eller på anden måde er en fejl.

b) Hvis det gøres på en sådan måde, at omarrangering af C/m bliver umulig, mister gerningsmanden hele bestyrelsen ved sit C/m på C/B med Queen's point.

127. a) Et slag betragtes som lavet, hvis Striker slips, forlader en baselinje eller basecirkel, uanset om det

touched nogen C/m.

b) Hvis Striker slips, men ikke forlader nogen basislinje/cirkel eller flytter nogen C/m, betragtes intet slag som lavet.

128. En spiller må kun finde ud af scoringen fra dommeren under hans tur.

129. En spiller må ikke distrahere modstanderens opmærksomhed ved nogen handling.

Striker Position

130. a) Striker skal touch **begge basislinjer**, når du tager et slagtilfælde.

b) Hvis slaget er lavet fra basiscirklen, skal Striker dække basiscirklen fuldt ud, men **må ikke touch pilen**.

Kommunikation

131. I doubles, under en bestyrelse, må partnere **ikke** tale eller kommunikere med bevægelser. Enhver overtrædelse er en fejl.

132. Spillere må ikke tale med tilskuere under en kamp uden dommerens tilladelse.

133. En spiller må ikke have noget fast materiale i nogen af hænderne, undtagen Striker, under hans tur.

134. C/m og Queen må **ikke flyttes eller forstyrres** efter pausen undtagen i form af et slag. Hvis touched, gendannes positionen af dommeren, og en fejl erklæres.

135. Løbet af Striker skal **ikke testes** på spillefladen under et bræt.

136. a) Spilleren må ikke beholde sit Striker på rammen eller i lommen under brættet.

b) Striker kan placeres i nærheden af hans basislinjer, mens der placeres en skyldig eller straf C/m.

Board Replay og Procedural

137. Hvis spillere passerer deres tur consecutively **3 gange hver**, annulleres det bord og spilles igen.

138. Der skal være et interval på **10 minutter** mellem andet og tredje spil.

139. En spiller kan indrømme et spil og/eller en kamp på et hvilket som helst tidspunkt.

140. I tilfælde af uforudsete omstændigheder uden for dommerens kontrol, afspilles dette bræt igen.

141. Hvis en C/m er beskadiget af et slag, tages positionen af den største del af den beskadigede C/m i betragtning til alle formål; dommerens afgørelse er endelig.

142. Hvis en C/m ligger på basislinjerne eller basiscirklerne og forhindrer en spiller i at tage et slag af mangel på plads, spilles det bræt igen.

Tab af hele kampen

Grund til at tabe hele kampen

Regel 143 angiver ni adfærdsbrud, der er alvorlige nok til, at en spiller taber kampen direkte, ikke kun et bræt.

143. En spiller skal tabe hele kampen for enhver handling af indisciplin og/eller nogen af:

- en. Forlader kampbrættet (10 kvadratfod) under spillet uden dommerens tilladelse.
- b. Undlader at overholde den tidsfrist, der er givet for resten i det afgørende spil.
- c. Nægter at efterleve dommerens og/eller hoveddommerens beslutning.
- d. Afgiver fornærmende bemærkninger mod dommeren, overdommeren eller myndighederne - før, under eller umiddelbart efter kampen.
- e. Ryger eller lugter Frygt under leg på grund af berusende drikke og/eller er påvirket af stoffer.
- f. Spiller med en ucertificeret Striker.
- g. Afbryder spillet under en kamp uden dommerens tilladelse.
- h. Forstyrrer eller distraherer modstanderen mere end to gange, på trods af dommerens advarsel.
- jeg. Undlader at rapportere til dommeren på hans kampbord inden for **15 minutter** efter kampen er annonceret.