

Règles et réglementations officielles de Carrom

International Carrom Federation (ICF)

Cette édition en ligne présente les **lois ICF de Carrom** dans des chapitres lisibles. Chaque chapitre conserve la rédaction officielle ; Les légendes du **Guide du débutant** expliquent comment ces lois fonctionnent dans le jeu quotidien.

Vous découvrez carrom ?

Carrom est un billard à doigts sur une planche de bois carrée. Deux joueurs (simple) ou quatre (doubles) utilisent un **striker** pour empocher **carrommen** — neuf blancs, neuf noirs et un rouge **Queen** — dans les poches de coin. Vous êtes assis en face de votre adversaire, tirez uniquement depuis votre rectangle de base et jouez à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur efface toute sa couleur.

Selon les règles ICF, les couleurs sont fixées avant la pause (le disjoncteur joue en blanc). Dans les jeux occasionnels, la première pièce empochée décide souvent de votre couleur — voir chapitre 4. Le score du tournoi est de **25 points par partie**, au meilleur des trois parties — et non des règles informelles de 29 points parfois utilisées à la maison.

Sources originales

- [ICF Règlement officiel \(PDF\)](#) — lois faisant autorité utilisées dans ce livre
- [wikiHow – Jouer à Carrom pour les débutants](#) – configuration, jeu et notation en langage simple ; les légendes pour débutants ici s'inspirent de ce guide lorsqu'elles s'alignent sur la loi ICF.

Chapitre 1 — Équipement

Traduit de l'anglais (brouillon IA).

Chaque tournoi commence par l'équipement. Ce chapitre présente les spécifications exactes des pièces, du striker, de la table sur laquelle repose le plateau, de la chaise sur laquelle le joueur est assis, de la poudre utilisée pour garder la surface lisse, des filets qui attrapent les pièces empochées et de l'éclairage au plafond.

Guide du débutant — le plateau et les pièces

Une carte standard **a quatre poches de coin**(chacun avec un filet),**lignes de fautes**sur les côtés, un**cercle**

central pour le Queen, et un plus grand **cercle extérieur** où les pièces sont disposées pour la pause. Chaque joueur dispose d'un rectangle **base** à leur extrémité du plateau — le striker doit y être placé avant chaque tir.

L'ensemble est **9 blancs, 9 noirs, 1 rouge Queen**, plus deux attaquants (un par joueur). Les pièces blanches et noires sont des disques de bois lisses ; le Queen est rouge. Vous utilisez le striker pour glisser vos pièces dans les poches – ne le poussez jamais.

Carrommen

Diamètre

Pas plus que **3,18 cm** et pas moins que **3,02 cm**.

Épaisseur

Entre **0,70 cm** et **0,90 cm**.

Poids

Entre **5,25 g** et **5,50 g**.

Ensemble

9 blancs, 9 noirs, 1 rouge- tous en uniforme.

Le Carrommen utilisé dans le jeu doit être en bois de bonne qualité et de forme circulaire. Le bord doit être rond et uni. Le Carrommen doit avoir un mouvement fluide dans une position plate sur la surface de jeu du Carrom Board lorsqu'il est frappé par un striker de spécifications standard.

Striker

Diamètre

Pas plus que **4,13 cm**.

Poids

Pas plus que **15,00 g**.

Matériel

Tout sauf l'ivoire et le métal. Les gâches sur lesquelles est fixé du métal visible ne sont pas autorisées.

Le Striker doit être lisse et rond. Les motifs gravés décents sur le Striker sont autorisés.

Support ou table

Le support ou la table sur lequel le Carrom Board est placé pour jouer ne doit pas mesurer moins de **63,00 cm** et pas plus de **70,00 cm** de hauteur. Le Carrom Board, une fois placé dessus, ne doit pas être inégal ou tremblant.

Le rembourrage sous le Carrom Board et/ou la table ou le support sur lequel le Carrom Board est placé peut être utilisé pour rendre la surface de jeu plane et ferme autant que possible.

Tabouret ou chaise

Le tabouret ou la chaise sur lequel le joueur s'assoit pour jouer ne doit pas mesurer moins de **40,00 cm** et pas plus de **50,00 cm** de hauteur. La chaise, si elle est utilisée, doit être sans bras.

Poudre

La poudre utilisée doit être de haute qualité pour garder la surface de jeu lisse et sèche. La poudre ne doit pas être mouillée. Des sachets ou des récipients remplis de poudre doivent être utilisés pour répartir la poudre uniformément sur la surface de jeu.

Filets

Les poches seront entièrement recouvertes par le dessous par des filets fixés au bas du Carrom Board. Chaque filet doit avoir la capacité de contenir au moins **10 c/m**.

Lumière

La lumière doit être suspendue ou installée à une hauteur convenable au-dessus du Carrom Board de sorte que, lorsqu'un abat-jour conique ou carré - de préférence en métal - est utilisé, la lumière tombe uniquement sur le Carrom Board, y compris le cadre. L'abat-jour doit être uni, avec la face intérieure entièrement blanche comme neige. L'ampoule utilisée, de préférence blanche transparente, devra être **entre 60 et 100 watts**.

Hébergement des joueurs

La hauteur de la lumière peut être modifiée à la demande d'un joueur afin que la lumière nue ne frappe pas ses yeux.

Chapitre 2 — Définitions et terminologie

Traduit de l'anglais (brouillon IA).

Dans ces lois, sauf s'il y a quoi que ce soit de répugnant au sujet ou au contexte, les termes donnés ci-dessous auront les interprétations suivantes. Lisez ce chapitre une fois et le reste des lois se lit naturellement.

Lois et Carrom Board

Lois

Les lois de Carrom.

Approprié

Conformément aux Lois.

Incorrect

Contrairement aux lois.

GARDERTERM0000

GARDERTERM0000.

GARDERTERM0000

Carromman ou Carrommen.

Structure de correspondance

Conseil

Dès le début d'un tableau, après que l'arbitre ait annoncé *Jouer*, jusqu'à son achèvement lors de l'empochage

du dernier C/m de n'importe quel joueur.

Casser

Le premier coup de planche.

Finition

L'achèvement du conseil d'administration.

Joueur

Un lecteur Carrom.

Tourner

Le droit de grève.

Le Queen, les pièces et le placement

GARDERTERM0000

Le C/m rouge.

Placement

Garder une pénalité et/ou un dû C/m à plat sur la surface de jeu, à l'intérieur du cercle extérieur uniquement, par le joueur autorisé à le faire. Le Queen et tout c/m sauté sont toujours placés par l'arbitre dans le cercle central.

Poche

Mettre un C/m ou un Queen dans une poche par un coup approprié ou inapproprié.

Revêtement

Empocher un de ses propres C/m par un joueur dans le même coup ou immédiatement après que le Queen ait été empoché.

Redevances, pénalités et fautes

Exigible

Empocher le Striker avec ou sans C/m et/ou Queen, et/ou tout c/m en suspens contre le joueur selon le cas.

Peine

Punition pour infraction ou violation des lois.

Pousser

Une secousse ou un mouvement brusque du coude de la main qui joue au lieu de frapper le Striker avec le doigt. Non autorisé.

Coups et tirs

Accident vasculaire cérébral

Frapper le C/m par le Striker, directement ou indirectement.

Tir

Un pair ou un cannon.

GARDERTERM0000

Deux C/m, ou un C/m et Queen, face à la direction générale de la poche avec un espace entre eux.

GARDERTERM0000

Deux C/m, ou un C/m et Queen, face à la direction générale de la poche *ansn'*importe quel espace entre eux.

Pouce

Faire un coup avec le pouce.

Officiels et opposants

Arbitre en chef

Officiel désigné pour administrer, superviser, contrôler et prendre des décisions sur toutes les questions qui lui sont soumises au cours d'un match.

Arbitre

Officiel désigné pour superviser et/ou contrôler un match.

Adversaire (simple)

Le joueur n'a actuellement pas son tour de jouer.

Adversaire (double)

Le joueur assis à gauche et/ou à droite du joueur ayant actuellement son tour de jouer.

Anatomie et lignes

Main

La partie de la main qui joue, depuis les doigts jusqu'au poignet.

Doigt

La partie du côté de l'ongle d'un doigt jusqu'à la deuxième articulation.

Lignes imaginaires

Les lignes tracées en prolongement des flèches entre les Cercles de Base.

Le Chelem

Claquement blanc

Empocher les neuf C/m blancs et le Queen conformément aux lois lors du premier tour de jeu. Aussi appelé *Pause pour finir*.

Empocher tous les C/m noirs restants, avec ou sans le Queen, conformément aux lois du premier tour de jeu.

Note de lecture

Les mots impliquant le singulier doivent inclure le pluriel, et les mots impliquant le masculin doivent également faire référence au féminin.

Chapitre 3 — Configuration et jeu du match

Traduit de l'anglais (brouillon IA).

Avant le premier coup de n'importe quel match, les joueurs prennent place, le tirage au sort a lieu et chaque joueur ou pair reçoit deux planches d'essai. Ce chapitre couvre tout ce qui se passe entre la première annonce de l'arbitre et le moment où le Break est annoncé.

Position assise

27. En **simple**, les joueurs doivent s'asseoir l'un en face de l'autre.

28. En **double**, les partenaires doivent s'asseoir l'un en face de l'autre, occupant les quatre côtés.

29. La position adoptée pour s'asseoir par un joueur avant de prendre son tour de frapper peut être modifiée à tout moment, à condition que la chaise ou le tabouret sur lequel il est assis ne soit pas soulevé, déplacé et/ou dérangé pendant son tour de jeu.

30. a) Pendant le jeu, aucune partie du corps d'un joueur, à l'exception du bras de jeu, ne doit GARDER le touch, le support ou la table sur lequel le C/B est placé.

b) Toutefois, les vêtements, bagues, bracelets et/ou montres portés par un joueur sont exemptés pendant son tour de jeu, mais ceux-ci ne doivent pas GARDER la surface de jeu.

31. L'utilisation de tout matériau pour élever et/ou ajuster la hauteur du siège est autorisée après l'achèvement de la planche uniquement, à condition que la hauteur du siège ainsi surélevé ne dépasse pas **50 cm**.

32. Aucune partie du corps, à l'exception de la main du joueur, ne doit dépasser les lignes imaginaires des flèches.

Guide du débutant — s'asseoir et frapper

En simple, asseyez-vous **juste en face** votre adversaire. En double, les partenaires sont assis l'un en face de l'autre, de sorte que les quatre côtés du plateau sont utilisés. Gardez votre chaise immobile pendant votre tour – seul votre bras de jeu peut passer par-dessus le plateau.

Posez le striker dans votre rectangle de base avant chaque tir. Le striker doit être **feuilleté**, pas poussé. La plupart des débutants utilisent **unpoignée droite** (paume vers le bas, index derrière le striker). **Unpoignée en ciseaux** (de côté, le majeur pointant vers l'avant) est également légal si vous le trouvez plus confortable - voir les règles 34 à 38 pour les limites du coude et du corps.

Comment frapper

La règle fondamentale

Le Striker doit être **frappé** et non **poussé**.

34. Le coup doit être effectué avec le doigt avec ou sans l'appui d'autres doigts.

35. N'importe quelle main peut être utilisée dans le jeu.

36. Pendant l'exécution d'un coup, la main peut GARDER TERM0000 la surface de jeu.

37. a) Pendant l'exécution d'un coup, le coude de la main qui joue ne doit pas entrer dans la surface de jeu ni dépasser les lignes imaginaires de la flèche.

b) La main peut cependant croiser la flèche.

38. a) Pendant l'exécution d'un coup, il n'est pas permis au joueur de prendre appui sur le tabouret, la chaise, le support ou la table du C/B et/ou de maintenir les pieds sur le bord du support ou de la table.

b) Cependant, les mains peuvent reposer sur son corps et les jambes peuvent reposer sur le rebord du tabouret ou de la chaise sur lequel il est assis.

Lancer

39. a) Il y aura un tirage au sort effectué par l'arbitre au début de chaque match. Le tirage au sort se fera par tour de pièce ou en appelant le C/m. Le joueur ou pair qui remporte le tirage au sort aura le **choix de son camp** ou **l'option de frapper en premier**. Si le gagnant décide d'avoir le choix de son camp, il en informera l'arbitre, qui demandera au perdant de s'asseoir en premier.

b) En double, le pair qui remporte le tirage au sort aura l'option comme ci-dessus.

c) Si la pause est choisie par le vainqueur du tirage au sort, le choix du camp appartiendra au perdant et le gagnant devra s'asseoir en premier.

d) Une fois que les perdants se sont assis, ils ne peuvent plus échanger. Cet ordre de séance se poursuivra tout au long du match.

Tableau d'essai

40. Il doit y avoir **deux tableaux d'essai seulement** après le tirage au sort et avant le début du match — un pour chaque joueur ou pair.

Chapitre 4 — La pause et le tour de jeu

Traduit de l'anglais (brouillon IA).

Chaque plateau commence par le Break – le coup d'ouverture qui disperse le groupe de 19 pièces. Ce chapitre explique comment les pièces sont disposées, qui prend le Break, ce qui compte comme un Break valide et comment les tours alternent dans le reste du plateau, du jeu et du match.

Guide du débutant — préparer la pause

Placez le **Queen dans le cercle central**. Disposez les 18 autres pièces en deux anneaux compacts autour d'elle, **alterner noir et blanc**, tous se touchant à l'intérieur du cercle extérieur. La loi ICF précise également un **"Y" de trois pièces blanches** dans la deuxième rangée — voir la règle 41.

Le joueur qui casse joue **blanc** pour ce tableau ; l'adversaire a du noir. Après que l'arbitre ait appelé *Jouer*, le disjoncteur a **15 secondes** faire grève. Dans le jeu occasionnel, un tirage au sort décide qui casse en premier ; les tours continuent tant que vous empochez vos propres pièces.

Organiser les pièces pour la pause

41. a) Avant la pause, les C/m sont disposés de manière à ce que les **Queen occupent le cercle central** et que le reste des C/m soient placés autour du Queen dans la première rangée, en gardant alternativement les C/m noir et blanc.

Dans la deuxième rangée, trois C/m blancs forment la forme **"Y"**, avec le C/m blanc dans la première rangée. L'espace restant est rempli en plaçant alternativement C/m noir et blanc. Tous les c/m ainsi disposés

doivent être en rond compact, se touchant les uns les autres, à l'intérieur du cercle extérieur. Un joueur peut utiliser ses doigts ou striker pour garder le C/m intact.

b) Le C/m doit être disposé pour la pause avec le moins de perte de temps possible après chaque planche.

Qui casse

42. Le Break est effectué par le joueur qui a choisi de frapper en premier.

43. Le joueur qui doit briser devra avoir le **C/m** blanc pendant ce plateau, laissant le C/m noir à son adversaire. Le Queen doit être le C/m commun.

Ce qui compte comme une pause

44. La rupture est considérée comme effectuée si le Striker touche l'un des C/m, même légèrement.

45. a) La pause n'est **pas** considérée comme effectuée si aucun C/m n'est touché par le Striker lors de son exécution habituelle ou de son saut. Un maximum de **deux chances supplémentaires** sera accordé.

b) Si après le nombre de chances autorisé, aucun C/m n'est touché, le droit de Break est perdu. Le tour passe à l'adversaire, qui disposera du noir C/m pour jouer. Aucun réarrangement du C/m ne sera autorisé. Cette condition prévaut jusqu'à ce que la rupture soit effectuée.

c) Si un joueur, dans sa tentative de break, joue un coup inapproprié ou empoche son striker sans toucher aucun des c/m, il perd son tour. Cependant, une redevance ou une pénalité ne sera **pas** applicable.

Quand la pause commence

46. La pause ne doit être prise qu'après que l'arbitre a annoncé **Play**, et le coup doit être joué dans les **15 secondes** suivant cet appel. Le jeu est réputé avoir commencé à partir du moment où l'arbitre annonce *Play*.

Ne saute pas le pistolet

Si la pause est faite *avant* l'arbitre annonce Play, tous les C/m et/ou Queen empochés doivent être retirés pour être placés et une faute est déclarée. Le joueur perd son tour.

Tour de jeu

48. Tant qu'un joueur empoche son propre C/m et/ou Queen conformément aux Lois, son tour continue. Sinon, il passe à l'adversaire.

49. a) L'ordre de rupture à travers les jeux :

- **Premier jeu** — le joueur qui a choisi de casser le premier plateau aura le C/m blanc. Le tour de briser se déroule alternativement au cours de la partie.
- **Deuxième partie** — le joueur qui n'a pas eu le premier tour pour briser lors de la première partie aura son tour en premier.
- **Troisième partie** — le tour de briser passe au premier joueur.

b) En double, le tour passe au joueur assis à **droite** du joueur qui a eu son tour.

50. Un joueur ne doit pas mettre plus de **15 secondes** pour exécuter un coup. Le chronomètre démarre au moment où le C/m, le Queen ou le Striker s'immobilise et le striker est récupéré par l'adversaire, ou après avoir respecté le temps limite pour placer le C/m et/ou avoir renoncé à la pénalité ou au C/m, le cas échéant.

51. Si le tour est profité par un joueur qui joue **hors tour**, avant que l'arbitre puisse contrôler, il perd le plateau du nombre de C/m et Queen comme l'était le C/B au moment du premier coup hors tour. Si ce qui précède reste inaperçu par l'arbitre ou l'adversaire jusqu'à ce que le coup suivant soit joué, le tour sera autorisé et le tour suivant se déroulera conformément aux lois.

Chapitre 5 — Score et changement de côté

Traduit de l'anglais (brouillon IA).

Carrom se joue en matchs de trois matchs. Chaque jeu est une séquence de plateaux. Chaque tableau vaut des points, et le premier à 25 points (ou celui qui mène après huit tableaux) remporte la partie. Ce chapitre est la référence en matière de notation.

Guide du débutant : comment fonctionne la notation

Lorsque vous effacez d'abord toutes vos pièces, vous **gagner le tableau**. Vos points pour ce plateau sont

égaux au nombre de pièces de monnaie de votre adversaire encore sur le plateau (chacune valant **1 point**). Si

vous avez également empoché et **couvert** le Queen tout en remportant le tableau, ajoutez **3 points**

supplémentaires - mais seulement tant que votre total cumulé dans le jeu est **21 ou moins** (Règle 54).

Un plein jeu est gagné à **25 points** ou après **huit planches**, selon la première éventualité. UN **correspondre** est

le meilleur des trois jeux. Les guides informels jouent parfois jusqu'à 29 points ; le tournoi et le jeu ICF en

utilisent 25.

Valeurs en points

Pièce de monnaie	Points
------------------	--------

Chaque C/m	1 point
------------	----------------

GARDERTERM0000 **3 points** (*jusqu'à 21 points inclus seulement*)

52. a) Le joueur qui finit d'empocher tous ses C/m en premier **gagne le plateau.**

53. a) Le numéro de C/m de l'adversaire sur le C/B sera le nombre de points gagnés par ce joueur dans ce tableau.

b) Le joueur a le droit d'être crédité de la valeur du Queen, **uniquement s'il remporte le plateau.**

c) Le joueur qui perd le plateau n'est pas crédité de la valeur du Queen, même s'il a empoché et recouvert le Queen.

Seuil Queen

Le joueur perd l'avantage d'obtenir le crédit de 3 points supplémentaires pour avoir parcouru le Queen une fois qu'il a atteint un score de **22 points** (Règle 54).

55. Le nombre maximum de points pouvant être marqués dans un tableau est de **12** seulement. Toute due et/ou pénalité C/m sera automatiquement radiée.

Durée du jeu

56. a) Un jeu doit comporter **25 points ou huit plateaux**. Le joueur qui atteint 25 points en premier, ou qui mène à la fin du huitième plateau, remporte la partie.

b) Jusqu'aux pré-quarts de finale inclus, chaque match est décidé sur la base de **huit échiquiers**. Si le score est égal à la fin du huitième plateau, un **tableau supplémentaire** est joué. Avant le tableau supplémentaire, il y aura un tirage au sort pour choisir uniquement la pause.

57. Tous les matchs seront décidés par le **meilleur des trois matchs**.

Changement de côté

Formater

Quand les côtés changent

Célibataires Direction opposée à la fin de chaque partie

Doubles Côté droit suivant à la fin de chaque partie

60. a) Lors du **troisième match** pour les matchs jusqu'aux pré-quarts de finale inclus, les équipes changent après le quatrième échiquier ou après qu'un joueur ou pair ait marqué **13 points** — selon la première éventualité.

b) À partir des **quarts de finale**, les équipes ne changent qu'après que 13 points ont été marqués par un joueur ou pair.

c) Si le changement de côté reste inaperçu par l'arbitre ou par tout joueur, il a lieu au fur et à mesure qu'il est remarqué - mais après la fin de ce tableau particulier.

61. Les joueurs ne doivent pas mettre plus de **deux minutes** pour changer de côté.

Chapitre 6 — Fautes, par-dessus bord et pénalités

Traduit de l'anglais (brouillon IA).

C'est le chapitre le plus long des Lois. Il couvre ce qui compte comme une faute, ce qui se passe lorsque les pièces quittent la surface de jeu et le système élaboré de pièces de cotisation et de pénalité. Si jamais un conseil d'administration devient controversé, la réponse se trouve presque toujours dans ce chapitre.

Faute

62. Tout acte de violation des lois — ou tout ce qui est fait contrairement à ce qui est stipulé ou implicite dans ces lois — sera largement classé comme une faute. Deux types de fautes sont reconnus :

Faute technique

Engagé *avant* le premier coup du tour du joueur, ou par le joueur actuellement *ne pas avoir* son tour. Peine: **un**

C/m du délinquant est amené à être placé. Le tour continue.

Faute

Commis pendant ou après le premier coup du tour du joueur. Peine: **un C/m** est sorti pour être placé, et le **tour est perdu.**

Guide du débutant — fautes courantes

La plupart des fautes quotidiennes vous coûtent cher **une pièce est revenue au plateau** et **vous perdez ton tour:**

- Empocher le **GARDER TERM 0000**, ou faire tomber le striker ou n'importe quelle pièce du plateau
- Empocher une **pièce de monnaie de l'adversaire** — si vous aviez couvert le Queen, il est également restitué
- Empocher votre **dernière pièce avant le Queen** est empoché et couvert — deux pièces reviennent
- Toucher une pièce autre que le striker avec votre main pendant un coup

UNE **faute technique** (avant votre coup, ou quand ce n'est pas votre tour) fait également sortir une pièce, mais vous gardez votre tour. Voir les règles 62 à 64 pour la liste complète.

64. b) Lors de l'empochage du C/m et/ou du Queen, si une faute est commise, le nombre de C/m et/ou Queen empoché avec un C/m supplémentaire sera sorti pour être placé et le tour du joueur sera perdu.

C/m Par-dessus bord

Lorsque des pièces ou le Queen sautent de la surface de jeu, l'arbitre les restitue selon une priorité précise.

65. a) Un C/m et/ou Queen sauté est placé par l'arbitre dans le **cercle central**, si l'espace le permet — en le couvrant entièrement ou dans la mesure du possible.

b) **Si le Queen et un c/m sautent dans le même coup** — le Queen est placé en premier ; le c/m sauté est placé en contact avec le Queen, dans la direction opposée au joueur en cours de tour.

c) **Si le c/m blanc et le noir sautent dans le même coup** — la préférence est donnée à placer le c/m du joueur qui a effectué ce coup en premier ; l'autre c/m est placé en contact avec le premier c/m comme en 65(b).

d) **Si plus de 2 c/m sautent dans le même coup** — les 2 premiers sont placés selon 65(b) et 65(c). Les autres sont placés en contact avec les 2 premiers, dans la mesure du possible.

66. a) Si c/m et/ou Queen sautent et retombent sur la surface de jeu, ils sont placés par l'arbitre dans le cercle central. Tout c/m perturbé est corrigé par l'arbitre à sa discrétion.

b) Cependant, si c/m retombe sur la surface de jeu après avoir heurté **l'abat-jour, l'ampoule ou les**

luminaires, le déplacement est considéré comme naturel. Le c/m perturbé ne doit pas être réorganisé.

C/m Roulement et chevauchement

67. Si un c/m et/ou un Queen se trouve sur son bord, il doit pouvoir rester tel quel.

68. Si deux C/m et/ou Queen se chevauchent, ils ne doivent pas être perturbés.

69. a) Si le Striker repose sur c/m et/ou Queen, le Striker est retiré sans les perturber. En cas de perturbation, la position initiale est rétablie par l'arbitre dans la mesure du possible.

b) Si cela se produit à l'embouchure d'une poche et que, lors du retrait du Striker, le C/m et/ou le Queen perdent leur centre de gravité et tombent dans la poche, ils sont **considérés comme empochés**.

70. a) Si C/m et/ou Queen reposent **sur** le Striker, le Striker est retiré par l'arbitre en soulevant le C/m et/ou le Queen et en les remplaçant là où ils reposeraient si le Striker n'était pas là.

b) Si à l'embouchure d'une poche et, lors du retrait du C/m/Queen, le Striker perd son centre de gravité et tombe dans la poche, le Striker est réputé empoché et un Due est déclaré.

71. Si un C/m reposant dangereusement à l'embouchure de la poche tombe effectivement dans la poche pour quelque raison que ce soit, il sera considéré comme ayant été correctement empoché.

Cotisations et pénalités

Le système Due gère ce qui se passe lorsqu'un joueur empoché le Striker ou empoché des pièces de manière inappropriée. La règle générale : un coup correct qui tourne mal coûte **une pièce** (un Due) ; un coup inapproprié coûte **deux pièces** (Dû + Pénalité).

Empocher le Striker

Situation	Type de course	Conséquence
Striker seul	Bon	Tour perdu, 1 C/m retiré comme Due
Striker seul	Inapproprié	Tour perdu, 2 C/m retiré (Dû + Pénalité)
Striker + propre C/m	Bon	C/m en poche + 1 C/m dû pour placement ; tour continue
Striker + C/m de l'adversaire	Bon	Le C/m de l'adversaire reste empoché ; 1 dû sortie ; tour perdu

Situation	Type de course	Conséquence
Striker + propre + adversaire C/m	Bon	Posséder C/m + 1 Due sorti ; tour continue
Posséder C/m empoché	Inapproprié	C/m + Pénalité C/m éliminé ; tour perdu
Posséder C/m + Striker	Inapproprié	C/m + 2 C/m (Échu + Pénalité) sorti ; tour perdu
C/m de l'adversaire empoché	Inapproprié	Reste en poche ; Pénalité C/m éliminée ; tour perdu

72. c) Si une due/pénalité devient payable avant que l'un des C/m du joueur n'ait été empoché, il reste impayé et est retiré dès qu'il est disponible.

Placer les pièces dues et de pénalité

78. a) Le dû ou la pénalité C/m doit être retiré pour être placé immédiatement après avoir été disponible - mais seulement après la fin du coup (bien que cela puisse être pendant le tour du même joueur).

b) **En double** — le Due et/ou la pénalité C/m est toujours retiré pour être placé par le joueur assis à **droite** du joueur qui a son tour. Exception : si le joueur empoche le C/m de l'adversaire et que la Due/Penalty devient disponible, le joueur retire lui-même le C/m pour le placer.

79. Si un dû/pénalité est disponible pour être placé mais qu'il n'y a pas assez d'espace, le joueur est autorisé à le placer immédiatement après que l'espace soit disponible.

80. Si de l'espace est disponible mais que le joueur ne souhaite pas risquer une faute, il perd sa chance de placer et son droit à placer des stands est perdu.

84. a) **Le placement est considéré comme terminé** une fois le doigt retiré du C/m, à condition que le C/m se trouve à l'intérieur du cercle extérieur.

b) Tenir un autre C/m ou le striker pendant le placement n'est **pas autorisé**.

85. Si un joueur place ou éloigne la due/pénalité du cercle extérieur, il lui est demandé de la placer à l'intérieur. Une faute est déclarée.

86. Le placement ne doit perturber aucun autre C/m ou le Queen. Si c'est le cas, l'arbitre les replace dans leur position d'origine et une faute est déclarée.

Renoncez au dû

Un joueur peut choisir de renoncer au dû et/ou à la pénalité. C/mau **total seulement**, pas partiellement. La décision doit être communiquée à l'arbitre dans les **15 secondes**, faute de quoi le droit de place est perdu (Règle 87).

88. a) Le délai pour placer une Due/Penalty C/m est de **15 secondes** après l'annonce de l'arbitre.

b) Si le placement n'est pas terminé dans le délai imparti, le C/m déjà placé peut être ordonné d'être retiré et une faute déclarée contre le contrevenant.

89. a) Due et pénalité C/m **ne peuvent pas être compensées les unes avec les autres**.

b) La pénalité et la pénalité C/m ne doivent pas être placées sur le cercle central en totalité ou en partie. S'il est placé, le joueur est invité à rectifier. Une faute est déclarée.

90. En double, un joueur ne doit pas retirer la pénalité/Due C/m pour son partenaire. Si son partenaire ne trouve pas le C/m requis dans les poches adjacentes, il demandera à l'arbitre de lui fournir la couleur et le numéro corrects.

91. Au cours du déroulement du plateau, si un joueur **se lève du siège** pendant le tour de son adversaire, pour quelque raison que ce soit, il perd le plateau du nombre de ses C/m et/ou Queen posés sur le plateau. Si le score de l'adversaire est de 22 ou plus, il perd uniquement du nombre C/m.

Chapitre 7 — Le Queen

Traduit de l'anglais (brouillon IA).

Le Queen est la pièce rouge au centre du plateau et la pièce maîtresse de la stratégie carrom. Elle vaut 3 points, mais seulement si elle est "couverte" par l'une de vos propres pièces sur le même coup ou sur le coup suivant. Ce chapitre couvre toutes les situations impliquant le Queen.

Poche et couverture

La règle de couverture

Un joueur ne peut empocher le Queen qu'après qu'au moins un de ses propres C/m ait déjà été empoché.

À **couverture** le Queen, il doit empocher un de ses propres C/m dans le même coup ou dans le coup immédiatement suivant.

Si vous empochez le Queen **avant** n'importe laquelle de vos propres pièces, ou sans la couvrir au coup

suivant, le Queen est retiré et placé au centre - vous perdez votre tour. Un tableau ne peut pas se terminer tant que le Queen est toujours sur la table ; elle doit être empochée et couverte par le gagnant.

93. Le Queen doit être placé par l'arbitre uniquement dans le cercle central. Si un plan est automatiquement formé lors de son placement, il ne peut pas être modifié.

94. Si le Cercle Central est partiellement ou totalement recouvert par un autre C/m, le Queen est placé de manière à occuper la majeure partie de la partie découverte, ou dans n'importe quelle position adjacente au Cercle Central de telle manière qu'il ne soit pas facile pour le joueur d'avoir son tour d'empocher. **La décision de placement de l'arbitre est définitive.**

95. a) Si le Queen est empoché avant l'un des C/m du joueur, le Queen est retiré pour être placé et le joueur perd son tour.

b) Si le Queen est empoché alors qu'il y a un Due contre le joueur, le Queen est retiré pour être placé et le joueur perd son tour.

c) **Cependant**, si après la récupération du Due/Penalty, les neuf C/m du joueur sont toujours sur le C/B, il a le droit d'empocher et de couvrir le Queen.

d) Si, à la pause ou lors d'un coup ultérieur, alors que les neuf C/m sont sur le C/B, le Queen est empoché avec le Striker, le Queen est retiré pour être placé et un dû est déclaré. Le joueur perd son tour.

96. Si le Queen est empoché par un coup et n'est pas couvert, le Queen est retiré pour être placé. S'il n'est pas remarqué par l'arbitre ou l'adversaire avant que le coup suivant ne soit joué, le Queen est enregistré comme étant correctement couvert.

97. a) **Queen + un de vos C/m empochés ensemble** — le Queen est considéré comme couvert.

b) Cependant, à la pause (ou à n'importe quel coup lorsque vos neuf C/m sont sur le C/B), si **un seul** de votre C/m et du Queen sont empochés ensemble, vous devez toujours couvrir. Si **plus d'un** de votre C/m et du Queen sont empochés ensemble, le Queen est considéré comme couvert.

Quand Queen et Striker se rencontrent

Les situations les plus sujettes aux erreurs : le joueur empoche le Queen avec le Striker, et/ou avec un ou plusieurs C/m. Voici la matrice.

Empoché ensemble	Type de course	GARDERTERM0004	Pénalité	Tourner
GARDERTERM0005 + GARDERTERM0000	Bon	Sorti pour être placé	+1 GARDERTERM0009	Continue
GARDERTERM0006 + GARDERTERM0001	Inapproprié	Sorti pour être placé	+2 GARDERTERM0010	Perdu
Queen + propre C/m + Striker	Bon	Sorti pour le placement	+1 dû C/m	Continue
Queen + propre C/m + Striker	Inapproprié	Sorti pour le placement	+2 C/m (Dû + Pénalité)	Perdu

100. a) Tout en couvrant le Queen, si le Striker seul est empoché par un coup approprié — le Queen est retiré pour être placé, un C/m est retiré comme dû, le tour est perdu.

b) Idem, par un coup inapproprié — Queen retiré pour le placement, **deux** C/m retiré (Due + Penalty), le tour est perdu.

101. a) Tout en couvrant le Queen par un coup approprié, si le joueur empoche le Striker avec son propre C/m, le C/m est retiré plus 1 dû. Le joueur **continue** son tour. Si, lors du coup suivant, aucun C/m n'est empoché, le Queen n'est **pas** considéré comme couvert et est retiré pour être placé.

b) Idem, par un coup inapproprié — C/m + 2 (Due + Penalty) out ; devenir **perdu** ; Queen retiré par l'arbitre.

Scénarios de fin de partie

Les 13 règles restantes (102 à 114) couvrent les cas extrêmes où le dernier C/m de l'un ou l'autre joueur, le Queen et le Striker interagissent tous. Le principe est cohérent : un coup *bon* marque ou perd de la **valeur indiquée sur le tableau** (C/m + Queen si applicable) ; un coup *impropre* déclenche une pénalité supplémentaire en plus.

102. Le joueur empoche son dernier C/m et le dernier C/m de l'adversaire tout en couvrant le Queen :

- Correct : il gagne par 3 points (1 point si à 22+).
- Incorrect : l'adversaire gagne par 3 points (1 s'il est à 22+). Un point supplémentaire si demandé.

103. Le joueur empoche uniquement le dernier C/m de l'adversaire tout en couvrant le Queen :

- Propre : il perd du nombre de son C/m sur le C/B plus les points du Queen (ou juste par le C/m si adversaire à 22+).

- Inapproprié : idem, plus un point supplémentaire à l'adversaire si demandé.

104. Queen + votre dernier C/m + le dernier C/m de l'adversaire empoché ensemble :

- Propre : le joueur gagne par 3 points (1 s'il est à 22+).
- Incorrect : l'adversaire gagne par 3 points (1 s'il est à 22+), plus un supplémentaire s'il est demandé.

105. Posséder le dernier C/m + le dernier C/m de l'adversaire ensemble, Queen toujours sur le C/B :

l'adversaire gagne par 3 points (1 s'il est à 22+) quel que soit le type de coup. Incorrect ajoute un point supplémentaire si demandé.

106. Dernier C/m de l'adversaire seul, Queen toujours sur le C/B : le joueur perd par son C/m sur le plateau + valeur Queen (ou juste par C/m si adversaire à 22+). Incorrect ajoute un point supplémentaire si demandé.

107. Le joueur empoche son dernier C/m, laisse le Queen sur le C/B : le joueur perd de 3 points (1 si adversaire à 22+). Incorrect en ajoute un si demandé.

108. Possède le dernier C/m + Striker, Queen toujours sur le C/B : perd de 3 points (1 si adversaire à 22+). Incorrect : l'adversaire obtient 2 supplémentaires s'il le demande.

109. Queen + son dernier C/m + le dernier C/m de l'adversaire + Striker, le tout : le joueur perd de 3 points (1 si adversaire à 22+). Coup approprié : +1 supplémentaire si demandé. Incorrect : +2 supplémentaires si demandé.

110. Posséder le dernier C/m + le dernier C/m de l'adversaire + Striker, Queen déjà couvert par le joueur : perdre de 1 point. Propre : +1 supplémentaire si demandé. Incorrect : +2 supplémentaires si demandé.

111. Le dernier C/m + Striker de l'adversaire quitte Queen sur C/B : perd par C/m à bord + Queen (ou juste par C/m si à 22+). Correct : +1 pour le Striker si demandé. Impropre : +2 si demandé.

112. Posséder le dernier C/m + le dernier C/m de l'adversaire + Striker, Queen déjà couvert par l'adversaire : le joueur perd de 3 points (obtient 1 si l'adversaire a 22+). Propre : +1 supplémentaire si demandé. Impropre : +2 si demandé.

Règles finales Queen

113. Si le Queen repose dangereusement à l'embouchure d'une poche et tombe effectivement pour une raison quelconque, il est considéré comme ayant été (dûment) empoché.

114. Un joueur **ne doit pas utiliser un C/m dû ou pénalisé pour effectuer un tir avec le Queen.** S'il est

utilisé, l'arbitre lui demande de rectifier. Une faute est déclarée.

Chapitre 8 — Règles générales et défaite en match

Traduit de l'anglais (brouillon IA).

Les autres lois — couvrant les changements d'équipement pendant un match, le timing, l'étiquette de la poudreuse et les infractions qui peuvent coûter à un joueur tout le match.

Équipement pendant le jeu

115. Un trait doit être pris au moyen d'un **Striker uniquement**. Le Striker est apporté par le joueur et certifié par l'arbitre en chef ou l'arbitre avant le jeu.

116. Pendant qu'il exécute un coup, si le Striker saute par-dessus le C/B, le tour du joueur continue s'il empoche son propre C/m et/ou Queen dans ce coup.

117. Un nouveau Striker modifié, dûment approuvé par l'arbitre en chef ou l'arbitre, est autorisé dans un match **une fois le tableau particulier terminé**. Si le Striker est endommagé au milieu du panneau, il peut être changé **uniquement après la fin de cette course particulière**.

118. a) Une fois définie, la position du C/B ne doit pas être modifiée au milieu du match.

b) La seule autorité pour apporter des modifications après examen, suite à un appel d'un joueur, appartient à l'arbitre.

119. Le C/B, la table ou le support sur lequel le C/B est placé ne peuvent être modifiés qu'après la réalisation d'un tableau. La seule autorité pour décider de l'état du C/B, du support ou de la table appartient à l'arbitre.

120. Tout C/m endommagé, en cas de appel pour remplacement, doit être remplacé par l'arbitre dans la position d'origine du C/m endommagé dans la mesure du possible.

Délai et appels

121. a) Le décompte du temps **s'arrête** lorsqu'il y a un appel à l'arbitre pendant le jeu. Le jeu ne doit pas continuer à moins que l'arbitre n'ait ordonné *Jouer*.

b) Le joueur qui enfreint cela perd tout le plateau du numéro de son C/m sur le C/B avec les points du Queen (s'il est sur le C/B).

Poudre

Règles de poudre

La poudre doit être appliquée uniformément par le joueur ayant le tour, avant la pause – ni excessive ni peu.

122. b)

- (i) La poudre ne doit **pas** être appliquée ou retirée après que l'arbitre a annoncé *Play*.
 - (ii) Toute tentative délibérée d'enlever ou d'essuyer la poudre de la surface de jeu n'est **pas** autorisée.
 - (iii) L'élimination de la poudre par soufflage, essuyage ou de toute autre manière n'est **pas** autorisée.
- Toute infraction ci-dessus est une faute.

c) Cependant, **l'excès de poudre** le long des lignes de base et des cercles de base du joueur peut être retiré pendant son tour - en utilisant uniquement le Striker.

d) L'arbitre a le droit de contrôler l'application uniforme de la poudre.

e) L'arbitre doit être demandé pour enlever la poussière, les insectes, etc.

Coups, timing et score

123. Une course est considérée comme terminée seulement après l'arrêt du Striker, du C/m et/ou du Queen perturbé par le Striker. Le Striker doit être immédiatement retiré du C/B par le joueur. L'arbitre peut aider sur demande.

124. a) Tant qu'un joueur empoche son propre C/m et/ou Queen, le décompte du temps commence dès que le coup est terminé.

b) Lorsqu'un joueur ne parvient pas à empocher son C/m, le décompte du temps pour l'adversaire ne commence qu'après que le Striker ait été retiré.

c) Un joueur ne doit pas effectuer le coup avant que l'adversaire n'ait récupéré son Striker du C/B.

125. a) Lorsqu'un joueur empoche le C/m de son adversaire sciemment ou inconsciemment, l'arbitre arrête le joueur.

b) S'il passe inaperçu, le C/m est considéré comme correctement empoché. Le tour est perdu au fur et à mesure que l'on s'en aperçoit.

126. a) Frapper, tapoter ou déranger le C/B volontairement ou non est une faute.

b) Si cela est fait de telle manière que le réarrangement du C/m devient impossible, le contrevenant perd

la totalité du tableau par son C/m sur le C/B avec les points du Queen.

127. a) Un coup est considéré comme effectué si le Striker glisse, quittant une ligne de base ou un cercle de base, qu'il ait touché ou non un C/m.

b) Si le Striker glisse mais ne quitte aucune ligne/cercle de base ou ne déplace aucun C/m, aucun coup n'est considéré comme effectué.

128. Un joueur ne peut connaître le score auprès de l'arbitre que pendant son tour.

129. Un joueur ne doit pas distraire l'attention de l'adversaire par quelque acte que ce soit.

Striker Position

130. a) Le Striker doit GARDER **les deux lignes de base** lors d'un coup.

b) Si le trait est effectué à partir du cercle de base, le Striker doit couvrir entièrement le cercle de base mais **ne doit pas touch la flèche**.

Communication

131. En double, lors d'un Board, les partenaires ne peuvent **pas** parler ou communiquer par gestes. Toute violation est une faute.

132. Les joueurs ne doivent pas parler aux spectateurs pendant un match sans la permission de l'arbitre.

133. Un joueur ne doit tenir aucun objet solide dans aucune de ses mains, à l'exception du Striker, pendant son tour.

134. C/m et Queen ne doivent **pas être déplacés ou dérangés** après la pause, sauf par le biais d'un coup. S'il est touché, la position est rétablie par l'arbitre et une faute est déclarée.

135. La course du Striker ne doit **pas être testée** sur la surface de jeu lors d'un Board.

136. a) Le joueur ne doit pas garder son Striker sur le cadre ou dans la poche pendant le jeu.

b) Le Striker peut être placé près de ses lignes de base tout en plaçant un C/m dû ou pénalisé.

Relecture du tableau et procédure

137. Si les joueurs passent leur tour consécutivement **3 fois chacun**, ce plateau est annulé et rejoué.

138. Il doit y avoir un intervalle de **10 minutes** entre le deuxième et le troisième match.

139. Un joueur peut concéder un jeu et/ou un match à tout moment.

140. En cas de circonstances imprévues indépendantes de la volonté de l'arbitre, ce tableau est rejoué.

141. Si un C/m est endommagé par un accident vasculaire cérébral, la position de la plus grande partie du C/m endommagé est prise en compte à toutes fins ; la décision de l'arbitre est définitive.

142. Si un C/m se trouve sur les lignes de base ou les cercles de base empêchant un joueur de jouer un coup faute d'espace, ce tableau est rejoué.

Perte de la partie entière

Raisons pour perdre tout le match

La règle 143 énumère neuf manquements à la conduite suffisamment graves pour qu'un joueur perde purement et simplement le match, et pas seulement l'échiquier.

143. Un joueur perdra tout le match pour tout acte d'indiscipline et/ou pour :

- un. Quitte la zone du plateau de match (10 pieds carrés) pendant le jeu sans la permission de l'arbitre.
- b. Ne respecte pas le délai imparti pour le reste du jeu décisif.
- c. Refuse de se conformer à la décision de l'arbitre et/ou de l'arbitre en chef.
- d. Prononce des remarques insultantes contre l'arbitre, l'arbitre en chef ou les autorités — avant, pendant ou immédiatement après le match.
- e. Fume ou sent mauvais pendant qu'il joue en raison de boissons enivrantes et/ou est sous l'influence de drogues.
- f. Joue avec un Striker non certifié.
- g. Interrompt le jeu pendant un match sans la permission de l'arbitre.
- h. Dérange ou distrait l'adversaire plus de deux fois, malgré l'avertissement de l'arbitre.
- je. Ne se présente pas à l'arbitre lors de son tableau de match dans les **15 minutes** après l'annonce du match.