

Regole e regolamenti ufficiali Carrom

International Carrom Federation (ICF)

Questa edizione online presenta le **ICF Leggi di Carrom** in capitoli leggibili. Ogni capitolo mantiene la formulazione ufficiale; I richiami della **Guida per principianti** spiegano come funzionano queste leggi nel gioco quotidiano.

Nuovo su carrom?

Carrom è un biliardo da dito su tavola quadrata di legno. Due giocatori (singolo) o quattro (doppio) utilizzano un **striker** per imbucare **carrommen** — nove bianchi, nove neri e uno rosso **Queen** — nelle tasche d'angolo. Ti siedi di fronte al tuo avversario, spari solo dal rettangolo di base e fai a turno finché un giocatore non elimina tutto il suo colore.

Secondo le regole ICF, i colori vengono fissati prima dell'intervallo (chi apre gioca con il bianco). Nei giochi casuali, il primo pezzo imbucato spesso decide il tuo colore – vedi Capitolo 4. Il punteggio del torneo è di **25 punti per partita**, al meglio di tre partite – non le regole informali della casa da 29 punti a volte usate in casa.

Fonti originali

- [Regolamento ufficiale ICF \(PDF\)](#) — leggi autorevoli utilizzate in questo libro
- [wikiHow — Gioca a Carrom per principianti](#) — configurazione, gioco e punteggio in linguaggio semplice; i callout per principianti qui si ispirano a questa guida dove si allinea con la legge ICF

Capitolo 1 — Attrezzatura

Tradotto dall'inglese (bozza AI).

Ogni torneo inizia con l'attrezzatura. Questo capitolo illustra le specifiche esatte delle monete, del striker, del tavolo su cui poggia il tabellone, della sedia su cui si siede il giocatore, della polvere utilizzata per mantenere la superficie liscia, delle reti che catturano le monete in tasca e della luce sopra la testa.

Guida per principianti: la scacchiera e i pezzi

Una tavola standard ha **quattro tasche angolari** (ciascuno con una rete), **linee falloselungo** i lati, **acerchio centrale** per Queen e uno più grande **cerchio esterno** dove sono sistemate le monete per la pausa. Ogni

giocatore ha un rettangolo**base** alla loro estremità del tabellone: il striker deve essere posizionato lì prima di ogni tiro.

L'insieme è **9 bianchi, 9 neri, 1 rosso Queen**, più due attaccanti (uno per giocatore). I pezzi bianchi e neri sono dischi di legno lisci; il Queen è rosso. Usi striker per mettere i tuoi pezzi nelle tasche, non spingerlo mai.

Carrommen

Diametro

Non più di **3,18 cm** e non meno di **3,02 cm**.

Spessore

Fra **0,70 cm** e **0,90 cm**.

Peso

Fra **5,25 g** e **5,50 g**.

Impostato

9 bianchi, 9 neri, 1 rosso- tutto uniforme.

Il Carrommen utilizzato nel gioco deve essere di legno di buona qualità e di forma circolare. Il bordo dovrà essere rotondo e liscio. Il Carrommen deve avere un movimento fluido in posizione piana sulla superficie di gioco del Carrom Board quando viene colpito da un striker con specifiche standard.

Striker

Diametro

Non più di **4,13 cm**.

Peso

Non più di **15,00 gr**.

Materiale

Tutto tranne avorio e metallo. Non sono ammessi incontri con metallo a vista fissato su di essi.

Il Striker dovrà essere liscio e rotondo. Sono ammessi disegni decenti incisi sul Striker.

Supporto o tavolo

Il supporto o il tavolo su cui è posizionato il Carrom Board per il gioco non deve essere inferiore a **63,00 cm** e non superiore a **70,00 cm** di altezza. Il Carrom Board, una volta posizionato su di esso, non deve essere irregolare o traballante.

L'imbottitura sotto il Carrom Board e/o il tavolo o il supporto su cui è posizionato il Carrom Board può essere utilizzata per rendere la superficie di gioco piana e solida il più possibile.

Sgabello o sedia

Lo sgabello o la sedia su cui si siede il giocatore per giocare non deve essere inferiore a **40,00 cm** e non superiore a **50,00 cm** di altezza. La sedia, se utilizzata, dovrà essere senza braccioli.

Polvere

La polvere utilizzata deve essere di alta qualità per mantenere la superficie di gioco liscia e asciutta. La polvere non deve essere bagnata. Sacchetti o contenitori pieni di polvere devono essere utilizzati per spargere uniformemente la polvere sulla superficie di gioco.

Reti

Le tasche dovranno essere completamente coperte dal basso da reti fissate sul fondo del Carrom Board. Ciascuna rete dovrà avere la capacità di contenere almeno **10 c/m**.

Leggero

La luce deve essere appesa o montata ad un'altezza conveniente sopra il Carrom Board in modo che, quando viene utilizzato un paralume conico o quadrato, preferibilmente in metallo, la luce cada solo sul Carrom Board compreso il telaio. Il paralume dovrà essere tutt'uno con il lato interno completamente di colore bianco neve. La lampadina utilizzata, preferibilmente bianca trasparente, dovrà essere **tra 60 e 100 watt**.

Alloggio dei giocatori

L'altezza della luce può essere modificata su richiesta del giocatore in modo che la luce nuda non colpisca i suoi occhi.

Capitolo 2 — Definizioni e terminologia

Tradotto dall'inglese (bozza AI).

In queste Leggi, a meno che non vi sia nulla di ripugnante rispetto all'oggetto o al contesto, i termini indicati di seguito avranno le seguenti interpretazioni. Leggi questo capitolo una volta e il resto delle Leggi verrà letto in modo naturale.

Leggi e Carrom Board

Legislazione

Le leggi di Carrom.

Corretto

In conformità con le leggi.

Improprio

Contrariamente alle leggi.

C/B

Carrom Board.

C/m

Carromman o Carrommen.

Struttura della corrispondenza

Asse

Dall'inizio del board, dopo la chiamata dell'Arbitro *Giocare*, fino al suo completamento all'imbucare l'ultimo

C/m di qualsiasi giocatore.

Rottura

Il primo colpo di tavola.

Fine

Il completamento del tabellone.

Giocatore

Un giocatore Carrom.

Giro

Il diritto di sciopero.

Queen, monete e posizionamento

Queen

Il C/m rosso.

Posizionamento

Trattenere una penalità e/o il C/m dovuto in una posizione piana sulla superficie di gioco, esclusivamente all'interno del cerchio esterno, da parte del giocatore autorizzato a farlo. Il Queen e qualsiasi c/m saltato vengono sempre posizionati dall'arbitro nel cerchio centrale.

Intascare

Mettere un C/m o Queen in una tasca con un colpo corretto o improprio.

Copertura

Imbucare uno dei propri C/m da parte di un giocatore nello stesso colpo o immediatamente successivo dopo che il Queen è stato imbucato.

Quote, penalità e colpe

Dovuto

Imbucare il Striker con o senza C/m e/o Queen e/o qualsiasi c/m in sospeso contro il giocatore, a seconda dei casi.

Pena

Punizione per infrazione o violazione delle Leggi.

Spingere

Uno scatto o un movimento improvviso del gomito della mano che suona invece di colpire il Striker con il dito. Non consentito.

Colpi e tiri

Colpo

Colpire C/m tramite Striker, direttamente o indirettamente.

Sparo

A pair o cannon.

Pair

Due C/m, o un C/m e Queen, rivolti nella direzione generale della tasca con uno spazio tra di loro.

Cannon

Due C/m, o un C/m e Queen, rivolti nella direzione generale della tasca *senza* qualsiasi spazio tra di loro.

Thumbing

Fare un colpo con il pollice.

Funzionari e avversari

Capo Arbitro

Un ufficiale incaricato di amministrare, supervisionare, controllare e prendere decisioni su tutte le questioni a lui sottoposte nel corso di una partita.

Arbitro

Un ufficiale incaricato di supervisionare e/o controllare una partita.

Avversario (singolo)

Il giocatore attualmente non ha il suo turno di gioco.

Avversario (doppio)

Il giocatore seduto alla sinistra e/o alla destra del giocatore che attualmente ha il suo turno di gioco.

Anatomia e Linee

Mano

La parte della mano che suona dalle dita fino al polso.

Dito

La porzione del lato ungueale di un dito fino alla seconda articolazione.

Linee immaginarie

Le linee tracciate in estensione delle frecce tra i cerchi di base.

Lo Slam

Slam Bianco

Imbucare tutti e nove i C/m bianchi e il Queen come previsto dalle Regole nel primo turno di gioco.

Chiamato anche *Pausa per finire*.

Imbucare tutti i restanti C/m neri, con o senza il Queen, come previsto dalle Regole nel primo turno di gioco.

Nota di lettura

Le parole che implicano il singolare includeranno il plurale, e le parole che implicano il maschile si riferiranno anche al femminile.

Capitolo 3 — Configurazione della partita e gioco

Tradotto dall'inglese (bozza AI).

Prima del primo colpo di qualsiasi incontro, i giocatori prendono posto, viene effettuato il sorteggio e a ciascun giocatore o pair vengono assegnati due tabelloni di prova. Questo capitolo copre tutto ciò che accade tra il primo annuncio dell'arbitro e il momento in cui viene chiamato il Break.

Posizione seduta

27. Nei **singoli** i giocatori si siedono uno di fronte all'altro.

28. Nel **doppio**, i partner devono sedersi uno di fronte all'altro, occupando tutti e quattro i lati.

29. La posizione adottata per sedersi da un giocatore prima di iniziare il suo turno per colpire può essere modificata in qualsiasi momento, a condizione che la sedia o lo sgabello su cui è seduto non venga sollevato, spostato e/o disturbato durante il suo turno di gioco.

30. a) Durante il board nessuna parte del corpo di un giocatore, eccetto il braccio del giocatore, deve touch il Carrom Board, stare in piedi o sul tavolo su cui è posizionato il C/B.

b) Tuttavia, indossare o indumenti, anelli, braccialetti e/o orologi indossati da un giocatore durante il suo turno di gioco, ma questi non dovrebbero touch la superficie di gioco.

31. L'uso di qualsiasi materiale per alzare e/o regolare l'altezza del sedile è consentito solo dopo il completamento della tavola, a condizione che l'altezza del sedile così rialzato non superi i **50 cm**.

32. Nessuna parte del corpo, eccetto la mano del giocatore, dovrà oltrepassare le linee immaginarie delle frecce.

Guida per principianti: sedersi e colpire

Nei single, siediti **direttamente opposto** al tuo avversario. Nel doppio, i partner si siedono uno di fronte all'altro in modo da utilizzare tutti e quattro i lati del tabellone. Mantieni ferma la tua sedia durante il tuo turno: solo il tuo braccio da gioco può raggiungere il tabellone.

Appoggia il striker nel rettangolo di base prima di ogni tiro. Il striker deve essere **sfogliato**, non spinto. La maggior parte dei principianti usa **apresa dritta** (palmo rivolto verso il basso, indice dietro striker).

Un **impugnatura a forbice** (lateralmente, dito medio che scatta in avanti) è anche legale se lo trovi più comodo - vedi le Regole 34-38 per i limiti del gomito e del corpo.

Come colpire

La regola fondamentale

Il Striker sarà **colpito** e non **spinto**.

34. Il colpo deve essere eseguito con il dito con o senza il supporto di altre dita.

35. Nel gioco è possibile utilizzare qualsiasi mano.

36. Mentre si esegue un colpo, la mano può touch toccare la superficie di gioco.

37. a) Durante l'esecuzione di un colpo, il gomito della mano che gioca non deve entrare all'interno della superficie di gioco né estendersi oltre le linee immaginarie della freccia.

b) La mano può, tuttavia, attraversare la freccia.

38. a) Mentre si esegue un colpo, il giocatore non è consentito appoggiarsi allo sgabello o alla sedia, al supporto o al tavolo del C/B e/o tenere le gambe sul bordo del supporto o del tavolo.

b) Tuttavia, le mani possono appoggiarsi sul corpo e le gambe possono appoggiarsi sul bordo dello sgabello o della sedia su cui siede.

Lanciare

39. a) All'inizio di ogni incontro sarà effettuato un sorteggio da parte dell'Arbitro. Il sorteggio avverrà tramite lancio della moneta o tramite chiamata al C/m. Il giocatore o pair che vince il sorteggio avrà la **scelta del lato** o l'**opzione di colpire per primo**. Se il vincitore decide di scegliere la squadra, dovrà comunicarlo all'Arbitro, che ordinerà al perdente di sedersi per primo.

b) Nel doppio, il pair che vince il sorteggio avrà l'opzione come sopra.

c) Se il break viene scelto dal vincitore del sorteggio, la scelta della parte spetterà al perdente e il vincitore dovrà sedersi per primo.

d) Una volta che i perdenti si sono seduti, non possono scambiarsi. Questo ordine di seduta continuerà per tutta la partita.

Scheda di prova

40. Ci saranno **solo due tabelloni di prova** dopo il sorteggio e prima dell'inizio della partita: uno per ciascun giocatore o pair.

Capitolo 4 — La pausa e il turno di gioco

Tradotto dall'inglese (bozza AI).

Ogni tabellone inizia con il Break, il colpo di apertura che disperde il gruppo di 19 monete. Questo capitolo spiega come vengono disposte le monete, chi effettua il Break, cosa conta come un Break valido e come si alternano i turni nel resto del tabellone, nel gioco e nella partita.

Guida per principianti: organizzare la pausa

Posiziona il **Queen nel cerchio centrale**. Disporre le altre 18 monete in due anelli compatti attorno a lei, **alternando bianco e nero**, tutti toccandosi all'interno del cerchio esterno. La legge ICF specifica inoltre a **"Y" di tre monete bianche** in seconda fila - vedi articolo 41.

Gioca il giocatore che rompe **bianco** per quella tavola; l'avversario ha il nero. Dopo la chiamata dell'arbitro *Giocare*, l'interruttore ha **15 secondi** di colpire. Nel gioco casuale, il lancio di una moneta decide chi rompe per primo; i turni continuano finché intaschi le tue monete.

Sistemare le monete per la pausa

41. a) Prima della pausa, i C/m sono disposti in modo tale, in posizione piatta, che il **Queen occuperà il cerchio centrale** e il resto dei C/m sono posizionati attorno al Queen nella prima fila, mantenendo alternativamente il C/m bianco e nero.

Nella seconda fila, tre C/m bianchi formano la forma **"Y"**, con il C/m bianco nella prima fila. Lo spazio rimanente viene riempito posizionando alternativamente C/m bianco e nero. Tutti i c/m così disposti

dovrebbero essere in tondo compatto, toccandosi l'un l'altro, all'interno del Cerchio Esterno. Un giocatore può usare le sue dita o striker per mantenere intatto il C/m.

b) Il C/m dovrebbe essere organizzato per la pausa con la minima perdita di tempo possibile dopo ogni tavola.

Chi rompe

42. Il Break viene effettuato dal giocatore che ha scelto di colpire per primo.

43. Il giocatore che deve rompere avrà il **C/m bianco** durante quel board, lasciando il C/m nero al suo avversario. Il Queen sarà il C/m comune.

Cosa conta come pausa

44. La rottura si considera avvenuta se il Striker tocca uno qualsiasi dei C/m, anche leggermente.

45. a) La pausa **non** viene considerata effettuata se nessun C/m viene toccato dal Striker nella sua corsa normale o saltando fuori. Sarà consentito un massimo di **due ulteriori possibilità**.

b) Se dopo il numero di possibilità consentito nessun C/m viene toccato, il diritto al Break sarà perso. Il turno passa all'avversario, che avrà a disposizione il C/m nero. Non sarà consentita alcuna riorganizzazione del C/m. Questa condizione prevale finché non viene interessata la rottura.

c) Se un giocatore nel tentativo di break gioca un colpo improprio o imbucà il suo striker senza toccare nessuno dei c/m, perde il turno. Tuttavia, una dovuta o una penalità **non** sarà applicabile.

Quando inizia la pausa

46. La pausa sarà eseguita solo dopo che l'Arbitro ha chiamato **Gioco**, e il tiro sarà effettuato entro **15 secondi** da tale chiamata. Il gioco si considera iniziato dal momento in cui l'Arbitro chiama *Gioco*.

Non saltare la pistola

Se viene fatta la pausa *Prima* l'Arbitro chiama Play, tutti i C/m e/o Queen imbucati verranno eliminati per il piazzamento e verrà dichiarato un fallo. Il giocatore perde il turno.

Turno di gioco

48. Finché un giocatore imbucà il proprio C/m e/o Queen in conformità con le Regole, il suo turno continuerà. Altrimenti passa all'avversario.

49. a) Ordine di suddivisione dei giochi:

- **Prima partita** — il giocatore che ha scelto di rompere la prima tavola avrà il C/m bianco. Il turno di break passa alternativamente durante il gioco.
- **Secondo gioco**: il giocatore che non ha avuto il primo turno di interruzione nel primo gioco avrà il suo turno per primo.
- **Terzo gioco** — il turno di rompere passa al primo giocatore.

b) Nel doppio, il turno passa al giocatore seduto alla **destra** del giocatore che aveva il suo turno.

50. Un giocatore non deve impiegare più di **15 secondi** per eseguire un colpo. Il timer parte nel momento in cui il C/m, Queen o Striker si ferma e il striker viene raccolto dall'avversario, o dopo aver osservato il limite di tempo per piazzare C/m e/o rinunciare alla dovuta o penalità C/m, se prevista.

51. Se il turno viene utilizzato da un giocatore che gioca **fuori turno**, prima che l'Arbitro possa controllare, perde il board per il numero di C/m e Queen come erano sul C/B al momento del primo colpo fuori turno. Se quanto sopra rimane inosservato all'Arbitro o all'avversario fino a quando non viene eseguito il colpo successivo, il turno sarà consentito e il turno successivo sarà conforme alle Regole.

Capitolo 5 — Punteggio e cambio di squadra

Tradotto dall'inglese (bozza AI).

Carrom si gioca in partite da tre partite. Ogni gioco è una sequenza di tabelloni. Ogni tabellone vale punti e il primo a raggiungere 25 punti (o chi guida dopo otto tabelloni) vince la partita. Questo capitolo costituisce il riferimento per la contabilità.

Guida per principianti: come funziona il punteggio

Quando elimini prima tutte le tue monete, tu **vinci il tabellone**. I tuoi punti per quel tabellone equivalgono al numero di monete del tuo avversario ancora sul tabellone (ognuna vale **1 punto**). Se anche tu hai intascato **ecoperto** il Queen mentre vinci il tabellone, aggiungi **Altri 3 punti** - ma solo mentre il tuo totale parziale nel gioco è **21 o inferiore** (Regola 54).

Un **pieno gioco** è vinto a **25 punti** dopo **otto tavole**, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

Un **incontro** è al meglio di tre partite. Le guide informali a volte giocano fino a 29 punti; torneo e gioco ICF utilizzano 25.

Valori in punti

Moneta

Punti

Ogni C/m **1 punto**

Queen **3 punti** (*solo fino a 21 punti inclusi*)

52. a) Il giocatore che completa per primo imbucando tutti i suoi C/m **vince il board**.

53. a) Il numero di C/m dell'avversario sul C/B corrisponderà ai punti guadagnati da quel giocatore in quel tabellone.

b) Il giocatore ha diritto ad essere accreditato del valore del Queen, **solo se vince il board**.

c) Al giocatore che perde il board non viene accreditato il valore del Queen, anche se ha imbucato e coperto il Queen.

Soglia Queen

Il giocatore perde il vantaggio di ottenere il credito di ulteriori 3 punti per la copertura del Queen una volta raggiunto un punteggio di **22 punti** (Regola 54).

55. Il numero massimo di punti che possono essere segnati in un tabellone è solo **12**. Eventuali debiti e/o penalità C/m verranno automaticamente stornati.

Durata del gioco

56. a) Una partita deve essere di **25 punti o otto board**. Vince la partita il giocatore che per primo raggiunge i 25 punti, o che è in vantaggio alla conclusione dell'ottavo tabellone.

b) Fino ai pre-quarti di finale inclusi, ogni partita viene decisa sulla base di **otto tabelloni**. Se il punteggio è pari alla fine dell'ottavo board, viene giocato un **tabellone extra**. Prima del tabellone extra, ci sarà un sorteggio per scegliere solo il break.

57. Tutte le partite verranno decise al **migliore delle tre partite**.

Cambio di lato

Formato

Quando le parti cambiano

Single Direzione opposta alla conclusione di ogni partita

Doppio Il lato destro successivo alla conclusione di ogni partita

60. a) Nella **terza partita** per le partite fino ai pre-quarti di finale inclusi, le squadre cambiano dopo il quarto tabellone o dopo che qualsiasi giocatore o pair ha segnato **13 punti**, a seconda di quale evento si verifica per primo.

b) Dai **quarti di finale in poi**, le squadre cambiano solo dopo che 13 punti sono stati segnati da qualsiasi giocatore o pair.

c) Se il cambio di lato rimane inosservato all'Arbitro o a qualsiasi giocatore, avviene come e quando notato, ma dopo il completamento di quel particolare tabellone.

61. I giocatori non dovranno impiegare più di **due minuti** per cambiare squadra.

Capitolo 6 — Falli, fuoribordo e penalità

Tradotto dall'inglese (bozza AI).

Questo è il capitolo più lungo delle Leggi. Copre ciò che conta come fallo, cosa succede quando le monete lasciano la superficie di gioco e l'elaborato sistema di quote e monete di penalità. Se mai un consiglio diventa controverso, la risposta è quasi sempre in questo capitolo.

Ripugnante

62. Qualsiasi atto di violazione delle Leggi - o qualsiasi cosa compiuta contrariamente a quanto stabilito specificamente o implicito in queste Leggi - sarà generalmente classificato come fallo. Sono riconosciute due tipologie di fallo:

Fallo tecnico

Impegnato *Prima* il primo colpo del turno del giocatore, o dal giocatore al momento *non avere* il suo turno.

Pena: **un C** / **mdell'** autore del reato viene portato fuori per essere collocato. Il turno continua.

Ripugnante

Commessa durante o dopo il primo colpo del turno del giocatore. Pena: **un C/m** viene portato fuori per il posizionamento, e il **turno è perso**.

Guida per principianti – falli comuni

La maggior parte dei falli quotidiani ti costa **una moneta è tornata sul tabellone** e **perdere il turno**:

- Intascando il **striker** o far cadere il striker o qualsiasi moneta dal tabellone
- Intascare **una moneta dell'avversario** — se avevi coperto il Queen, ti viene restituita anche lei
- Intascando il tuo **ultima moneta prima del Queen** è intascato e coperto: tornano due monete
- Toccare con la mano qualsiasi moneta diversa da striker durante un colpo

Un **fallo tecnico** (prima del tuo colpo, o quando non è il tuo turno) tira fuori anche una moneta, ma tu mantieni il tuo turno. Vedi le Regole 62–64 per l'elenco completo.

64. b) Mentre si imbuca il C/m e/o il Queen, se viene commesso un fallo, il numero di C/m e/o Queen imbucato con un ulteriore C/m verrà tirato fuori per il piazzamento e il turno del giocatore sarà perso.

C/m Fuori bordo

Quando le monete o il Queen saltano fuori dalla superficie di gioco, l'Arbitro li ripristina secondo una precisa priorità.

65. a) Un C/m e/o un Queen saltato viene posizionato dall'Arbitro nel **Cerchio Centrale**, se lo spazio lo consente, coprendolo completamente o nella massima misura possibile.

b) **Se sia il Queen che il c/m saltano nello stesso colpo** — il Queen viene posizionato per primo; il c/m saltato viene posizionato toccando il Queen, nella direzione opposta a quella del giocatore attualmente di turno.

c) **Se sia il c/m bianco che quello nero saltano nello stesso colpo** — viene data la preferenza a posizionare il c/m del giocatore che ha eseguito per primo quel colpo; l'altro c/m viene posizionato a contatto del primo c/m come in 65(b).

d) **Se più di 2 c/m saltano nello stesso colpo** — i primi 2 vengono piazzati per 65(b) e 65(c). Il resto viene posizionato toccando i primi 2, per quanto possibile.

66. a) Se c/m e/o Queen saltano fuori e ricadono sulla superficie di gioco, vengono posizionati dall'Arbitro nel Cerchio Centrale. Eventuali c/m disturbati verranno corretti dall'Arbitro a sua discrezione.

b) Tuttavia, se c/m ricade sulla superficie di gioco dopo aver colpito **paralume, lampadina o lampadari**, il viaggio è considerato naturale. c/m disturbato non sarà riorganizzato.

C/m Rotolamento e sovrapposizione

67. Se un c/m e/o Queen si trova sul bordo, potrà rimanere così com'è.

68. Se due C/m e/o Queen si sovrappongono, dovranno essere lasciati indisturbati.

69. a) Se Striker poggia su c/m e/o Queen, Striker viene rimosso senza disturbarli. Se disturbata, l'Arbitro ripristina, per quanto possibile, la posizione originaria.

b) Se ciò avviene all'imbocco di una tasca e, durante la rimozione del Striker, il C/m e/o il Queen perdono il baricentro e cadono nella tasca, sono **considerati intascati**.

70. a) Se C/m e/o Queen poggiano **su** il Striker, il Striker viene rimosso dall'Arbitro sollevando il C/m e/o il Queen e ricollocandoli dove riposerebbero se il Striker non ci fosse.

b) Se all'imbocco di una tasca e, durante la rimozione del C/m/Queen, il Striker perde il baricentro e cade nella tasca, il Striker si considera imbucato e viene dichiarata una Dovuta.

71. Se un C/m appoggiato pericolosamente all'imboccatura della tasca cade effettivamente nella tasca per qualsiasi motivo, sarà considerato imbucato correttamente.

Quote e penalità

Il sistema Due gestisce ciò che accade quando un giocatore imbucare il Striker o imbucare le monete in modo improprio. La regola generale: un colpo giusto che va storto costa **una moneta** (una Dovuta); un colpo improprio costa **due monete** (Dovuto + Penalità).

Imbucare il Striker

Situazione	Tipo di corsa	Conseguenza
Striker solo	Corretto	Turno perso, 1 C/m eliminato come Scadenza
Striker solo	Improprio	Turno perso, 2 C/m eliminati (Scadenza + Penalità)
Striker + proprio C/m	Corretto	C/m imbucato + 1 C/m dovuto fuori per il piazzamento; turno continua

Situazione	Tipo di corsa	Conseguenza
Striker + C/m dell'avversario	Corretto	Il C/m dell'avversario resta imbucato; 1 dovuto in uscita; turno perso
Striker + proprio + C/m dell'avversario	Corretto	Proprio C/m + 1 dovuto in uscita; turno continua
Proprio C/m intascato	Improprio	C/m + Penalità C/m fuori; turno perso
Proprio C/m + Striker	Improprio	C/m + 2 C/m (Scadenza + Penalità) out; turno perso
C/m dell'avversario imbucato	Improprio	Resta in tasca; Penalità C/m fuori; turno perso

72. c) Se una dovuta/penalità diventa pagabile prima che uno qualsiasi dei C/m del giocatore sia stato intascato, rimane in sospeso e viene prelevata non appena disponibile.

Posizionamento delle monete dovute e di penalità

78. a) La penalità o la penalità C/m deve essere ritirata per essere piazzata immediatamente dopo essere stata disponibile, ma solo dopo il completamento del tiro (sebbene possa avvenire durante il turno dello stesso giocatore).

b) **In doppio** — la dovuta e/o penalità C/m viene sempre prelevata per essere piazzata dal giocatore seduto al **lato destro** del giocatore di turno. Eccezione: se il giocatore imbuca il C/m dell'avversario e la Penalità diventa disponibile, il giocatore stesso tira fuori il C/m per piazzarlo.

79. Se una penalità/penalità è disponibile per essere piazzata ma non c'è abbastanza spazio, al giocatore è consentito piazzarla immediatamente non appena lo spazio diventa disponibile.

80. Se lo spazio è disponibile ma il giocatore non desidera rischiare un fallo, perde la sua possibilità di piazzare e il suo diritto di piazzare decade.

84. a) **Il posizionamento è considerato completo** una volta rimosso il dito dal C/m, a condizione che il C/m sia all'interno del cerchio esterno.

b) Detenere qualsiasi altro C/m o striker durante il piazzamento è **non consentito**.

85. Se un giocatore posiziona o sposta la penalità/penalità lontano dal Cerchio Esterno, gli viene chiesto di posizzarla all'interno. Viene dichiarato un fallo.

86. Il posizionamento non deve disturbare nessun altro C/m o Queen. Se lo fa, l'Arbitro li rimette nella posizione originale e viene dichiarato un fallo.

Rinunciare al dovuto

Un giocatore può scegliere di rinunciare alla Dovuta e/o alla penalità C/m **solo in totale**, non parzialmente.

La decisione dovrà essere comunicata al Giudice di Gara entro **15 secondi**, pena la decadenza dal diritto di collocamento (articolo 87).

88. a) Il limite di tempo per piazzare la dovuta/penalità C/m è **15 secondi** dopo l'annuncio dell'Arbitro.

b) Se il piazzamento non viene completato entro il periodo, si può ordinare la rimozione del C/m già piazzato e può essere dichiarato un fallo contro il colpevole.

89. a) Debito e penalità C/m **non possono essere compensati tra loro**.

b) Dovute e penalità C/m non devono essere posizionate coprendo il cerchio centrale interamente o parzialmente. Se piazzato, al giocatore viene chiesto di rettificare. Viene dichiarato un fallo.

90. Nel doppio, un giocatore non potrà eliminare la penalità/Dovuto C/m per il suo partner. Se il suo partner non trova il C/m richiesto nelle tasche adiacenti, dovrà richiedere all'Arbitro di fornire il colore e il numero corretti.

91. Durante lo svolgimento del board, se un giocatore **si alza dal posto** durante il turno suo o del suo avversario, per qualsiasi motivo, perde il board per il numero dei suoi C/m e/o Queen presenti sul board. Se il punteggio dell'avversario è 22 o più, perde solo per il numero C/m.

Capitolo 7 — Il Queen

Tradotto dall'inglese (bozza AI).

Queen è la moneta rossa al centro del tabellone e il fulcro della strategia carrom. Vale 3 punti, ma solo se "coperta" da una delle tue monete nello stesso colpo o in quello successivo. Questo capitolo copre ogni situazione che coinvolge Queen.

Intascare e coprire

La regola della copertura

Un giocatore può imbucare il Queen solo dopo che almeno uno dei suoi C/m è già stato imbucato.

Acopertinail Queen, dovrà imbucare uno dei suoi C/m nello stesso colpo o nel colpo immediatamente successivo.

Se metti in tasca il Queen**Prima**una qualsiasi delle tue monete, o senza coprirlo al tiro successivo, il Queen viene estratto e posizionato al centro: perdi il turno. Un board non può terminare mentre il Queen è ancora sul tavolo; deve essere imbucata e coperta dal vincitore.

93. Il Queen sarà piazzato dall'Arbitro solo nel Cerchio Centrale. Se un tiro si forma automaticamente quando viene piazzato, non può essere modificato.

94. Se il Cerchio Centrale è parzialmente o completamente coperto da un altro C/m, il Queen viene posizionato in modo da occupare la maggior parte della porzione scoperta, o in qualsiasi posizione adiacente al Cerchio Centrale in modo tale che non sia facile per il giocatore avere il proprio turno imbucare. **La decisione dell'Arbitro sul piazzamento è definitiva.**

95. a) Se il Queen viene imbucato prima di uno qualsiasi dei C/m del giocatore, il Queen viene ritirato per essere piazzato e il giocatore perde il turno.

b) Se il Queen viene imbucato mentre c'è una scadenza contro il giocatore, il Queen viene ritirato per il piazzamento e il giocatore perde il turno.

c) **Tuttavia**, se dopo il recupero di Due/Penalità tutti e nove i C/m del giocatore sono ancora sul C/B, questi ha il diritto di intascare e coprire il Queen.

d) Se, durante la pausa o in un colpo successivo quando tutti e nove i C/m sono sul C/B, il Queen viene imbucato insieme al Striker, il Queen viene tirato fuori per il piazzamento e viene dichiarata una quota. Il giocatore perde il turno.

96. Se il Queen viene imbucato da un colpo e non è coperto, il Queen viene estratto per il piazzamento. Se non notato dall'Arbitro o dall'avversario prima che venga eseguito il colpo successivo, il Queen viene registrato come adeguatamente coperto.

97. a) **Queen + uno dei tuoi C/m messi insieme** — il Queen è considerato coperto.

b) Tuttavia, durante il break (o qualsiasi colpo quando tutti e nove i tuoi C/m sono sul C/B), se **solo uno** dei tuoi C/m e del Queen sono imbucati insieme, devi comunque coprire. Se **più di uno** tra il tuo C/m e il Queen sono imbustati insieme, il Queen è considerato coperto.

Quando Queen e Striker si incontrano

Le situazioni più soggette a errore: il giocatore imbuca il Queen insieme al Striker, e/o con uno o più dei

propri C/m. Ecco la matrice.

Intascate insieme	Tipo di corsa	Queen	Penalità	Girare
Queen + Striker	Corretto	Tirato fuori per il posizionamento	+1 C/m	Continua
Queen + Striker	Improprio	Tirato fuori per il posizionamento	+2 C/m	Perduto
Queen + proprio C/m + Striker	Corretto	Fuori per piazzamento	+1 Scadenza C/m	Continua
Queen + proprio C/m + Striker	Improprio	Fuori per piazzamento	+2 C/m (Dovuto + Penale)	Perduto

100. a) Durante la copertura del Queen, se il Striker viene messo in buca da solo con un colpo corretto: il Queen viene ritirato per il piazzamento, un C/m viene ritirato come dovuto, il turno è perso.

b) Idem, per un colpo improprio — Queen eliminato per il piazzamento, **due** C/m eliminato (Dovuto + Penalità), il turno è perso.

101. a) Mentre copre il Queen con un colpo corretto, se il giocatore imbuca il Striker insieme al proprio C/m — il C/m viene ritirato più 1 dovuto. Il giocatore **continua** il suo turno. Se, nel colpo successivo, nessun C/m viene imbucato, il Queen **non** è considerato coperto e viene ritirato per il piazzamento.

b) Idem, per un colpo improprio – C/m + 2 (Dovuto + Penalità) out; turno **perso**; Queen eliminato dall'Arbitro.

Scenari di fine gioco

Le restanti 13 regole (102–114) coprono i casi limite in cui l'ultimo C/m di uno dei giocatori, il Queen, e il Striker interagiscono tutti. Il principio è coerente: un colpo *corretto* segna o perde in base al **valore sul tabellone** (C/m + Queen se applicabile); un colpo *improprio* innesca una penalità extra in alto.

102. Il giocatore imbuca insieme il suo ultimo C/m e l'ultimo C/m dell'avversario mentre copre il Queen:

- Giusto: vince con 3 punti (1 punto se a 22+).
- Improprio: l'avversario vince con 3 punti (1 se a 22+). Un punto in più se richiesto.

103. Il giocatore imbuca solo l'ultimo C/m dell'avversario mentre copre il Queen:

- Giusto: perde per il numero del suo C/m sul C/B più i punti del Queen (o solo per il C/m se l'avversario ha 22+).
- Improprio: uguale, più un punto aggiuntivo all'avversario se richiesto.

104. Queen + proprio ultimo C/m + ultimo C/m dell'avversario imbucati insieme:

- Giusto: il giocatore vince con 3 punti (1 se a 22+).
- Improprio: l'avversario vince con 3 punti (1 se a 22+), più uno aggiuntivo se richiesto.

105. Possiedi insieme l'ultimo C/m + l'ultimo C/m dell'avversario, Queen ancora sul C/B: l'avversario vince con 3 punti (1 se a 22+) indipendentemente dal tipo di colpo. Improprio aggiunge un ulteriore punto se richiesto.

106. Ultimo C/m dell'avversario da solo, Queen ancora sul C/B: il giocatore perde per il suo valore C/m sul tabellone + Queen (o solo per C/m se l'avversario è a 22+). Improprio aggiunge un ulteriore punto se richiesto.

107. Il giocatore imbuca il suo ultimo C/m, lascia il Queen sul C/B: il giocatore perde di 3 punti (1 se l'avversario ha 22+). Improprio ne aggiunge uno se richiesto.

108. Possiedi l'ultimo C/m + Striker, Queen ancora sul C/B: perde per 3 punti (1 se avversario a 22+). Improprio: l'avversario ottiene 2 addizionali se richiesto.

109. Queen + ultimo proprio C/m + ultimo C/m dell'avversario + Striker, tutti insieme: il giocatore perde di 3 punti (1 se l'avversario ha 22+). Colpo corretto: +1 aggiuntivo se richiesto. Improprio: +2 addizionale se richiesto.

110. Possiedi l'ultimo C/m + l'ultimo C/m dell'avversario + Striker, Queen già coperto dal giocatore: perde per 1 punto. Proprio: +1 addizionale se richiesto. Improprio: +2 addizionale se richiesto.

111. L'ultimo C/m + Striker dell'avversario, lascia Queen su C/B: perde per C/m a bordo + Queen (o semplicemente per C/m se a 22+). Corretto: +1 per Striker se richiesto. Improprio: +2 se richiesto.

112. Possedete l'ultimo C/m + l'ultimo C/m dell'avversario + Striker, Queen già coperto dall'avversario: il giocatore perde di 3 punti (ne ottiene 1 se l'avversario ha 22+). Proprio: +1 addizionale se richiesto. Improprio: +2 se richiesto.

Regole finali Queen

113. Se il Queen si appoggia pericolosamente all'imboccatura di una tasca e vi cade effettivamente per qualsiasi motivo, si considera che sia stato (debitamente) imbucato.

114. Un giocatore **non può utilizzare una penalità o una penalità C/m per effettuare un tiro con il Queen**. Se utilizzato, l'Arbitro gli chiede di rettificare. Viene dichiarato un fallo.

Capitolo 8 — Regole generali e incontro perso

Tradotto dall'inglese (bozza AI).

Le restanti leggi: riguardano i cambi di equipaggiamento durante una partita, i tempi, l'etichetta sulla polvere e le infrazioni che possono costare a un giocatore l'intera partita.

Attrezzatura durante il gioco

115. Un colpo deve essere eseguito mediante **Solo Striker**. Il Striker viene portato dal giocatore e certificato dal Capo Arbitro o dall'Arbitro prima del gioco.

116. Durante l'esecuzione di un tiro, se il Striker salta sopra il C/B, il turno del giocatore continua se imbuca il proprio C/m e/o Queen in quel tiro.

117. Un nuovo Striker modificato, debitamente approvato dal Capo Arbitro o dall'Arbitro, è consentito in una partita **dopo che il tabellone specifico è stato completato**. Se il Striker è danneggiato a metà tavola, può essere sostituito **solo dopo il completamento di quella particolare corsa**.

118. a) Una volta impostata, la posizione del C/B non dovrà essere modificata nel corso della partita.

b) L'unica autorità di apportare qualsiasi modifica dopo l'esame, su appello di qualsiasi giocatore, spetta all'Arbitro.

119. Il C/B, il tavolo o il supporto su cui è posizionato il C/B può essere modificato solo dopo il completamento di una tavola. L'unica autorità per decidere la condizione del C/B, dello stand o del tavolo spetta all'Arbitro.

120. Qualsiasi C/m danneggiato, se richiesto per la sostituzione, sarà sostituito dall'Arbitro nella posizione originale del C/m danneggiato, per quanto possibile.

Tempi e ricorsi

121. a) Il conteggio del tempo **si ferma** quando c'è un appello all'Arbitro durante il gioco. Il gioco non potrà continuare a meno che l'Arbitro non abbia ordinato il *Gioco*.

b) Il giocatore che viola ciò perde l'intero tabellone per il numero del suo C/m sul C/B con i punti del Queen (se è sul C/B).

Polvere

Regole della polvere

La polvere deve essere applicata in modo uniforme dal giocatore di turno, prima della pausa, né eccessiva né scarsa.

122. b)

- (i) La polvere **non** dovrà essere applicata o rimossa dopo che l'Arbitro ha annunciato *Gioco*.
- (ii) Qualsiasi tentativo intenzionale di rimuovere o pulire la polvere dalla superficie di gioco è **non** consentito.
- (iii) La rimozione della polvere mediante soffiatura, strofinamento o in qualsiasi altro modo è **non** consentita. Qualsiasi infrazione di cui sopra è un fallo.

c) Tuttavia, la **polvere in eccesso** lungo le linee base e i cerchi base del giocatore può essere rimossa durante il suo turno, utilizzando solo Striker.

d) L'Arbitro ha il diritto di controllare l'applicazione uniforme della polvere.

e) L'arbitro dovrebbe essere invitato a rimuovere polvere, insetti, ecc.

Colpi, tempi e punteggio

123. Un colpo è considerato completato solo dopo che il Striker, C/m e/o Queen disturbato dal Striker si ferma. Il Striker dovrà essere rimosso immediatamente dal giocatore dal C/B. L'Arbitro può assistere su richiesta.

124. a) Finché un giocatore imbucava il proprio C/m e/o Queen, il conteggio del tempo inizia non appena il tiro viene completato.

b) Quando un giocatore non riesce a imbucare il suo C/m, il conteggio del tempo per l'avversario inizia solo dopo che il Striker è stato rimosso.

c) Un giocatore non può eseguire il colpo prima che l'avversario prenda il suo Striker dal C/B.

125. a) Quando un giocatore imbucava il C/m del suo avversario consapevolmente o inconsapevolmente, l'Arbitro ferma il giocatore.

b) Se inosservato, il C/m è considerato correttamente imbucato. Il turno viene perso come e quando notato.

126. a) Colpire, toccare o disturbare il C/B volontariamente o in altro modo è un fallo.

b) Se fatto in modo tale che la riorganizzazione del C/m diventa impossibile, il trasgressore perde l'intero tabellone con il suo C/m sul C/B con i punti del Queen.

127. a) Un colpo è considerato effettuato se il Striker scivola, lasciando qualsiasi linea di base o cerchio di base, indipendentemente dal fatto che abbia toccato qualsiasi C/m.

b) Se il Striker scivola ma non lascia alcuna linea di base/cerchio né sposta alcun C/m, nessun colpo viene considerato effettuato.

128. Un giocatore può conoscere il punteggio dall'Arbitro solo durante il suo turno.

129. Un giocatore non può distrarre l'attenzione dell'avversario con alcun atto.

Striker Posizione

130. a) Il Striker deve touch **entrambe le linee di base** quando si esegue un colpo.

b) Se il colpo viene effettuato dal cerchio base, il Striker deve coprire completamente il cerchio base ma **non deve touch la freccia**.

Comunicazione

131. Nel doppio, durante un Board, i partner **non** possono parlare o comunicare tramite gesti. Qualsiasi violazione è un fallo.

132. I giocatori non possono parlare con gli spettatori durante una partita senza il permesso dell'Arbitro.

133. Un giocatore non può tenere alcun materiale solido in nessuna delle mani, ad eccezione del Striker, durante il suo turno.

134. C/m e Queen **non saranno spostati o disturbati** dopo la pausa se non tramite un colpo. Se toccato, la posizione viene ripristinata dall'Arbitro e viene dichiarato un fallo.

135. La corsa del Striker **non sarà testata** sulla superficie di gioco durante un Board.

136. a) Il giocatore non può tenere il suo Striker sul telaio o in tasca durante il gioco.

b) Il Striker può essere posizionato vicino alle sue linee di base mentre si posiziona una penalità o una penalità C/m.

Replay del tabellone e procedurale

137. Se i giocatori passano il turno consecutivamente **3 volte ciascuno**, il tabellone viene annullato e rigiocato.

138. Ci sarà un intervallo di **10 minuti** tra il secondo e il terzo gioco.

139. Un giocatore può concedere una partita e/o un incontro in qualsiasi momento.

140. In caso di circostanze impreviste che esulano dal controllo dell'Arbitro, il board viene rigiocato.

141. Se un C/m viene danneggiato da un colpo, viene considerata a tutti gli effetti la posizione della parte più grande del C/m danneggiato; la decisione dell'Arbitro è definitiva.

142. Se un C/m si trova sulle Linee di Base o sui Cerchi di Base impedendo ad un giocatore di eseguire un colpo per mancanza di spazio, quel tabellone viene rigiocato.

Perdita dell'intera partita

Motivi per perdere l'intera partita

La regola 143 elenca nove violazioni di condotta abbastanza gravi da far perdere ad un giocatore l'incontro, non solo il board.

143. Un giocatore perderà l'intera partita per qualsiasi atto di indisciplina e/o per qualsiasi:

UN. Lascia l'area del tabellone (10 piedi quadrati) durante la partita senza il permesso dell'Arbitro.

B. Non riesce a rispettare il limite di tempo concesso per il resto nella partita decisiva.

C. Rifiuta di attenersi alla decisione dell'Arbitro e/o del Capo Arbitro.

D. Esprime commenti offensivi contro l'Arbitro, il Capo Arbitro o le autorità – prima, durante o immediatamente dopo la partita.

e. Fuma o ha un cattivo odore mentre gioca a causa di bevande inebrianti e/o è sotto l'effetto di droghe.

F. Gioca con un Striker non certificato.

G. Interrompe il gioco durante una partita senza il permesso dell'Arbitro.

H. Disturba o distrae l'avversario più di due volte, nonostante l'avvertimento dell'Arbitro.

io. Non si presenta all'Arbitro sul tabellone di gara entro **15 minuti** dall'annuncio dell'incontro.