回顾:

平衡态(p₁, V₁) 推静态过程 (p₂, V₂) V

绝热自由膨胀是什么过程?

热力学第零定律

温度

理想气体状态方程

$$pV = vRT$$

或
$$pV = NkT$$


或
$$p = nkT$$

第3节 理想气体的压强和温度 pressure & Temperature of Ideal Gas

一、压强

利用理想气体的微观模型及统计假设推导出压强公式。

设长方体V中有N个理想气体分子单位体积有n=N/V个分子,



每个分子质量为 mf

每个分子速度的大小、方向均不相同,热平衡下,分子与6个壁都碰撞,各个面所受的压强相等。

将所有分子分成若干组,每组内分子的速度大小、 方向都相同

第 i 组的分子速度为 \vec{v}_i $\vec{v}_i = \vec{v}_i (v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$

第 i 组的分子数密度为 n_i 总分子数密度: $n = \sum_{i} n_i$

任取面积为dA,垂直x轴处的器壁,计算上dA的压强

(1) 速度为v; 的单个分子在一次碰撞中对器壁的作用


碰撞前 $\vec{v_i} = \vec{v_i}(v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$

碰撞后 $\overrightarrow{v_i'} = \overrightarrow{v_i'} (-v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$

碰撞前后动量改变

$$\Delta p_i = -2m_f v_{ix}$$

分子施于dA的冲量 $\Delta I_i = 2m_f v_{ix}$



(2) dt 时间内具有 v_i 的分子施于dA 的冲量 $\mathbf{n}v_i dt$ 为斜楞长、dA为底的斜柱体 斜柱体的体积为: $v_{ix} dt dA$ 分子数为: $n_i v_{ix} dt dA$

dt 内施于dA 的冲量


$$dI_{i} = 2m_{f}v_{ix} \times n_{i}v_{ix}dtdA$$
$$= 2m_{f}n_{i}v_{ix}^{2}dtdA$$

(3) 所有分子施于dA的冲量

$$dI = \sum_{i} dI_{i} = \sum_{i(v_{ix}>0)} 2m_{f} n_{i} v_{ix}^{2} dt dA$$

按几率分布 $v_{ix}>0$, $v_{ix}<0$ 的分子数各占一半

$$dI = \frac{1}{2} \sum_{i} 2m_{f} n_{i} v_{ix}^{2} dt dA$$
$$= \sum_{i} m_{f} n_{i} v_{ix}^{2} dt dA$$



$$dI = \sum_{i} m_{f} n_{i} v_{ix}^{2} dt dA$$

根据冲量定义: dI = F dt 得 $F = \frac{dI}{dt}$


(4) dA受到压强

$$p = \frac{F}{dA} = \frac{dI}{dtdA}$$

$$= \sum_{i} m_{f} n_{i} v_{ix}^{2}$$

$$= m_{f} \left(\sum_{i} n_{i} v_{ix}^{2} \right)$$

即:
$$p = nm_f v_x^2$$



$$\overline{v_x^2} = \frac{\sum_{i} n_i v_{ix}^2}{n}$$

$$p = nm_f \overline{v_x^2} \qquad \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$p = \frac{1}{3} n m_{\rm f} \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m_{\rm f} \overline{v^2} \right) \longrightarrow p = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t}$$

$$\frac{1}{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m_f \overline{v^2}$$
 ——分子的平均平动动能

讨论

- 1° p的意义:大量分子与器壁不断碰撞的结果,是统计平均值,对单个分子谈压强毫无意义.
- 2° 压强公式把宏观量p与微观量n、 ε_{ι} 联系起来了,揭示了宏观量和微观量的关系.

二、温度

$$p = nkT$$

$$p = \frac{2}{3}n\varepsilon_{t}$$

 $\varepsilon_{l} = \frac{3}{2}kT$ 理想气体分子的平均平动动能

微观量

宏观量

物理意义

1° T 的微观实质


理想气体分子的平均平动动能只与温度T有关, T^{\uparrow} , $\varepsilon_{t}^{\uparrow}$ 温度是物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志.

2° 温度 *T* 是宏观量——统计意义 是大量微观分子热运动的集体表现.

问:一个分子的温度是多少?没有意义!


3° 对分子热运动

 $\varepsilon_t \neq 0$, ∴ $T \neq 0$, 绝对零度是不可能实现的.



1985年贝尔实验室朱棣文小组 三对方向相反的激光束分别 沿x, y, z三个方向照射钠原子。在6束激光交汇处的钠原子团就被 冷却下来,温度达到了240 mK。

朱棣文(Steven .Chu)、达诺基(C.C.Tannoudji)和菲利浦斯(W.D.Phillips)获得了1997年诺贝尔物理奖。



科普:


宇宙的平均温度为2.73 K (-270.42 ° C) ---wiki

原子冷却



将纳原子冷却至450 pK的低温 A Leanhardt et al. Science 301, 1513 (2003)

分子冷却



https://news.mit.edu/2015/ultracold-molecules-0610

冷却到500nK温度时的钠钾分子(NaK

J. W. Park et al. Physical review letters 114(20), 205302 (2015)

4°分子速率的一种统计平均值(方均根速率)

$$\frac{\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m_f \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT}{\sqrt{\overline{v^2}}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_f}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

例如: t = 0 °C 时,氧气分子 $\sqrt{v^2}$ =461 m/s 氢气分子 $\sqrt{v^2}$ =1.84 ×10³ m/s

在常温下气体分子的速率与声波在空气中的传播速率等量级.

例2 在多高温度下理想气体分子的平均平动动能等于1eV.

解: 根据气体分子的平均平动动能公式 $\frac{C}{\varepsilon_t} = \frac{3}{2}kT$

$$T = \frac{2\overline{\varepsilon_t}}{3k} = \frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}}{3 \times 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}} = 7.73 \times 10^3 \text{ K}$$

- 一瓶氦气和一瓶氮气密度相同,分子平均平动动 能相同,而且它们都处于平衡状态,则它们
 - (A) 温度相同、压强相同。
 - (B) 温度、压强都不同。
- ★ (C) 温度相同,但氦气的压强大于氮气的压强.
 - (D) 温度相同,但氦气的压强小于氮气的压强.

分析
$$p = nkT = \frac{N}{V}kT = \frac{N \cdot m_0}{V} \frac{k}{m_0}T = \frac{m}{V} \frac{k}{m_0}T = \rho \frac{k}{m_0}T$$

$$\therefore m_0(N_2) > m_0(He) \quad \therefore p(N_2) < p(He)$$

例2 理想气体的温度为27°C, 求该气体分子的平均平动动能。

解: 已知
$$T = 273 + 27 = 300K$$

由温度公式得

$$\overline{\varepsilon}_k = \frac{3}{2}kT = 1.5 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 6.21 \times 10^{-21} J$$

第4节 能均分定理 理想气体的内能

Equipartition Theorem of Energy & Internal Energy of Ideal Gas

除了平动动能,分子还具有转动动能,以及分子内部原子之间的振动能量。为了讨论平衡态下分子的转动能量和振动能量,需引入分子自由度的概念。

一、气体分子的自由度


决定一物体的空间位置所需要的独立坐标数 ——物体的自由度 (通常由 *i* 表示)

1. 确定一质点位置 (x, y, z) 需3个独立坐标数即 自由度为3 ——称平动自由度 t=3 例如单原子分子: 氦(He)、氖(Ne)i=t=3

2. 确定一线段的位置

首先确定线段上一个点

需 t=3 个平动自由度



确定线段的方位,还需 (α, β, γ) 3个转动坐标.

$$\because \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

故转动自由度 r=2

所以一线段的自由度为 i=t+r=3+2=5

双原子分子




$$i = 3 + 2 = 5$$



$$i = t + r + s = 3 + 2 + 1 = 6$$

3. 确定一刚体的位置

了确定刚体的质心和轴线要5个自由度 t=3、r=2 确定刚体绕轴转动加一个自由度 r=1 所以,刚体的自由度数 i=t+r=3+3=6



三原子分子: H₂O...

刚性

$$i = t + r = 3 + 3 = 6$$


非刚性

$$i = t + r + s = 3 + 3 + 3 = 9$$

三原子(以上)非刚性分子

$$i = t + r + s = 3 + 3 + 3n - 6 = 3n$$

二、能量按自由度均分定理



1. 分子平均平动动能 $\overline{\varepsilon_t}$

$$v_x^2 = v_y^2 = v_z^2 = \frac{1}{3}v^2$$

按自由度均分

$$\frac{1}{2}m_{\rm f}\overline{v_{x}^{2}} = \frac{1}{2}m_{\rm f}\overline{v_{y}^{2}} = \frac{1}{2}m_{\rm f}\overline{v_{z}^{2}} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}m_{\rm f}\overline{v^{2}}\right) = \frac{1}{3}\overline{\varepsilon}_{t} = \frac{1}{2}kT$$

每个平动自由度上都得到相同的平均动能:

$$\overline{\varepsilon}_{tx} = \overline{\varepsilon}_{ty} = \overline{\varepsilon}_{tz} = \frac{1}{2}kT$$

(这是由于分子无规则运动中不断碰撞的结果)

推论:那么,当分子还有转动和振动自由度时,是否每个自由度上都具有同样份额的平均动能呢?

情况确实如此!

2. 分子平均平动动能 ε 按自由度均分的推广

——能量按自由度均分定理

经典统计理论证明

对于处在温度为T的平衡态下的系统,气体分子每 个自由度(平动、转动、振动)的平均动能相等,都 等于kT/2。

所以具有i个自由度的分子的总平均动能为

$$\overline{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT$$

$$\bar{\varepsilon}_{k} = \frac{i}{2}kT$$
何性双原子分子: $i = t + r = 5$, $\bar{\varepsilon}_{k} = \frac{5}{2}kT$

例性三原子分子: $i = t + r = 6$, $\bar{\varepsilon}_{k} = \frac{6}{2}kT$

分子平均动能的: $\bar{\varepsilon}_{k} = \frac{i}{2}kT = \frac{t + r + s}{2}kT$

动能按自由度均分的原理体现的是统计规律....

三、理想气体的内能

一般气体的内能

分子平均动能(平动、振动、转动)的总和原子间振动平均势能的总和分子间相互作用的势能总和

理想气体的内能

所以,一个分子的平均总能量为

$$\overline{\varepsilon} = \overline{\varepsilon}_k + \overline{\varepsilon}_p = \frac{i}{2}kT + \frac{s}{2}kT = \frac{t+r+2s}{2}kT$$

(非刚性分子才有s)

$$\bar{\varepsilon} = \frac{t + r + 2s}{2}kT$$

一个理想气体分子的平均总能量

- * 1mol理想气体的内能为: $E_{N_A} = N_A \frac{t+r+2s}{2} kT = \frac{t+r+2s}{2} RT$
- * ν mol 理想气体的内能为: $E = \nu \frac{t+r+2s}{2}RT$

$$E = \frac{t + r + 2s}{2} \nu RT$$

了对单原子分子气体: $E = \frac{3}{2}vRT$

対双原子分子气体 $\{$ 刚 性: $E = \frac{5}{2}\nu RT$ 非刚性: $E = \frac{7}{2}\nu RT$

分子的平均能量
$$\overline{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT$$

1 mol 理想气体的内能
$$E_{mol} = N_A \bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} RT$$

第5节 气体分子的速度和能量分布

Speed & Energy Distribution of Gas Molecule 一、麦克斯韦速率分布律

处于平衡态的理想气体,不管分子在容器中的空间位置如何,也不论分子速度的方向如何。只考虑N个分子按速率的分布,这样得到的规律称为麦克斯韦速率分布律。

系统在一定的温度下,气体分子按速率有一个确定的分布;因此以一定的间隔划分,说明每个间隔内的分子数,给出系统的一个确定的宏观态

$$0 \xrightarrow{\Delta N_1 \Delta N_2} \cdots \xrightarrow{\Delta N_i} \cdots \\ v_i \quad v_i + \Delta v$$

经典力学认为气体分子速率是在0~∞的连续分布;因 此气体分子按速率分布要求指出在v~v+dv 的速率间隔 dv 内分子数 dN_n 占总分子数N的百分比是多少?

- (1) 与速率间隔 dv 的大小有关: $\frac{dN_v}{N} \propto dv$
- (2) 与速率v 的分布有关: 在速率间隔一样大的情况 下,不同速率大小附近的概率不同。

因此
$$\frac{dN_v}{N} = f(v) \cdot dv$$
 或 $f(v) = \frac{dN_v}{Ndv}$ 物理意义 —— $f(v)$ 称为速率分布函数

处在温度为T的平衡态下的气体,处于v 附近的单位 速率区间的分子数占总分子数的比率,或概率密度.

1. 麦克斯韦分子速率分布律(1859年)

在温度为T平衡态下,理想气体中分子速率在v到 v+dv 之间的分子数 dN_v 占总分子数N的百分比为

$$\frac{\mathrm{d}N_{v}}{N} = 4\pi v^{2} A \mathrm{e}^{-\alpha^{2}v^{2}} \mathrm{d}v$$

$$\alpha^{2} = \frac{m_{f}}{2kT}$$

$$T - 气体热力学温度$$

$$m_{f} - - \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow$$

$$k - - \overline{w}$$

$$k - \overline{w}$$

$$k - \overline{w}$$

$$A = \left(\frac{m_{\rm f}}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\alpha^2 = \frac{m_{\rm f}}{2kT}$$

这个规律称为麦克斯韦速率分布律。

$$f(v) = \frac{\mathrm{d}N_v}{N\mathrm{d}v} = 4\pi v^2 \left(\frac{m_\mathrm{f}}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \mathrm{e}^{-\frac{m_\mathrm{f}v^2}{2kT}}$$

f(v) 称为麦克斯韦速率分布函数。

2. 分布曲线的特征

(1) 曲线下的一小块面积表示

$$f(v)dv = \frac{dN_v}{N}$$

速率在v~v+dv区间内的 分子数占总分子数的比率.




分子数都比较少,具有中等速率的分子数很多.



- 意 (* 对大量分子而言,在相同的速率间隔中, 气体分子的速率在v_p附近的分子数最多. * 对单个分子而言,速率在v_p附近的几率最大.


$$\int_0^N \frac{\mathrm{d}N_v}{N} = \int_0^\infty f(v) \mathrm{d}v = 1$$
 ——分布函数的归一化条件



气体中每个分子的运动无规可循, 具有极大的偶然性, 但整体上来看, 却存在着一定的规律。

这种对大量偶然事件 的整体起作用的规律称 为统计规律。

演示: 伽尔顿板动画




$$\frac{\mathrm{d}N_v}{N} = f(v) \cdot \mathrm{d}v$$

表示在温度为 T 的平衡状态下,速率在 v 附近单位速率区间 的分子数占总数的百分比.

f(v)dv 的物理意义:

表示速率在 $v \rightarrow v + dv$ 区间的分子数占总分子数的百分比.

速率在 $v \rightarrow v + dv$ 内分子数: dN = Nf(v)dv



速率位于 $v_1 \rightarrow v_2$ 区间的 分子数:

$$\Delta N = \int_{v_1}^{v_2} Nf(v) dv$$

速率位于 $v_1 \rightarrow v_2$ 区间的 分子数占总数的百分比:

$$\frac{\Delta N}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$$


$$f(v) = 4\pi \left[\frac{M}{2\pi RT}\right]^{\frac{3}{2}} v^2 \exp\left[\frac{-Mv^2}{2RT}\right]$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{8RT}{M}}$$

$$v_r = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$
Molecular Speed



麦氏分布函数

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$$

James and Katherine Maxwell 1869


三种统计速率

(1) 最概然速率vp

$$\left. \frac{\mathrm{d}f(v)}{\mathrm{d}v} \right|_{v=v_{\mathrm{p}}} = 0$$

根据分布函数求得

$$v_{\rm p} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$



理意义 气体在一定温度下分布在最概然速率 v_p 附近单位速率间隔内的相对分子数最多.

(2) 平均速率 \overline{v}

$$\overline{v} = \frac{v_1 dN_1 + v_2 dN_2 + \dots + v_i dN_i + \dots + v_n dN_n}{N}$$

$$\overline{v} = \frac{\int_0^N v dN}{N} = \frac{\int_0^\infty v Nf(v) dv}{N}$$

$$\overline{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

$$\overline{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

(3) 方均根速率 $\sqrt{v^2}$

$$\overline{v^2} = \frac{\int_0^N v^2 dN}{N} = \frac{\int_0^\infty v^2 N f(v) dv}{N}$$

$$\overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$


结论


1°
$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}} < \overline{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} < \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

- 2° 求速率分布——最概然速率 求平均自由程、平均碰撞频率——平均速率 计算平均平动动能——方均根速率
- 3° 求分子的平均速率及分子的方均根速率的方法可推广。任意一个与分子速率 v有关的微观物理量 g(v)的统计平均值由下式计算

$$\overline{g(v)} = \int_0^\infty g(v)f(v)dv$$

$$\overline{g(v)} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} g(v)f(v)dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv}$$





N₂分子在不同温度下的速率分布

同一温度下不同气体的速率分布

讨论

1 已知分子数 N ,分子质量 m ,分布函数 f(v) . 求(1)速率在 $v_p \sim \overline{v}$ 间的分子数; (2)速率在 $v_p \sim \infty$ 间所有分子动能之和 .

解 (1)
$$\int_{v_p}^{\overline{v}} Nf(v) dv$$

$$(2) \int_{v_p}^{\infty} \frac{1}{2} m v^2 N f(v) dv$$

例3 已知理想气体在平衡状态下,分子的麦克斯韦 速率分布函数为f(v), N 为总分子数, 单个分子质量为 m, 请分别说明下列各式的物理意义:

$$(1) f(v) dv;$$

(2)
$$Nf(v)dv$$
;

(1)
$$f(v)dv$$
; (2) $Nf(v)dv$; (3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$;

(4)
$$\int_{v_1}^{v_2} Nf(v) dv$$
; (5) $\int_{v_1}^{v_2} vf(v) dv$; (6) $\int_0^{\infty} \frac{1}{2} m_f v^2 f(v) dv$.

解: (1)
$$f(v)dv = \frac{dN}{N}$$
 ——在 $v \rightarrow v + dv$ 速率区间出现的分子数占总分子数的百分比或: 分子在 $v \rightarrow v + dv$ 区间出现的概率

$$(2) Nf(v)dv = dN$$

—— $ev \rightarrow v + dv$ 速率区间出现的分子数

(3)
$$\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv = \int_{v_1}^{v_2} \frac{dN}{N} = \frac{1}{N} \int_{v_1}^{v_2} dN = \frac{N_{12}}{N}$$

—— $tv_1 \rightarrow v_2$ 速率区间出现分子数占 总分子数的百分比

例3 已知理想气体在平衡状态下,分子的麦克斯韦速率分布函数为f(v),N 为总分子数,单个分子质量为 m_t ,请分别说明下列各式的物理意义:

解: (4)
$$\int_{v_1}^{v_2} Nf(v) dv = \int_{v_1}^{v_2} N \frac{dN}{N} = N_{12}$$

—— 在 $v_1 \rightarrow v_2$ 速率区间出现的分子数

(5)
$$\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv = \int_{v_1}^{v_2} v \frac{dN}{N} = \frac{1}{N} \int_{v_1}^{v_2} v dN \longrightarrow$$
 没意义

$$\frac{N \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} Nf(v) dv} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{v_{12}}{v_{12}}$$

(6)
$$\int_0^\infty \frac{1}{2} m_{\rm f} v^2 f(v) dv = \int_0^\infty \frac{1}{2} m_{\rm f} v^2 \frac{dN}{N} = \frac{1}{2} m_{\rm f} \overline{v^2} = \overline{\varepsilon_t}$$

——在整个速率区间分子的平均平动动能